


©电子科技大学航空航天学院



Matlab Simulink及其在图像处理中的应用




- 8.1 引言
- 8.2 模块介绍
- 8.3 仿真案例分析

8.1 引言


- □ Simulink是Matlab最重要的组件之一,它提供了一个动态系统建模、仿真与综合分析的集成环境,在该环境中,无需繁琐的代码编写工作,只需简单直观的鼠标操作,就可以构建出复杂的系统。
- □ Simulink是用于动态系统和嵌入式系统的多领域仿真和基于模型的设计工具。
- □ 众所周知,在数字图像处理的实现过程中,代码量巨大, 若将基于模型设计的思想引入到图像处理之中,必定会大幅 度的提高其规范性和高效性。
- □ 计算机视觉系统工具箱 (Computer Vision System Toolbox) 为用户提供了丰富的Simulink模块,用于进行计算机视觉系统 方面的建模与仿真,并支持代码生成。


8.2 模块介绍

Matlab计算机视觉系统工具箱提供了视频和图像处理的各种 Simulink模块,共计11个大类。




- □ 用户通过拖拉与组合其中的组件即可搭建出视频与图像处理的模型,然后执行视频和图像处理的仿真与分析。
- □ 打开计算机视觉工具箱模块库的三种方式:
 - (1) 在Command Window中输入visionlib并回车;
- (2) 单击 Matlab 左下角的 Start 菜单, 然后顺次选择:
 Toolbox->Computer Vision System Toolbox->Block Library;
- (3) 单击Matlab工具栏上的Simulink图标,然后在弹出的模块库(Simulink Library)目录数之中选择Computer Vision System Toolbox即可。





工具栏上的Simulink按钮




8.2.1 分析与增强模块库(Analysis & Enhancement)


在Command Window中输入visionanalysis并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox->Analysis & Enhancement,该模块库由10个模块组成,其功能描述如下表所示:

Block Matching	基于块匹配进行运动估计。采用 Exhaustive 或 Three-step 搜索块的新位置,可以用于去除视	
mputer Vision System	频帧之间的冗余信息,进行视频压缩	
Contrast Adjustment	图像对比度调整。通过线性变换像素值方法,像数值超过上下边界的将被截断	
Corner Detection	检测图像中的角点。"最小特征值"算法精度最高,"局部灰度对比"算法速度最快,"Harr 算法精度和速度适中	
Deinterlacing	去隔行法消除运动假象。通过倍线法、线性插值、中值滤波等对输入视频进行去隔行处理 消除运动模糊。模块支持灰度和彩色图像	
Edge Detection	图像边缘检测算子。算法可选择 Sobel、Prewitt、Roberts 和 Canny,模块输出一个二维逻数组,1 表示边缘	
Histogram Equalization	直方图均衡化。通过变换图像灰度值来加强对比度	
Median Filter	图像中值滤波。可以设置滤波窗大小、输出图像尺寸及填充像素值	
Optical Flow	光流场进行运动评估。用于计算目标运动的方向和速度,可以选择 Horn-Schunck 或 Lucas-Kanade 算法	
Template Matching	从图像中找出最佳匹配的位置。匹配准则有"绝对误差和"、"平方差和"或"最大绝对设差"	
Trace Boundaries	二值图边界跟踪。需要指定最终方向和边界起点,输出一个 M×2 数组对应边界点	

"分析与增强模块库"举例:中值滤波



遵循如下的参数设置流程即可实现在单次模式下进行仿真运算: Simulation->Configuration Parameters->Solver。




8.2.2 转换模块库(Conversions)

在Command Window中输入visionconversions并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox->Conversions,该模块库由7个模块组成,其功能描述如下表所示:

Autothreshold	自动阈值分割将灰度图转换成二值图。采用 Otsu 算法确定阈值,使直方图中的每个像素组方	
	差最小	
Chroma Resamplint	对 YCbCr 模式信息进行色度重采样,以降低带宽和存储要求。可以指定抗锯齿滤波算法	
Color Space Conversion	色彩空间转换。数据支持双精度、单精度浮点数,部分支持8位无符号整数	
Demosaic	对 Bayer 格式图像执行去马赛克。采用梯度校正线性插值或双线性插值算法	
Gamma Correction	GAMMA 校正提高对比度。检测图像中的深色和浅色部分,并使二者的比例增大	
Image Complement	图像求补运算。对于二值图将 0 换成 1,将 1 换成 0;对于灰度图用最大值减去当前值	
Image Data Type Conversion	n 图像数据类型转换。将输入图像信号转换或者比例缩放成指定类型的数据	

"转换模块库"举例: 彩色图像转换为灰度图像




8.2.3 滤波模块库(Filtering)

在Command Window中输入visionfilter并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox->Filtering, 该模块库由3个模块组成,其功能描述如下表所示:

2-D Convolution	二维离散卷积。假如第一个输入数组为 $M\times N$,第二个输入数组为 $P\times Q$,则可以通过	
块, 功能描述如表 244	Output Size 指定输出矩阵的维度:选择 Full,输出(M+P-1)×(N+Q-1)数组;选择	
Same as input port I, 输出 M×N 数组; 选择 Valid, 输出 (M-P+1) × (
2-D Filtering	根据指定的滤波系数矩阵或矢量,对图像进行二维 FIR 数字滤波,滤波器类型可以	
D Histogram	择 Convolution 或 Correlation	
Median Filter	中值滤波,降低图像噪声	

"滤波模块库"举例:FIR滤波




8.2.4 几何变换模块库(Geometric Transformations)

在Command Window中输入visiongeotforms并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox->Geometric Transformations,该模块库由6个模块组成,其功能描述如下表所示:

Apply Geometric Transformation	对输入的图像进行投影或仿射变换。插值方法支持邻近插值、双线性插值、三次插值,	
A CO. Co. Service Association Control Control	变换区域可以是整幅图, 也可以是部分感兴趣的区域	
Estimate Geometric Transformation	寻找从 Pts1 到 Pts2 的最大点数之间的变换矩阵	
Resize	对图像进行缩放以改变图像的大小。可以指定输出图像大小或百分比	
Rotate	对图像执行旋转。可以指定旋转角度,单位为弧度,即 rad	
hear 对图像进行切边。可以指定切边方向和大小		
Translate	执行图像平移操作。offset 指定平移的尺寸	

"几何变换模块库"举例: 水平剪切




8.2.5 形态学操作模块库(Morphological Operations)

在Command Window中输入visionmorphops并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox->Morphological Operations,该模块库由7个模块组成,其功能描述如下表所示:

Bottom-hat	对灰度图或二值图进行形态学高帽滤波	Rayer Completed State
Closing	对灰度图或二值图进行形态学闭合运算	Prince Data Type Camerana 18142 fra
Dilation	对灰度图或二值图进行形态学膨胀运算	
Erosion	对灰度图或二值图进行形态学腐蚀运算	当り 金田 動物でき アドカ
Label	对二值图的连通区域进行标记和统计	
Opening	对灰度图或二值图进行形态学开启运算	E Command Window 2
Top-hat	对灰度图或二值图进行形态学低帽滤波	Talon System Toolbox - Filts

"形态学操作模块库"举例:膨胀、腐蚀、开启、闭合。



8.2.6 输入模块库(Sources)

在Command Window中输入visionsources并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox-> Sources, 该模块库由5个模块组成,其功能描述如下表所示:


从多媒体文件中读取图像、音频或视频信号。在 Windows 平台下支持多种格式的压缩或未	
压缩的多媒体文件,而在 Linux/Mac 平台下仅支持未压缩的 AVI 文件及部分多媒体文件。该	
模块支持代码生成,但是宿主计算机必须支持 I/O	
从文件中读取图像数据。支持所有 imread 能读取的图像格式	
从工作空间变量中读取图像数据。如果是 $M\times N$ 数组,则输出黑白或灰度图;如果是 $M\times N\times P$	
数组,则输出彩色图	
从二进制文件中读取视频数据。必须在参数对话框中设置二进制文件的视频格式。该模块支	
持代码生成,但是宿主计算机必须支持 I/O	
从工作空间变量中读取视频数据。视频信号必须是 $M \times N \times T$ 或者 $M \times N \times C \times T$ 的数组,前者输出灰度视频信号,后者输出彩色视频图像,其中 $M \times N$ 是像素点数, T 是视频帧数	

8.2.7 输出模块库(Sinks)

在Command Window中输入visionsinks并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox-> Sinks,该 模块库由6个模块组成,其功能描述如下表所示:

Frame Rate Display	计算并显示输入信号帧频。使用 Calculate and display rate every 参数控制显示模块的更新频率	
To Multimedia File	将多媒体信号写入文件中。如果输出文件存在,则将被覆盖	
To Video Display	显示视频图像。支持 RGB 和 YCbCr 格式图像,是一个轻量量级、高性能的简单播放器。该模块	
(Windows Only)	仅支持 Windows 代码生成,且宿主计算机必须支持 I/O	
Video To Workspace	将视频信号输出到工作空间。灰度图将 Number of inputs 设置为 1,此时输出为 $M \times N \times T$ 数组;彩 色图形将 Number of inputs 设置为 3,此时输出为 $M \times N \times C \times T$ 数组	
Video Viewer	查看图像和视频流信号。仿真时,该模块提供播放、暂停和步进等控制功能,并提供像素区域分	
TAstotheeshald	析工具。该模块不支持代码生成	
Write Binary File	将视频数据写入二进制文件中。需要指定输出视频格式,输出文件不包含头部信息,也不包含编	
Bysect Test	码信息。该模块支持代码生成,但是宿主计算机必须支持 I/O	

"输入与输出模块库"举例:读取图像文件并显示。




8.2.8 统计模块库(Statistics)

在Command Window中输入visionstatistics并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox-> Statistics,该模块库由12个模块组成,其功能描述如下表所示:

2-D Autocorrelation	计算二维输入数组的自相关系数
2-D Correlation	计算两个二维输入数组之间的互相关系数
2-D Histogram	对图像进行直方图统计
2-D Maximum	查找数组指定维度方向上的最大值及索引
2-D Mean	查找数组指定维度方向上的平均值
2-D Median	查找数组指定维度方向上的中间值
2-D Minimum	查找数组指定维度方向上的最小值及索引
2-D Standard Deviation	计算数组指定维度方向上的标准差
2-D Variance	计算数组指定维度方向上的方差
Blob Analysis	对二值图连通域分析和统计
Find Local Maxima	查找局部邻域中极大值
PSNR	计算两幅图像的信噪比峰值

"统计模块库"举例:计算图像的标准方差。



获取timeseries型 变量的属性值:

```
>>> get(simout)

ans =


Events: []
Name: ''
UserData: []
Data: 0.2445
DataInfo: [1x1 tsdata.datametadata]
Time: 0
TimeInfo: [1x1 tsdata.timemetadata]
Quality: []
QualityInfo: [1x1 tsdata.qualmetadata]
IsTimeFirst: 0
TreatNaNasMissing: 1
Length: 1
```

8.2.9 文本与图形模块库(Text & Graphics)

在Command Window中输入visiontextngfix并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox-> Text & Graphics ,该模块库由4个模块组成,其功能描述如下表所示:

Compositing	合成两幅图像的像素值,在一幅图上叠加另外一幅图,或加亮所选定的像素
Draw Markers	在图像帧上添加标记符号,可以是圆圈、叉号、加号、星形或方框
Draw Shapes	在图像帧上添加形状图形,可以是矩形、曲线、多边形或圆弧
Insert Text	在图像帧上添加文本注释

"文本与图形模块库"举例:在图像上显示字符信息。





8.2.10 变换模块库(Transforms)

在Command Window中输入visiontransforms并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox->Transforms,该模块库由7个模块组成,其功能描述如下表所示:

2-D DCT	二维离散余弦变换	CALIBRA ST
2-D FFT	二维快速傅里叶变换	D To
2-D IDCT	二维离散余弦逆变换	v2 majo
2-D IFFT	二维快速傅里叶逆变换	STATE OF A
Gaussian Pyramid	高斯金字塔消去或扩张	omput
Hough Lines	计算由(ρ,θ)所描述直线的笛卡尔坐标值	£ 25
Hough Transform	对二值图进行 Hough 变换,检测图像中的直线	D.Autocord

"变换模块库"举例:二维快速傅里叶变换。






8.2.11 其他工具模块库(Utilities)

在Command Window中输入visionutilities并回车,或者顺次选择: Simulink Library->Computer Vision System Toolbox-> Utilities, 该模块库由2个模块组成, 其功能描述如下表所示:


Block Processing	用自定义的操作对输入数组进行子块操作
Image Pad	对图像进行填充或裁剪


"其他工具模块库"举例:在图像上执行补零操作。



拓展: User Defined Functions


将自定义函数以功能模块的形式嵌入到已有的simulink模型之中






8.3 仿真案例分析

案例一: 图像旋转和图像增强。



案例二: 图像缩放、颜色空间转换及边缘检测。



see you next week!