ClassLoader原理和自定义类加载器



```
wa ClassLoaderjava ClassLoaderjava ClassFileformat.md Class File() (String var6 = System.getProperty("Java.ext.dirs");
File() var1,
if (var0 != null) (StringTokenizer var2 = new StringTokenizer(var0, File.pathSeparator);
int var3 = var2.countTokens();
var1 = new File(var3);

for(int var4 = 0; var4 < var3; ++var4) (
var1[var4] = new File(var2.nextToken());
} else {
var1 = new File(0];
}

Launcher | AppClassLoader | getAppClassLoader()

1004 | ParentAndChild | "C:\Program Files\Java\Java\JaksLoader()Bibblaac2
null
sun.misc.Launcher$$ExtClassLoader()4554617c
null
sun.misc.Launcher}$ExtClassLoader()4554617c
null
```

不同类加载器 中加载的路径是在Launcher中 已经设置好的

```
/**

* 可以通过该程序找到 不同加载器对应的目录

*/
public class T003_ClassLoaderScope {
    public static void main(String[] args) {
        String pathBoot = System.getProperty("sun.boot.class.path");
        System.out.println(pathBoot.replaceAll(";", System.lineSeparator()));

        System.out.println("------");
        String pathExt = System.getProperty("java.ext.dirs");
        System.out.println(pathExt.replaceAll(";", System.lineSeparator()));

        System.out.println("-----");
        String pathApp = System.getProperty("java.class.path");
        System.out.println(pathApp.replaceAll(";", System.lineSeparator()));
}
```

手动load一个类

```
public class T005_LoadClassByHand {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
        // 拿到当前类的ClassLoader 即 APP ClassLoader 然后调用 loadClass('类的全名')
        Class clazz = T005_LoadClassByHand.class.getClassLoader().loadClass("com.chase.jvm.c2_classloader.T002_ClassLoaderLevel");
        System.out.println(clazz.getName());

        //利用类加载器加载资源
        //T005_LoadClassByHand.class.getClassLoader().getResourceAsStream("");
    }
}
```

ClassLoader loadClass 源码

```
public abstract class ClassLoader {
  private final ClassLoader parent;
  protected Class<?> loadClass(String name, boolean resolve) throws ClassNotFoundException{
     synchronized (getClassLoadingLock(name)) {
          // First, check if the class has already been loaded
```

```
Class<?> c = findLoadedClass(name);
           if (c == null) { // 当前类没有load 到
               long t0 = System.nanoTime();
              try {
                  if (parent != null) {
                     c = parent.loadClass(name, false); // 如果当前没有load 到 则从父加载器load 递归过程
                  } else {
                     c = findBootstrapClassOrNull(name);
              } catch (ClassNotFoundException e) {
              if (c == null) {
                  (C == HOLC) (
long t1 = System.nanoTime();
c = findClass(name); // 如果所有的加載器都没有缓存到,则自己加载 递归 找到直接返回
                  // this is the defining class loader; record the stats
                  sun.misc.PerfCounter.getParentDelegationTime().addTime(t1 - t0);\\
                  sun.misc.PerfCounter.getFindClassTime().addElapsedTimeFrom(t1);
                  sun.misc.PerfCounter.getFindClasses().increment();
           if (resolve) {
              resolveClass(c);
           return c;
       }
   }
}
// findClass 的源码
protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
   throw new ClassNotFoundException(name);
// 默认没有加载到 class 时会报错
// 所以自定义类加载器的时候只需要重写这个方法就好
// 这个模式 就是模板方法模式------设计模式(模板方法模式)---逻辑都定义好了 部分需要自己实现
// 面试 模板方法的应用场景 ClassLoader 的loadClass 过程 --- 自定义加载器的时候
```

自定义类加载器

```
// 一般用于加载指定位置的Class的情况 是class文件 不是java文件
// 继承 ClassLoader
public class T006_MSBClassLoader extends ClassLoader {
   @Override
    protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
       File f = new File("c:/test/", name.replace(".", "/").concat(".class")); // 读到Class 文件
           FileInputStream fis = new FileInputStream(f);
           ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
           int b = 0;
           while ((b=fis.read()) !=0) {
               baos.write(b);
           byte[] bytes = baos.toByteArray();
           baos.close();
           fis.close();//可以写的更加严谨
           // 将 字节数组转换成 class 的类对象 并返回该对象
           return defineClass(name, bytes, 0, bytes.length);
       } catch (Exception e) {
           e.printStackTrace();
       return super.findClass(name); //throws ClassNotFoundException 抛异常
    public static void main(String[] args) throws Exception {
       ClassLoader l = new T006_MSBClassLoader();
       Class clazz = 1.loadClass("com.mashibing.jvm.Hello");
       Class clazz1 = l.loadClass("com.mashibing.jvm.Hello");
       System.out.println(clazz == clazz1);
```

```
Hello h = (Hello)clazz.newInstance();
h.m();
System.out.println(l.getClass().getClassLoader());
System.out.println(l.getParent());
System.out.println(getSystemClassLoader());
}
}
```

自定义类加载器的时候, parent 怎么指定?

自定义的ClassLoader 默认的classloader是那个?

```
// 调用父类的无参构造
protected ClassLoader() {
    this(checkCreateClassLoader(), getSystemClassLoader());
}

// getSystemClassLoader() 通过该行代码 可以获得系统的ClassLoader
```

如果要打破双亲委派机制怎么办? —-不用系统的委派机制

由于委派机制是在loadClass中的 super.loadClass 中进行的 所以删除 super这个逻辑就行,即重写 loadClass方法

自定义加载器: 重写findClass ——只是修改了加载class的逻辑 打破双亲委派机制: 重写loadClass——不进行委派机制 删除super

打破双亲委派的示例

```
return super.loadClass(name);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    MyLoader m = new MyLoader();
    Class clazz = m.loadClass("com.chase.jvm.Hello");
    m = new MyLoader();
    Class clazzNew = m.loadClass("com.chase.jvm.Hello");
    System.out.println(clazz == clazzNew);
}
```