例 3-13 中展示的转换器期望是 JMS TextMessage 的消息。该消息被期望是 JSON 格式转换为一系列 Flume 事件。一旦 JSON 事件被创建,一系列 "simple" 的 Flume 事件也 随之创建,以避免每次读取的时候将字符串转换为字节数组产生的额外开销。要为 JMS Source 配置转换器,可以使用例 3-11。

要部署一个自定义的转换器,首先要确保 plugins.d 目录包含这个类的 JAR 文件,然后要使用 converter.type 参数指定类的 FQCN。当写你的反序列化器时,要在你应用程序的 pom.xml 文件中包含 flume-jms-source 工件。

```
<dependency>
     <groupId>org.apache.flume.flume-ng-sinks</groupId>
     <artifactId>flume-hdfs-sink</artifactId>
          <version>1.5.0</version>
</dependency>
```

自定义的转换器可以像第8章"部署自定义代码"一节中叙述的一样安装到plugins.d目录。

编写自定义 Source*

Source 是数据进入到 Flume Agent 的要点。用户很可能会需要使用定制的或专有的通信格式用于写数据到 Flume。通过 Flume SDK 推送数据通常是更高效、更容易的。如果要与其他系统集成,用户可以编写自己的 Flume Source,并使用 Flume 的 *plugins.d* 机制部署它们。

< 70