表5-3 HDFS Sink round-down参数

参数	默认值	描述
hdfs.round	False	表明事件的时间戳是否应向下取整
hdfs.roundValue	1	时间戳将取整这个参数多个值中的最大值,以 hdfs.roundUnit 参数指定的值为单位
hdfs.roundUnit	Second	hdfs.roundValue 配置参数的单位(可以是秒、分钟或小时)

如果 hdfs.round 参数设置为 true, 那么 HDFS Sink 从事件报头中读取时间戳,并将它 向下取整到 byhdfs.roundValue 指定的多个值中最高的一个,以 hdfs.roundUnit 指定的 值为单位。当使用了%t转义序列,向下取整的值就不能使用。让我们看看这里展示的 Sink 的配置参数:

```
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.path = /Data/Flume/%{topic}/%Y/%m/%d/%H/%M
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.round = true
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.roundUnit = minute
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.roundValue = 10
```

如果一个事件的时间 戳是 2:35 PM on September 1, 2014, HDFS Sink 向下取整的时间 戳为 2:30 PM on September 1, 2014, 并将这个事件写出到 /Data/Flume/UsingFlume/2014/09/01/14/30 目录。实际上,位于 2:30:00:00:000 PM 和 2:39:59:59:999之间的事件都是写出到相同的目录。使用类似的配置原理(就像下面展示的),用户可以每两小时就有 bucket。

```
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.path = /Data/Flume/%{topic}/%Y/%m/%d/%H/%M
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.round = true
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.roundUnit = hour
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.roundValue = 2
```

配置 HDFS Sink

HDFS Sink 有很多配置参数,允许用户在一个很好的粒度级别控制 Sink 的表现。表 5-4 列出了配置 HDFS Sink 使用的参数。