正确 Source 的正确 Channel 处理器可以传递事件到正确的拦截器(虽然从配置来看,拦 截器看起来像是 Source 的子组件——Source 实际上并不需要创建或配置拦截器)。类似 地,每个 Sink 的 Channel 也由配置系统来设置。配置系统增加 Sink 到正确的 Sink 组, 还为 Sink 组配置 Sink 处理器。

需要从 Flume 配置系统获取配置的任何组件,都必须实现 Configurable 接口,如例 2-1 所示。

```
例2-1 Configurable接口
package org.apache.flume.conf;
public interface Configurable {
 public void configure(Context context);
}
```

组件可具有子组件,子组建也可以是可配置的。每个组件必须配置其子组件或传递子组 件的配置到子组件, 然后子组件必须进行自配置。虽然每个子组件可以用组件指定实现 的任何方式进行配置,但是实现 Configurable 接口是一种很好的做法。使用 Context 类 的 getSubProperties 方法,可以将指定给子组件的子属性传递给子组件。

配置子组件的一个例子是 HDFS 序列化器,在第5章的"使用序列化器控制数据格式*" 一节中有详细描述。序列化器通过使用 Configurable 接口和 getSub Properties 方法, 由 HDFS Sink 配置。序列化器可以使用后缀 serializer. 对 hdfsSink 进行配置。在配 置文件中,序列化器获取 serializer. 后面的子串作为键。在下面的例子中,序列化器 将获取带一个键值对的 Context 实例。键是 bufferSize 且值是 4096:

agent.sinks.hdfsSink.serializer.bufferSize = 4096

带可配置子组件的所有 Flume 组件都遵循这种模式,每个子组件只获取移除所有前缀的 (16) 自己的参数。这对于子组件的子组件也适用,前提是有子组件存在。

例 2-2 展示了具有多个组件的 Flume Agent 的一个例子,其中一些组件拥有子组件。在 该 Agent 中,有一个 Source、两个 Channel 和两个 Sink。Source 是一个 HTTP Source, 命名为 httpSrc。该 Source 写入两个内存 Channel, memory1 和 memory2——这是由配 置系统在 Channel 处理器中设置, Source 实现不需要设置 Channel。多个参数——bind、 port、ssl、keystore、eystore-password、handler和 handler.insertTimestamp-它们的值在传递给配置方法的 Context 实例中是可用的。Source 的实现决定了传递给它 的任何配置参数都负责什么事情。

对于此配置文件,配置系统还创建了一个拦截器,用于 HTTP Source 接收到的所有事件 的转发。在该实例中, HTTP Source 不需要理会拦截器创建或配置的任何特殊处理。拦