



DeepSeek Harness 桌面版

安装与使用说明书

适用平台：Windows 10 / 11 · 文档版本：1.0

目录

1. 产品简介
2. 运行原理
3. 系统要求
4. 安装步骤
5. 使用方法
6. 配置说明
7. 常见问题
8. 卸载
9. 文件清单

1. 产品简介


DeepSeek Harness 桌面版 是一个桌面启动器：双击桌面图标，即可在一个**独立的桌面窗口**中打开 DeepSeek Harness，无需再打开浏览器，也没有标签页和地址栏，体验如同一个本地安装的桌面应用。

- **一键启动**：双击图标，自动拉起后台服务并弹出应用窗口。
- **独立窗口**：自动检测系统已安装/默认的浏览器，以「应用模式」打开无标签页、无地址栏的独立窗口，不额外拉起普通浏览器窗口。
- **官方图标**：桌面/开始菜单图标采用 DeepSeek 官方鲸鱼 Logo。
- **可配置**：端口、默认工作区、窗口大小位置均可在配置文件中调整。

2. 运行原理

桌面版本身不改变 DeepSeek Harness 的架构，它做的是「自动后台启动 + 前台独立窗口」两件事：

1. 启动器检测后台 Web 服务是否已在运行（默认 `http://127.0.0.1:3080`）。
2. 若未运行，则以后台守护方式执行 `dsh web`，并等待服务就绪。
3. 服务就绪后，自动选择浏览器（默认使用系统默认浏览器），以「应用模式」打开一个独立窗口指向该地址。



3. 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11 (64 位)
Node.js	已安装且 <code>node.exe</code> 位于系统 PATH 中 (本机默认 <code>E:\Node.js</code>)
浏览器	任意现代浏览器 (Chrome / Edge / QQ浏览器 / 360 / Firefox / Brave 等)。Chromium 系浏览器可获得无地址栏的独立窗口体验
DeepSeek Harness	已通过 <code>dsh</code> 完成初始化 (存在 <code>DSH_HOME</code> 配置档, 默认 <code>C:\Users\<用户名>\.dsh</code>)

4. 安装步骤

- 1 打开程序目录: `E:\Deepseek Harness\desktop`。
- 2 双击运行 `install.cmd` (或右键 `install.ps1` → 「使用 PowerShell 运行」)。
- 3 安装脚本会校验 Node.js 与 Edge, 并在桌面和开始菜单各创建一个 「DeepSeek Harness」快捷方式。
- 4 看到「安装完成」提示即表示成功。

提示: 若安装后图标未立即更新为官方 Logo, 可重启资源管理器或注销重登录一次, Windows 图标缓存刷新后即会显示。

5. 使用方法

1. 双击桌面上的 「DeepSeek Harness」图标。
2. **首次启动**会先在后台启动服务, 通常数秒后自动弹出应用窗口 (无浏览器工具栏)。
3. 若服务此前已在运行, 则直接打开窗口, 秒开。
4. 在窗口中即可像网页版一样开始对话与使用 (工作区、会话、设置等均与网页版一致)。

说明：启动后后台服务会常驻（即使关闭窗口，服务仍运行，便于下次秒开）。如需彻底停止服务，可结束 Node.js 相关进程，或重启电脑。

6. 配置说明

编辑程序目录下的 `config.json` 可自定义启动行为，保存后下次启动生效：

字段	默认值	说明
<code>host</code>	<code>127.0.0.1</code>	服务监听地址
<code>port</code>	<code>3080</code>	服务端口（与后台 <code>dsh web</code> 一致）
<code>workspace</code>	<code>E:\Deepseek Harness</code>	冷启动时新会话的默认工作区目录
<code>windowWidth</code>	<code>1440</code>	应用窗口宽度（像素）
<code>windowHeight</code>	<code>900</code>	应用窗口高度（像素）
<code>windowPositionX</code>	<code>80</code>	窗口左上角 X 坐标
<code>windowPositionY</code>	<code>40</code>	窗口左上角 Y 坐标
<code>browser</code>	<code>auto</code>	使用哪个浏览器打开： <code>auto</code> （自动检测默认浏览器）、 <code>default</code> （强制系统默认）、或具体 id （ <code>chrome</code> / <code>edge</code> / <code>firefox</code> / <code>brave</code> / <code>qq</code> / <code>360</code> / <code>opera</code> / <code>vivaldi</code> / <code>sogou</code> ）， 或浏览器可执行文件完整路径
<code>browserFamily</code>	空	仅当 <code>browser</code> 填自定义路径时可选： <code>chromium</code> （独立窗口） / <code>firefox</code> / <code>other</code>

7. 常见问题

Q1：双击图标没有反应？

请查看启动日志：`%LOCALAPPDATA%\DeepSeekHarness\launcher.log`。常见原因：

- Node.js 不在 PATH 中 —— 可运行 `start.cmd` 查看控制台报错。
- 未安装 Microsoft Edge。

Q2：窗口打开了，但页面一直转圈或报错？

通常是后台服务未就绪。等待数秒后刷新（窗口内 `Ctrl+R`）；若仍不行，查看服务日志 `%LOCALAPPDATA%\DeepSeekHarness\server.log`。

Q3：提示端口 3080 被占用？

说明已有一个 `dsh web` 服务在运行（启动器会自动复用，不会重复启动）。若占用者有其他程序，可在 `config.json` 中更换 `port`，并同步以 `dsh web --port <新端口>` 方式启动服务。

Q4：桌面图标显示的还是旧图标？

Windows 会缓存图标。重启资源管理器（任务管理器 → 结束「Windows 资源管理器」→ 重新运行）或注销重登录即可刷新。

Q5：想换回自定义「DS」图标？

运行程序目录下的 `make-icon.ps1` 可重新生成「DS」风格图标；运行 `make-official-icon.ps1` 可重新生成官方鲸鱼图标（需 `deepseek-official.png` 存在）。

Q6：想指定用某个浏览器打开？

编辑 `config.json`，把 `browser` 设为对应值即可，例如 `"browser": "edge"` 或 `"browser": "chrome"`。默认 `auto` 会自动使用系统默认浏览器。Chromium 系浏览器会以独立窗口（无地址栏）打开；Firefox 会以新窗口打开。

8. 卸载

- 1. 双击运行程序目录下的 `uninstall.cmd`。
- 2. 脚本会删除桌面与开始菜单中的快捷方式（**程序文件保留**，以便重新安装）。
- 3. 如需彻底删除，手动删除整个 `E:\Deepseek Harness\desktop` 目录，以及日志目录 `%LOCALAPPDATA%\DeepSeekHarness`。

9. 文件清单

文件	用途
<code>launcher.js</code>	核心启动器：检测服务 → 启动 → 打开窗口
<code>launcher.vbs</code>	隐藏控制台的启动入口（桌面快捷方式指向它）
<code>start.cmd</code>	带控制台的调试入口（排错时使用）
<code>install.cmd</code> / <code>install.ps1</code>	安装脚本（生成快捷方式）
<code>uninstall.cmd</code> / <code>uninstall.ps1</code>	卸载脚本（删除快捷方式）
<code>icon.ico</code>	应用图标（官方鲸鱼 Logo）
<code>deepseek-official.png</code>	官方 Logo 源图

make-official-icon.ps1	用官方 Logo 重新生成图标
make-icon.ps1	生成「DS」风格替代图标
config.json	用户配置
README.txt	纯文本快速说明

日志位置

%LOCALAPPDATA%\DeepSeekHarness\launcher.log	启动器日志
%LOCALAPPDATA%\DeepSeekHarness\server.log	后台服务日志