datapipe 数据同步程序部署说明

目录

1 概述 2

2 配置要求 2

2.1 机器软硬件要求 2
2.2 数据库配置软硬件要求 2
2.3 GANGTISE 服务器地址 2

3 程序下载地址 2

4 安装配置 2

4.1 确认网络是否通畅 2
4.1.1 代理访问配置 3
4.2 配置登录信息 3
4.2.1 配置账号密码 3
4.2.2 配置账号模式 4
4.2.3 文件夹授权 4
4.3 配置数据库信息 4

5 启动程序 4

6 运行日志 4

7 数据文件路径 5

8 关闭客户端 5

9 客户端 WEB 服务 5

9.1 服务介绍 5
9.2 登录流程 5
9.2.1 查看或修改访问端口 5
9.2.2 根据 IP 设置访问地址 6
9.2.3 查看并修改 web 登录账密 6
9.2.4 首次登录完成配置 6
9.2.5 查看客户端运行详情 7
9.2.6 修改客户端配置 8

1 概述

datapipe 数据同步程序是 Gangtise 自主开发并部署在用户本地的数据同步软件。部署安装后，保持网络畅通的情况下，能够自主完成数据文件的下载并自动解析入库。该程序支持 24 小时在线运行，确保数据更新后，能够及时同步到用户本地。

此文档主要用以帮助用户安装 datapipe 数据同步程序，客户端是无界面的运行程序，为了方便用户进行登录配置，文档最后章节详细介绍了客户端 web 界面的使用说明，支持用户在局域网环境下通过可视化页面操作客户端，如有需要可以参考。

2 配置要求

2.1 机器软硬件要求

软硬件	配置要求
内存	4G
硬盘剩余空间	200G
操作系统	Windows/Linux
网络	4M 以上
端口	9200

2.2 数据库配置软硬件要求

软硬件	配置要求
内存	8G
硬盘剩余空间	400G 以上
网络	4M 以上
数据库类型	Mysql5.7 及以上 /Oracle/SqlServer

2.3 Gangtise 服务器地址

IP 地址	端口
124.71.193.17	9200

3 程序下载地址

Windows：https://gts-obs-static-test.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/datapipe/datapipe-windows.zip

Linux： https://gts-obs-static-test.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/datapipe/datapipe-linux.zip

4 安装配置

根据步骤 3 地址下载完压缩文件后，将文件解压到指定的路径下，即可开始配置。

4.1 确认网络是否通畅

正式配置前，请确保客户端所在服务器能够正常访问服务端服务器，可以 telnet 上章节 2.3 中的 IP 及端口进行验证。通过 cmd 命令运行 telnet 124.71.193.17 9200，如果返回正常，则可以进行继续配置，否则请先解决网络问题。

Telnet 124.71.193.17

4.1.1 代理访问配置

如果用户的外网访问模式是代理模式，则需要通过特别的代理配置来实现，如果没有代理，则忽略此步骤。代理设置具体如下：

1、 确认所使用的代理类型，根据类型进行配置，所支持的代理类型为：

1）：使用 tcp 的 socket4；

2）：使用 tcp 的 socket5；

2、 打开 config 文件夹的 proxy.xml 文件，按照配置内容依次填入以下信息：

1）：在 use_proxy 输入 true，表示客户端使用代理进行访问。

2）：在 proxy_type 输入对应的代理类型编号，具体为 1 表示使用 tcp 的 socket4、2 表示使用 tcp 的 socket5。

3）：在 proxy_host_port 输入代理服务器的 ip 及端口，格式如 10.8.0.159:1080。

4）：在 proxy_username 输入代理的用户名，没有的可以不填。

5）：在 proxy_password 输入代理的密码，没有的可以不填。

3、 配置完成后，保存文件即可。如果是没有用户名及密码的代理服务，配置如下：

*proxy - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
use_proxy=true
proxy_type=2
proxy_host_port=10.8.0.159:1080
proxy_username=
proxy_password=
```

4.2 配置登录信息

datapipe 客户端解压后文件夹信息：

名称	修改日期	类型	大小
2.0.0	2023/9/1 18:00	文件夹	
assistant	2023/9/1 16:29	文件夹	
config	2023/8/31 9:49	文件夹	
datapipe-assistant.jar	2023/8/30 18:22	JAR 文件	37,434 KB
datapipe-start.bat	2023/8/30 18:10	Windows 批处理...	3 KB
datapipe-stop.bat	2023/8/30 18:10	Windows 批处理...	1 KB

4.2.1 配置账号密码

打开 config 文件夹中的 login.setting 文件为编辑模式，输入以下信息，然后保存即可。

1、 在 username 处输入 datapipe 账号；

2、 在 password 处输入 datapipe 密码



4.2.2 配置账号模式

打开 config 文件夹下的 application.yml 文件为编辑模式，设置 mode 内容为所需要的模式，

1、 如果只需要下载文件但并不需要入库，则 mode 内容设置为 down

2、 如果需要将数据文件入库到数据库，则 mode 内容设置为 import



4.2.3 文件夹授权

如果客户端所在操作系统是 linux，则启动程序前需要给配置文件夹赋予相关权限，具体要给 datapipe 程序中的所有文件夹授予 775 权限，运行命令 chmod 775 -R 具体文件夹。

4.3 配置数据库信息

如果上面上个步骤中账号模式选项 mode 填入的是 import，则就需要按如下步骤配置数据库信息，否者此步骤可以不处理。

打开 config 文件夹下的 dbconfig.setting 文件，根据需要入库的数据库的信息进行配置，依次填入数据库的 ip、端口、用户名、密码、数据库名称、数据库类型。数据库类型的可支持选项为：mysql、oracle、sqlserver。



5 启动程序

上述文件配置完成后即可运行启动命令，启动命令路径为 bin 文件夹下，具体方式为：

1、windows 操作系统直接双击 datapipe-start.bat；

2、linux 操作系统在 bin 文件夹下运行 datapipe-start.sh。

6 运行日志

客户端运行启动命令后，可以通过客户端日志查看客户端运行情况，日志文件在 logs 文件夹下，日志存放方式为每天一个日志文件，具体日志文件为：

1、 datapipe-client_info 为客户端当天运行的更新日志，里面详细记录了客户端运行的所有信息；

2、 datapipe-client_error 为客户端当天运行的错误日志，可以查看是否有报错信息。



7 数据文件路径

客户端运行成功后，会自动更新数据文件，如果选择的是下载模式，则下载后的文件路径为 work\download，所有产品文件会默认放在该产品名的文件夹下，文件夹中会存放所推送的该产品的文件。

例如，数据表的名称为 chemical_industry_spc_day，生成的文件为 excel 格式，则生成的文件名为 chemical_industry_spc_day_yyyymmdd.xlsx，客户端下载后，文件存放的路径为：work\download\chemical_industry_spc_day\chemical_industry_spc_day_yyyymmdd.xlsx.



8 关闭客户端

客户端正常运行时，如用户需手动关闭客户端，则可以直接进行以下操作：

1、 Windows 操作系统直接双击 datapipe-stop.bat；

2、 Linux 操作系统在 bin 文件夹下运行 datapipe-stop.sh

9 客户端 web 服务

9.1 服务介绍

客户端 web 服务是运行于用户局域网环境中的可视化界面，主要是为了方便用户通过界面配置客户端所需要的基础信息及查看客户端登录成功后的运行状态。

说明：该 web 页面需要客户端启动后才能正常登录使用，意味着如果客户端处于关闭状态时是无法使用的。

9.2 登录流程

运行 start 启动命令后，就可以登录 web 页面完成配置及查看客户端运行详情，具体步骤如下：

9.2.1 查看或修改访问端口

打开 config 文件夹下的 application.yml 文件，查看默认的访问端口，具体如下，这里允许用户根据自己需要修改端口。

9.2.2 根据 IP 设置访问地址

确认运行的客户端所在服务器的 IP 地址，通过 IP+端口组合成链接进行访问，如 IP 为 192.168.3.33，端口为 8089，则访问地址为 http:// 192.168.3.33:8089/。特别注意，需要登录 web 的服务器与客户端所在服务器的网络确保通畅。

9.2.3 查看并修改 web 登录账密

根据步骤 1 中打开的 application.yml 文件，找到预设的登录 web 的账号密码。为了保证账密的可靠性，建议在该文件中将账密进行修改。

```
logging:
  config: file:config/logback-spring.xml

login:
  username: pyl
  password: 123456
```

9.2.4 首次登录完成配置

直接在登陆页面输入账密即可完成登录，如果首次登录客户端，可以在网页界面中直接进行配置登录信息。

web 登录：

首次登录时，如果选择只下载文件模式，输入 datapipe 账号、密码后点击保存即可，保存前也可以点击验证账号确认客户端是否能够正常登录。特别注意的是，验证账号按钮只有在有修改账号或者密码时才会显示。另外，配置时，要确定所使用的网络是否是通过代理服务器访问，如是则还需要先择启用代理并配置代理的相关信息。



如果是选择下载文件并入库模式，则除了配置 datapipe 账号及密码外，还需要按照图中提示配置数据库信息，如图，包括选择数据库类型、数据库名称、用户名、密码以及输入数据库服务器的 IP 地址和端口号。输入完成后，可以点击测试链接确认，如测试正常，则点击保存按钮即可。



9.2.5 查看客户端运行详情

配置成功后，即可在客户端详情页面查看账号及客户端更新进度的详细信息

9.2.6 修改客户端配置

客户端在正常登录时，是可以通过 web 界面中客户端配置页面再次修改信息，如果是修改账号或者指向数据库，则需要联系我们重新初始化数据，以免数据库中的数据出现错漏的问题。