- 1. 实验要求
- 2. 预备知识与实验环境
 - 读写I/O端口
 - 读写硬盘
- 3. 实验任务
- 4. 实验步骤/关键代码/实验结果
 - 实验任务一
 - 实验任务二
 - 实验任务三
 - 初始状态
 - 1.准备GDT,用lgdt指令加载GDTR信息。
 - 2.打开第21根地址线。
 - 3.开启cr0的保护模式标志位。
 - 4.远跳转,进入保护模式。
 - 5.保护模式状态
 - 实验任务四
 - 1.清屏(实模式)
 - 2.进入保护模式(具体步骤看实验任务三)
 - 3.加载段选择子
 - 4.输出string
- 5. 总结(对实验过程中遇到的问题进行总结,可以提出对实验设置的改进意见)
- 6. 参考资料清单

中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验课程: 操作系统

实验名称: 从实模式到保护模式

专业名称: 计算机科学与技术

学生姓名: 吴臻

学生学号: 21307371

实验地点: 实验中心大楼D栋501

实验成绩:

报告时间: 2023/3/26

1. 实验要求

学习到如何从16位的实模式跳转到32位的保护模式,然后在平坦模式下运行32位程序。同时将学习到如何使用I/O端口和硬件交互

2. 预备知识与实验环境

读写I/O端口

每一个端口在I/O电路中都会被统一编址。例如,主硬盘分配的端口地址是0x1f00x1f7,从硬盘分配的端口地址是0x1700x177,因为端口是独立编址的,因此我们无法使用mov指令来对端口赋值,我们使用的是in,out指令。读端口使用in指令,写端口使用out指令

;in指令

in al, 0x21 ; 表示从0x21端口读取一字节数据到al

in ax, 0x21 ; 表示从端口地址0x21读取1字节数据到al, 从端口地址0x22读取1字节到ah

mov dx,0x379

in al, dx ; 从端口0x379读取1字节到al

;out指令

out 0x21, al ; 将al的值写入0x21端口

out 0x21, ax;将ax的值写入端口地址0x21开始的连续两个字节

mov dx, 0x378

out dx, ax ; 将ah和al分别写入端口0x379和0x378

in指令的源操作数只能是立即数或dx,目的操作数只能是ax和al; out指令的源操作数只能是al或ax,目的操作数只能是立即数或dx。

读写硬盘

1. 设置起始的逻辑扇区号 逻辑扇区号是被分成4段写入端口的。其中,逻辑扇区的07 位被写入0x1F3端口,815位被写入0x1F4端口,16~23位被写入0x1F5端口,最后 4位被写入0x1F6端口的低4位

- 2. 将要读取的扇区数量写入0x1F2端口
- 3. 向**0x1F7**端口写入**0x20**, 请求硬盘读。
- 4. 等待其他读写操作完成
- 5. 若在第4步中检测到其他操作已经完成,那么我们就可以正式从硬盘中读取数据

3. 实验任务

- 1. 加载bootloader,总结bootloader的作用是什么
- 2. 将LBA28读取硬盘的方式换成CHS读取,同时给出逻辑扇区号向CHS的转换公式
- 3. 进入保护模式"一节,使用gdb或其他debug工具在进入保护模式的4个重要步骤上设置断点,并结合代码、寄存器的内容等来分析这4个步骤
- 4. 在进入保护模式后,按照如下要求,编写并执行一个自己定义的32位汇编程序,要求简单说一说你的实现思路,并提供结果截图。 使用两种不同的自定义颜色和一个自定义的起始位置(x,y),使得bootloader加载后,在显示屏坐标(x,y)处开始输出自己的学号+姓名拼音首字母缩写,要求相邻字符前景色和背景色必须是相互对调的。公告图片中提供了学号为21307233,姓名为宋小宝,自定义位置(12,12)的输出样式,仅供参考

4. 实验步骤/关键代码/实验结果

实验任务一

要求:加载bootloader,总结bootloader的作用是什么

步骤:根据预备知识中的读写I/O端口和读写硬盘,将参数读入0x1f0~0x1f7,然后将硬盘内容放入ds:bx

mov dx, 0x1f3

out dx, al ; LBA地址7~0

inc dx; 0x1f4

mov al, ah

out dx, al ; LBA地址15~8


mov ax, cx

inc dx ; 0x1f5

out dx, al ; LBA地址23~16

inc dx ; 0x1f6

```
mov al, ah
and al, 0x0f
or al, 0xe0 ; LBA地址27~24
out dx, al
mov dx, 0x1f2
mov al, 1
out dx, al ; 读取1个扇区
mov dx, 0x1f7; 0x1f7
mov al, 0x20 ;读命令
out dx,al
;等待处理其他操作
.waits:
in al, dx
          ; dx = 0x1f7
and al,0x88
cmp al,0x08
jnz .waits
;读取512字节到地址ds:bx
mov cx, 256 ;每次读取一个字, 2个字节, 因此读取256次即可
mov dx, 0x1f0
.readw:
in ax, dx
mov [bx], ax
add bx, 2
loop .readw
```



MBR加载bootloader bootloader的作用:输出"run bootloader"

实验任务二

要求:将LBA28读取硬盘的方式换成CHS读取,同时给出逻辑扇区号向CHS的转换公式

步骤:将LBA转换为CHS,然后将相关参数放入寄存器,然后调用INT 13h中断

柱面、磁头从0开始,扇区从1开始,LBA编号从0开始


以C、H、S分别表示当前硬盘的柱面号、磁头号、扇区号,CS、HS、SS分别表示起始柱面号、磁头号、扇区号,PS表示每磁道扇区数,PH表示每柱面总的磁道数。一般情况下,CS=0,HS=0,SS=1,PS=63,PH=18 C=LBA DIV(PH×PS)+CS H=(LBA DIV PS)MOD PH+HS S=LBA MOD PS+SS

```
;保证逻辑扇区号不会被改变
   push ax
   push cx
;LBA -> CHS
   xor dx, dx
   div word[SectorsPerTrack] ;得到 (LBA DIV PS) 和 (LBA MOD PS)
   inc dl
                                ;扇区编号从1开始
   mov byte[sector],dl
   xor dx, dx
   div word [HeadsPerCylinder]
                                 ;得到 (LBA DIV PS) MOD PH 和 LBA DIV
 (PH×PS)
   mov byte [head], dl
   mov byte [cylinder], al
   mov ah, 02h ; AH = 02h, 读取扇区
   mov al, 01h ; AL = 01h, 读取一个扇区
   mov ch, [cylinder]; cylinder是逻辑扇区号转换后的柱面号
   mov dh,[head] ; head是逻辑扇区号转换后的磁头号
   mov cl, [sector] ; sector是逻辑扇区号转换后的扇区号
   mov dl, 80h ; DL = 80h, 读取80h号硬盘
                 ;调用INT 13h中断读取硬盘数据
   int 0x13
   add bx,512
   pop cx
   pop ax
   ret
cylinder db 0
head db 0
sector db 0
SectorsPerTrack dw 63
HeadsPerCylinder dw 18
```

实验任务三

要求:进入保护模式"一节,使用gdb或其他debug工具在进入保护模式的4个重要步骤上设置断点,并结合代码、寄存器的内容等来分析这4个步骤

初始状态



1.准备GDT,用Igdt指令加载GDTR信息。

可以从下图看到GDT已加载到相应地址

```
终端
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
     -bootloader.asm-
    36
            ;初始化描述符表寄存器GDTR
    37
           mov word [pgdt], 39
                                    ;描述符表的界限
    38
    39
           lgdt [pgdt]
B+
    40
                                              ;南桥芯片内的端口
    41
           in al,0x92
    42
           or al,0000_0010B
                                              :打开A20
    43
           out 0x92,al
    44
                                              ;中断机制尚未工作
    45
           cli
    46
           mov eax,cr0
    47
           or eax,1
           mov cr0,eax
                                              ;设置PE位
    48
remote Thread 1 In: output_bootloader_tag
                                                             L41
                                                                   PC: 0x7e89
Continuing.
Breakpoint 3, output_bootloader_tag () at bootloader.asm:41
(gdb) x/5xg 0x8800
0x8800: 0x0000000000000000
                               0x00cf92000000ffff
0x8810: 0x0040960000000000
                               0x0040920b80007fff
0x8820: 0x00cf98000000ffff
(gdb)
```

2.打开第21根地址线。

在实模式下,A20Gate是关闭的,意味着只能使用20根地址线,需要通过打开 A20Gate,访问第21根以上的总线 打开A20Gate, 可以使用到32位的地址总线,内存地址访问也达到了1<<32的4G范围。

```
终端
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
 Register group: general-
eax 0x302 7
                                770
128
eax
                                                                                                                       0x0
                                                                                                   ecx
                    0x80
                                                                                                                       0x1c
                                                                                                                                   28
esp
                   0x7c00
                                0x7c00
                                                                                                   ebp
                                                                                                                       0x0
                                                                                                                                   0×0
                                32492
                                                                                                                       0×0
esi
                   0x7eec
                                                                                                   edi
                                0x7e8f <output_bootloader_tag+121>
                                                                                                   eflags
                                                                                                                                     IF ]
eip
                   0x7e8f
                                                                                                                       0x202
                                                                                                                       0x0
ds
fs
                   0x0
                                                                                                   es
                                                                                                                       0×0
                                                                                                                                   0
                                                                                                                       0xb800
                                                                                                                                   47104
                   0×0
                                                                                                   as
      -bootloader.asm
              roughest.

;创建保护模式下平坦模式代码段描述符

mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x20],0x0000ffff

mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x24],0x00cf9800
                                                                                ;基地址为0,段界限为0xFFFFF; 粒度为4kb,代码段描述符
    35
36
37
              ;初始化描述符表寄存器GDTR
    38
39
40
              mov word [pgdt], 39
lgdt [pgdt]
                                               `
;描述符表的界限
    41
42
43
              in al,0x92
or al,0000_0010B
out 0x92,al
                                                             ;南桥芯片内的端口
    44
                                                             ;中断机制尚未工作
```

```
remote Thread 1 In: output_bootloader_tag
(gdb) c
continuing.

Breakpoint 4, output_bootloader_tag () at bootloader.asm:45
(gdb) layout regs
(gdb) fs src
Focus set to src window.
(gdb) |
```

3.开启cr0的保护模式标志位。

CR0寄存器是一个32位的寄存器

设置CR0寄存器的最高位为0,最低位为1,则可以进入保护模式。

CRO寄存器的作用: 改变段寻址方式,使用段描述符方式寻址。 实模式指令的操作数默认为16位,保护模式指令的操作数默认为32位。

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
  -Register group: general
eax
                0x11
                         128
                                                                              ebx
edx
                0x80
                                                                              ebp
                0x7c00
                         0x7c00
esp
esi
                0x7eec
                         32492
                                                                              edi
                                                                              eflags
                         0x7e9a <output_bootloader_tag+132>
eip
                0x7e9a
                0x0
                         0
                                                                              SS
ds
                0x0
                         0
                                                                              es
fs
                0x0
                         0
           or al,0000_0010B
           out 0x92,al
   43
                                                ;打开A20
   44
   45
                                                :中断机制尚未工作
           cli
   46
           mov eax,cr0
   47
           or eax,1
                                                ;设置PE位
   48
           mov cr0,eax
   49
           ;以下进入保护模式
   50
   51
           jmp dword CODE_SELECTOR:protect_mode_begin
   52
           ;16位的描述符选择子: 32位偏移
;清流水线并串行化处理器
   53
   54
emote Thread 1 In: output bootloader tag
reakpoint 4, output_bootloader_tag () at bootloader.asm:45
gdb) layout regs
gdb) fs src
ocus set to src window.
gdb) fs cmd
ocus set to cmd window.
gdb) b bootloader.asm:48
reakpoint 5 at 0x7c97: bootloader.asm:48. (2 locations)
gdb) c
ontinuing.
reakpoint 5, output_bootloader_tag () at bootloader.asm:48
```

4.远跳转,进入保护模式。

gdb) gdb)

jmp指令将CODE_SELECTOR(0x20)送入cs,将protect_mode_begin + LOADER_START_ADDRESS送入eip,进入保护模式

```
Register group: general
                          17
                0x11
 eax
                                                                                ecx
edx
                 0x80
                          128
                                                                                ebx
esp
                 0x7c00
                          0x7c00
                                                                                ebp
 esi
                0x7eec
                          32492
                                                                                edi
 eip
                 0x7ea2
                          0x7ea2 <protect_mode_begin>
                                                                                eflags
 cs
                 0x20
                          32
                                                                                SS
ds
                 0x0
                          0
                                                                                es
 fs
                          0
                 0x0
                                                                                gs
     53
    54
    55
    56
            protect_mode_begin:
    57
                                                          ;加载数据段(o..4GB)选择子
    58
            mov eax, DATA_SELECTOR
            mov ds, eax
mov es, eax
    59
    60
            mov eax, STACK_SELECTOR
    61
    62
            mov ss, eax
            mov eax, VIDEO_SELECTOR mov gs, eax
    63
    64
    65
remote Thread 1 In: protect_mode_begin
Breakpoint 4, output_bootloader_tag () at bootloader.asm:45
(gdb) layout regs
(gdb) fs src
Focus set to src window.
(gdb) fs cmd
Focus set to cmd window.
(gdb) b bootloader.asm:48
Breakpoint 5 at 0x7c97: bootloader.asm:48. (2 locations)
(gdb) c
Continuing.
Breakpoint 5, output_bootloader_tag () at bootloader.asm:48
(gdb) s
(gdb) s
(gdb)
```

5.保护模式状态

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
  Register group: general
edx
                   0x80
                              128
                                                                                                                            28
                   0x7c00
                              0x7c00
                                                                                             ebp
                                                                                                                0x0
                                                                                                                            0x0
                   0x7eec
                              32492
                                                                                             edi
                                                                                                                0×0
                                                                                                                            0
                                                                                                                            [ PF ]
                              0x7eb9 <protect_mode_begin+23>
                                                                                             eflags
ein
                   0x7eh9
                                                                                                                0×6
cs
ds
fs
                                                                                                                            16
                   0x20
                              32
                                                                                             SS
                                                                                                                0x10
                   0x8
                                                                                                                0x8
                                                                                                                            8
                                                                                                                            24
                                                                                                                0x18
              mov es, eax
mov eax, STACK_SELECTOR
             mov ss, eax
mov eax, VIDEO_SELECTOR
mov gs, eax
    62
    63
   64
    65
    66
              mov ecx, protect_mode_tag_end - protect_mode_tag
                  ebx, 80 *
              mov esi, protect_mode_tag
mov ah, 0x3
output_protect_mode_tag:
    68
    69
                   mov al, [esi]
 emote Thread 1 In: protect mode begin
           to regs window.
```

实验任务四

要求:在进入保护模式后,按照如下要求,编写并执行一个自己定义的32位汇编程序,要求简单说一说你的实现思路,并提供结果截图。使用两种不同的自定义颜色和一个自定义的起始位置(x,y),使得bootloader加载后,在显示屏坐标(x,y)处开始输出自己的学号+姓名拼音首字母缩写,要求相邻字符前景色和背景色必须是相互对调的。公告图片中提供了学号为21307233,姓名为宋小宝,自定义位置(12,12)的输出样式,仅供参考

1.清屏(实模式)

```
;清屏
mov ah,0x00
mov ax,3
int 0x10
```

2.进入保护模式(具体步骤看实验任务三)


3.加载段选择子

```
protect_mode_begin:

mov eax, DATA_SELECTOR ;加载数据段(0..4GB)选择子
mov ds, eax
mov es, eax
mov eax, STACK_SELECTOR
mov ss, eax
mov eax, VIDEO_SELECTOR
mov gs, eax
```

4.输出string

```
mov ecx, my_string_end - my_string
mov ebx, 0x366 ;使输出位于中间
mov esi, my_string
output_my_string:
   mov ah, 0x15 ;确定颜色
   mov al, [esi]
   mov word[gs:bx], ax
   inc esi
   add ebx,2
   mov ah, 0x51 ;颜色反转
   mov al, [esi]
   mov word[gs:bx], ax
   inc esi
   add ebx,2
   sub ecx,1 ;每次循环ecx减2
   loop output_my_string
```



5. 总结(对实验过程中遇到的问题进行总结,可以提出对实验设置的改进意见)

学会如何使用qemu+gdb来debug,并使用makefile来简化命令行的输入 以下是makefile 的使用

```
NAME=mbr
NAME1=mybtld
build:
        @nasm -g -f elf32 $(NAME).asm -o $(NAME).o
        @ld -o $(NAME).symbol -melf_i386 -N $(NAME).o -Ttext 0x7c00
        @ld -o $(NAME).bin -melf i386 -N $(NAME).o -Ttext 0x7c00 --oformat binary
        @nasm -g -f elf32 $(NAME1).asm -o $(NAME1).o
        @ld -o $(NAME1).symbol -melf_i386 -N $(NAME1).o -Ttext 0x7e00
        @ld -o $(NAME1).bin -melf i386 -N $(NAME1).o -Ttext 0x7e00 --oformat binary
        @dd if=$(NAME).bin of=hd.img bs=512 count=1 seek=0 conv=notrunc
        @dd if=$(NAME1).bin of=hd.img bs=512 count=5 seek=1 conv=notrunc
debug:
        @qemu-system-i386 -s -S -hda hd.img -serial null -parallel stdio &
        @sleep 1
        @gnome-terminal -e "gdb -tui -q -x gdbinit"
run:
        qemu-system-i386 -hda hd.img -serial null -parallel stdio
clean:
        rm -fr *.bin *.o
```

6. 参考资料清单

- LBA向CHS模式的转换。[https://blog.csdn.net/G_Spider/article/details/6906184]
- int 13h中断。[https://blog.csdn.net/brainkick/article/details/7583727]