・ム名 災対用ビル別情報マッ 番号 第2章 画面設計	<i></i>	
	機能名	
	2. 3. 10 災害一覧	
2. 3. 10. 1 災害一覧		
2. 3. 10. 2 災害登録		
2. 3. 10. 3 災害詳細		
2. 3. 10. 4 災害修正		

# システム名 災対用ビル別情報マップ


章番号 第2章 画面設計

## 機能名

## 2. 3. 10 災害一覧

# 画面名 2.3.10.1 災害一覧

#### 【1】画面定義



### No. 説 明

### 1【検索エリア】

・検索条件に該当する災害情報のみを抽出して、一覧を絞り込み表示する。

#### [検索ボタン]

ボタン押下で、入力条件に該当する災害情報を検索し、結果を一覧エリアに表示する。 クリアボタン]

ボタン押下で、検索エリア内項目を初期表示時の状態に戻す。

### 2【災害名一覧エリア】

- ・災害名情報を一覧表示する。
- ・災害名一覧は、以下のソート項目で並び替えした後に初期表示する。

 ソート項目
 ソート順

 災害ID
 降順

# [災害登録画面へボタン]

ボタン押下で、災害登録画面へ遷移する。

## [一覧行選択]

一覧の行にカーソルを合わせ、行をクリックすると、 指定された記録に該当する災害詳細画面へ遷移する。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 10 災害一覧
面而夕	2 3 10 1 災宝一覧	

No.	項目名	コンホ゜ーネ	い種別	必須			項目説明
IVO.		出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3		<b>基</b> 参照
1	地図に戻る	ボ	タン	1 _	地図画面に戻る	0	
		_	_		_	_	_
2	ヘッダー文言①		トエリア	l _	ログイン中のユー	-ザ名を表示する	
		テキスト	_		_	_	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	, , ,	トエリア	l _	ログイン中のユー	-ザ名が所属する	組織名を表示する。
		テキスト	_		_	_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名
4	ヘッダー文言③		トエリア	↓ _	検索結果件数を	表示する。	
		テキスト	_			_	"検索結果:" + 一覧表示中の災害情報件数+"件"
5	前に戻る	ボ	タン	↓ _	前画面に戻る。		
		_	_		_	_	_
	【メッセージエリア】						
6	メッセージエリア		トエリア	<u> </u>	エラーがあった場	場合は、エラーの「	内容を表示(※1)する。
		テキスト	_		_	_	非表示
	【検索エリア】			1	T		
7	災害名	テキ	- スト	<b>!</b> _	検索対象とする		
	// H 26 / H = 84		入力		全半角	40	空欄
8	災害発生日時 (開始)	テキスト/	カレンダー	<b>↓</b> _	P 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,000	開始日時指定/2.3.1 共通機能 2.3.1.1 共通処理参
_	11.0.0		入力			yyyy/mm/dd hh:mm	—
9	災害発生日時 (終了)		カレンダー	<b>-</b> −			冬了日時指定/2.3.1 共通機能 2.3.1.1 共通処理参
10	検索		入力			yyyy/mm/dd hh:mm	
10	快系	不?	タン	<del> </del>	快系項目の人刀	内谷に使つ(快) I	をを行い、結果を一覧で表示する。 T
11	クリア		タン		ー 検索項目の内容	た知知主ニ味の	一
'''	201	/N1	ッノ 	-	快系項目の内容	を初朔衣示時の	<b>仏態I〜庆</b> 9。
	【災害一覧エリア】						
	災害登録画面へ	+:	タン	1	災害登録画面へ	要 投 オ ス	
12	火日豆虾凹面、	/N.	,, 	<del> </del>	人口亞球區面 、	<b>足物する。</b> 	1_
13	【一覧機能】				2 3 1 ±	上涌機能 2 3	」 1.1 共通処理参照
10	FIXHE!	*	一覧の行に	カーソル			された記録に該当する災害詳細画面へ遷移する。
14	災害ID		- <b>Z</b>	1	【一覧項目】災害		
17	X B ID	テキスト	_	+ -			災害ID
15	災害名				【一覧項目】災害	L タを表示する	火日ル
	N 11 '11	テキスト		1 -			災害名
16	災害発生日時		- スト	1	【一覧項目】災害	L 発生日時を表示:	
	77.170-17.7	テキスト	_	1 -		yyyy/mm/dd hh:mm	0
17	災害収束日時		スト			収束日時を表示	
.,	ALL MAKES	テキスト	- · ·	† –		yyyy/mm/dd hh:mm	

<sup>※1</sup> エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

# システム名災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

# 機能名

## 2. 3. 10 災害一覧

# 画面名 2.3.10.2 災害登録

### 【1】画面定義



# No. 説明

## 1【災害登録エリア】

災害情報を新規登録する。

### [災害発生日時]

災害発生日時には、システム日付+00時00分を初期表示する。

### [登録ボタン]

ボタン押下で、災害情報を新規登録する。

- ・登録確認ダイアログを表示する。
- 新規登録後、災害詳細画面へ遷移する。

### [クリアボタン]

ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 10 災害一覧
- 画面名	2 3 10 2 災害登録	

No.	項目名	コンホーネント種別		必須	項目説明		
IVU.	<b>垻日</b> 名	出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3	. 1. 1 共通処理	参照
1	地図に戻る	ボ	タン		地図画面に戻る。		
		_	_	Ī —	_	-	_
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	·ザ名を表示する。	
		テキスト	-	Ī —	_	-	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア		ログイン中のユー	·ザ名が所属する	組織名を表示する。
		テキスト	_	Ī	_	-	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア		非表示。		
		テキスト	ı		_	_	非表示
5	前に戻る	ボク	タン	_	前画面に戻る。		
		_	l		_		_
	【メッセージエリア】						
6	メッセージエリア	テキス	トエリア	_	エラーがあった場	合は、エラーの内	P容を表示(※1)する。
		テキスト	-		_	_	非表示
	【災害登録エリア】						
7	登録	ボ	タン	_	入力値のチェック 場合はエラーとし		青報を登録する。既に登録済記録と重複(同一災害名)する
		_	_		_	_	_
8	クリア	ボク	タン		各入力項目を初期	明表示時の状態に	こ戻す。
		_	_	T -	_	_	_
9	災害名	テキ	·スト	0	災害名を入力する	<b>5</b> .	
		_	入力		全半角	40	空欄
10	災害発生日時	テキスト/	カレンダー		災害情報の災害	発生日時を指定/	2.3.1 共通機能 2.3.1.1 共通処理参照
		_	入力	1 -	年月日時分	yyyy/mm/dd hh:mm	システム日付+00時00分
11	災害収束日時	テキスト/	カレンダー	_	災害情報の災害	収束日時を指定/	· / 2. 3. 1 共通機能 2. 3. 1. 1 共通処理参照
		_	入力	ī —	年月日時分	yyyy/mm/dd hh:mm	空欄

<sup>※1</sup> エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

# システム名災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

# 機能名

## 2. 3. 10 災害一覧

# 画面名 2.3.10.3 災害詳細

### 【1】画面定義



### No. 説 明

## 1【災害詳細エリア】

・前画面にて指定された災害IDから、災害情報を表示する。

### [修正ボタン]

ボタン押下で、指定した災害IDの災害修正画面へ遷移する。

### [削除ボタン]

ボタン押下で、指定した災害IDの災害情報を削除する。

- ・削除確認ダイアログを表示する。
- ・削除完了後、災害一覧画面へ遷移する。
  - ※当該災害情報に紐づく被災状況情報が存在する場合、削除はできない。
  - ※当該災害情報に紐づくフリーワード情報が存在する場合、削除はできない。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 10 災害一覧
- 画面名	2 3 10 3 災宝詳細	

No.	在日夕	コンホ゜ーネント種別		必須		項目説明		
INO.	項目名	出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示	
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3	. 1. 1 共通処理	参照	
1	地図に戻る	ボ	タン	_	地図画面に戻る。	,		
		_	ı		_	_	_	
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	-ザ名を表示する。	•	
		テキスト	l		_	_	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名	
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア	l _	ログイン中のユー	-ザ名が所属する	組織名を表示する。	
		テキスト	I		_	_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名	
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア	l _	災害IDを表示する	る。		
		テキスト	I		_	_	"災害ID: " + 災害ID	
5	前に戻る	ボク	タン	l _	前画面に戻る。			
		_	I		_	_	_	
	【メッセージエリア】							
6	メッセージエリア	テキス	トエリア	l _	エラーがあった場	<b>合は、エラーの</b> は	内容を表示(※1)する。	
		テキスト	ı		_	_	非表示	
	【災害詳細エリア】							
7	修正	ボ	タン		災害修正画面へ	遷移する。		
		_			_	_	_	
8	削除	ボク	タン		削除可否のチェッ	ックを行い問題なけ	ナれば表示データを削除し、災害一覧画面へ遷移する。	
		_			_	_	_	
9	災害名	テキ	スト		選択された災害名	名を表示する。		
		テキスト	ı		_	_	災害名	
10	災害発生日時	テキ	スト	l _	選択された災害性	青報の災害発生日	日時を表示する。	
		テキスト	1		年月日時分	yyyy/mm/dd hh:mm	当該災害の災害発生日時	
11	災害収束日時	テキ	スト		選択された災害性	青報の災害収束日	日時を表示する。	
		テキスト	_	Ī	年月日時分	yyyy/mm/dd hh:mm	当該災害の災害収束日時	

<sup>※1</sup> エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

# システム名災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

# 機能名

## 2. 3. 10 災害一覧

# 画面名 2.3.10.4 災害修正

### 【1】画面定義



# No. 説 明

## 1【災害修正エリア】

・前画面にて指定された災害IDから、災害情報を初期表示する。

### [登録ボタン]

ボタン押下で、災害情報を修正登録する。

- ・修正確認ダイアログを表示する。
- 修正登録後、災害詳細画面へ遷移する。

### [クリアボタン]

ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 10 災害一覧
- 画面名	2 3 10 4 災害修正	

No.	No. 項目名		コンホーネント種別		項目説明		
INO.	<b>垻日名</b>	出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3	. 1. 1 共通処理	参照
1	地図に戻る	ボ	タン	_	地図画面に戻る。	1	
		-	-		_	-	_
2	ヘッダー文言①		トエリア	l _	ログイン中のユー	-ザ名を表示する。	
		テキスト	_		_	_	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア	l _	ログイン中のユー	-ザ名が所属する	組織名を表示する。
		テキスト	_		_	_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名
4	ヘッダー文言③		トエリア	l –	災害IDを表示する	5.	
		テキスト	_		_	_	"災害ID: " + 災害ID
5	前に戻る	ボ	タン	l –	前画面に戻る。		
		_	_		_	_	_
	【メッセージエリア】						
6	メッセージエリア		トエリア	l –	エラーがあった場	合は、エラーの内	内容を表示(※1)する。
		テキスト	_		_	_	非表示
	【災害修正エリア】						
7	登録	ボ	タン	l –	入力値のチェック	を行い、問題ない	場合は災害情報を修正登録する。
		_	_		_	_	_
8	クリア	ボ	タン	l –	各入力項目を初期	朝表示時の状態に	こ戻す。
		_	_		_	_	_
9	災害名	テキ	スト	0	災害名を入力する		
		_	入力		全半角	40	災害名
10	災害発生日時	テキスト/		l _	災害情報の災害		
		-	入力		年月日時分	yyyy/mm/dd hh:mm	
11	災害収束日時	テキスト/		I –	災害情報の災害		
		1	入力		年月日時分	yyyy/mm/dd hh:mm	災害収束日時

<sup>※1</sup> エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。