機能名

3.1.3 地図機能

- 3. 1. 3. 1 共通
- 3.1.3.2 検索
- 3. 1. 3. 3 個別震度情報表示
- 3. 1. 3. 4 作図
- 3.1.3.5 任意エリア属性
- 3. 1. 3. 6 PDF出力
- 3. 1. 3. 7 管理

別紙_確定震度情報バッチ

別紙__参照権限制御

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー			
			里内容		
1	_	初期表示			
	<1.1 前提条件>				
	1.1.1 ログイン画面から遷移する。				
	1.1.2 各画面のメニュー				
	<1.2 初期処理>		_		
	1.2.1 ヘッダーバーを初				
			組織名1をDBから取得する。		
			組織名1をヘッダー文言②に表示する。		
			ら、災害IDに紐づく、災害情報を抽出する。		
			近かつ、収束年月が未設定」の		
	災害名を選択状態				
		、災害未選択状態と			
			ビルデータの緯度/経度で設定する。		
	1.2.5 電子地図を表示す				
	1.2.6 災害に応じて処理				
			『および災害の発生期間に紐付く		
		-タを表示する。	~~~ B ~ B ~ . \		
		と震度情報ポリゴン(
		アイコン(被災状況)	こよる)		
	• 作図	•	NT - 6+ = -+ 7		
	1.2.6.2 災害が選択されていない場合、以下データを表示する。				
	. En	アイコン(被災なし固	1年)		
	 1.2.7 震度情報取得チュ	107 雷安特邦取得了一			
		∟ツン 【2】の震度情報取彳	旦エ _ー …カも分昭		
	・テェック内合は、	【2】00辰戌用報収1	サナエックを参照。		
2	災害名プルダウン	選択時			
	<2.1 前提条件>				
	2.1.1 災害名プルダウン	⁄を選択する。			
	<2.2 画面表示処理>				
	2.2.1 指定された災害名	るで地図上に対象の	情報を表示する。		
3	ボタン表示ボタン	クリック時			
	<3.1 前提条件>				
	3.1.1 メニューボタンが表示されていない。				
	3.1.2 ボタン表示ボタン	3.1.2 ボタン表示ボタンを押下する。			
		· · · ·			
	<3.2 メニューボタン表示処	<u>l</u> 理>			
3.2.1 メニューボタンを表示する。					
	3.2.2 情報パネルが表え	示されている場合は、	情報パネルを再表示する。		
1 1					

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー				
		処理	里内容			
4	ボタン表示ボタン	クリック時	ヘッダーバー			
	<4.1 前提条件>	<4.1 前提条件>				
	4.1.1 メニューボタンが					
	4.1.1 ボタン表示ボタン					
	<4.2 メニューボタン非表示					
	4.2.1 メニューボタンを問					
	4.2.2 情報パネルが表え	示されている場合は、	情報パネルを非表示にする。			
5	更新ボタン	クリック時	ヘッダーバー			
	<5.1 前提条件>					
	5.1.1 更新ボタンを押下	する。				
	<5.2 更新処理>					
	5.2.1 地図画面の初期					
		いては情報を引き継	ζ.			
	・表示位置・表示位置・	s				
	・表示ズームレ					
	・ヘッダーバー					
	• 表示切替メニ	-ユーの選択肢				
	・災害名					
	ロギマナレジを	5115n+				
6	ログアウトボタン	クリック時	ヘッダーバー			
	<6.1 前提条件> 6.1.1 ログアウトボタン?	ナ				
	6.1.1 ログアフトボタンを	エ押 下りる。				
	/00 东天河4·加州>					
	<6.2 画面遷移処理>					
	6.2.1 ログアウト確認ダイアログを表示する。 「ログアウトします。よろしいですか?」OK・キャンセル					
		。よつしいとすか?」 の処理(6.2.2)へ進む				
		ル処理(0.2.2)へ進む 『下: 処理を抜ける。	0			
	イヤンセル州 6.2.2 ログイン画面へ遷	· · ·				
	0.2.2 ロソイノ回風へ達 	፤19ሃህ∘				

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
7	表示切替メニューボタン	クリック時			
	<7.1 前提条件>				
	7.1.1 表示切替メニュー画面		はい。		
	7.1.2 表示切替メニューボタ	ンを押下する。			
	<7.2 表示切替メニュー表示処 7.2.1 表示切替メニュー画面				
	7.2.1 衣小切音/二ユー画面	1で衣がりる。			
8	表示切替メニューボタン	クリック時			
	<8.1 前提条件>				
	8.1.1 表示切替メニュー画面		5 .		
	8.1.2 表示切替メニューボタ	ンを押下する。			
	<8.2 表示切替メニュー表示処				
	8.2.1 表示切替メニュー画面	iを非表示にする。			
9	電子地図ラジオボタン	クリック時	表示切替メニュー		
	<9.1 前提条件>				
	9.1.1 電池地図ラジオボタン	を押下する。			
	<9.2 背景地図切替処理>				
	9.2.1 背景地図を電子地図1	こ切り替える。			
10	航空写真ラジオボタン	クリック時	表示切替メニュー		
	<10.1 前提条件>				
	10.1.1 航空写真ラジオボタン	を押下する。			
	<10.2 背景地図切替処理>				
	10.2.1 背景地図を航空写真	こ切り替える。			
11	ビルデータ表示切替	選択時	表示切替メニュー		
	チェックボックス	医八町	スペッロバーユ		
<11.1 前提条件> 11.1.1 ビルデータ表示切替チェックボ			異択(ON)にする。		
	<11.2 アイコン表示切替処理>				
	11.2.1 ビルレイヤを表示する	0			
<u> </u>					

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー			
			内容		
12	ビルデータ表示切替 チェックボックス	選択解除時	表示切替メニュー		
<12.1 前提条件>					
	12.1.1 ビルデータ表示切替チェックボックスを選択解除(OFF)にする。				
	<12.2 アイコン表示切替処理>				
	12.2.1 ビルレイヤを非表示に 	:する。			
13	フリーワード表示切替 チェックボックス	選択時	表示切替メニュー		
	<13.1 前提条件>				
	13.1.1 フリーワード表示切替	チェックボックスを	E選択(ON)にする。		
	<13.2 アイコン表示切替処理>	>			
	13.2.1 フリーワードレイヤを表	長示する。			
14	フリーワード表示切替		T		
'	14 プリーソート表示切替 選択解除時 表示切替メニュー 選択解除時				
	<14.1 前提条件>				
	14.1.1 フリーワード表示切替チェックボックスを選択解除(OFF)にする。				
	<14.2 アイコン表示切替処理>	>			
	14.2.1 フリーワードレイヤをす	‡表示にする。			
15	震度情報表示切替	選択時	表示切替メニュー		
	チェックボックス <15.1 前提条件>	22.1/(4)	XX		
	\ 15.1 削旋米件/ 15.1.1 震度情報表示切替チ:	ェックボックスを選	孝択(ON)にする。		
	<15.2 アイコン表示切替処理>				
	15.2.1 震度情報表示レイヤを	で衣示する。			
16	震度情報表示切替 チェックボックス	選択解除時	表示切替メニュー		
	<16.1 前提条件>				
	16.1.1 震度情報表示切替チェ	ェックボックスを選	『択解除(OFF)にする。		
	<16.2 アイコン表示切替処理>				
	16.2.1 震度情報表示レイヤを	と非表示にする。			
<u></u>					

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
17	作図表示切替チェックボックス	選択時	表示切替メニュー		
	<17.1 前提条件> 17.1.1 作図表示切替チェックボックスを選択(ON)にする。				
	<17.2 アイコン・図形表示 17.2.1 作図(ポイント・ポ 全て選択(ON)に 17.2.2 図形(ポイント・ポ	リライン・ポリゴン・円) する。			
18	作図表示切替チェックボックス	選択解除時	表示切替メニュー		
	<18.1 前提条件> 18.1.1 作図表示切替チェックボックスを選択解除(OFF)にする。 <18.2 アイコン・図形表示切替処理> 18.2.1 作図(ポイント・ポリライン・ポリゴン・円)のチェックボックスを 全て選択解除(OFF)にする。 18.2.2 図形(ポイント・ポリライン・ポリゴン・円)レイヤを非表示にする。				
19	ポイント表示切替チェック ボックス	選択時	表示切替メニュー		
	<19.1 前提条件>				
19	<18.2 アイコン・図形表示	切替処理> リライン・ポリゴン・円) FF)にする。 リライン・ポリゴン・円) 選択時 チェックボックスを選択	のチェックボックスを レイヤを非表示にする。 表示切替メニュー		

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー			
		処理	!内容		
20	ポイント表示切替チェック ボックス	選択解除時	表示切替メニュー		
	<20.1 前提条件>		D #7.80 (0.50)		
	20.1.1 ポイント表示切替	大解除(OFF)にする。			
	<20.2 アイコン表示切替処理> 20.2.1 ポイントアイコンを非表示にする。				
		9F4X がにする。			
21	ポリライン表示切替 チェックボックス	選択時	表示切替メニュー		
	<21.1 前提条件>				
	21.1.1 ポリライン表示切り	替チェックボックスを選	選択(ON)にする。		
	<21.2 図形表示切替処理				
	21.2.1 ポリライン図形を割	表 示する。			
22	ポリライン表示切替 チェックボックス	選択解除時	表示切替メニュー		
	<22.1 前提条件>		1		
	22.1.1 ポリライン表示切	替チェックボックスを選	選択解除(OFF)にする。		
		>			
	22.2.1 ポリライン図形を				
23	ポリゴン表示切替		表示切替メニュー		
	チェックボックス <23.1 前提条件>				
	23.1.1 ポリゴン表示切替	チェックボックスを選	択(ON)にする。		
	<23.2 図形表示切替処理] 23.2.1 ポリゴン図形を表				
	23.2.1 ホリコン区形を衣	ハッる。			
24	ポリゴン表示切替 チェックボックス	選択解除時	表示切替メニュー		
	24.1.1 ポリゴン表示切替	チェックボックスを選	択解除(OFF)にする。		
	<24.2 図形表示切替処理				
	24.2.1 ポリゴン図形を非	表示にする。			
<u> </u>					

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

05		hn T⊞				
		<u> </u>				
25	円表示切替 チェックボックス	選択時	表示切替メニュー			
	<25.1 前提条件> 25.1.1 円表示切替チェッ	(25.1 前提条件> 25.1.1 円表示切替チェックボックスを選択(ON)にする。				
	<25.2 図形表示切替処理 25.2.1 円図形を表示する					
26	円表示切替 チェックボックス	選択解除時	表示切替メニュー			
	<26.1 前提条件> 26.1.1 円表示切替チェッ	クボックスを選択解除	(OFF)にする。			
	<26.2 図形表示切替処理2 26.2.1 円図形を非表示に					
27	任意エリア属性表示切替 チェックボックス	選択時	表示切替メニュー			
	<27.1 前提条件> 27.1.1 任意エリア属性表示切替チェックボックスを選択(ON)にする。					
	<27.2 任意エリア属性表示 27.2.1 任意エリア属性の					
28	任意エリア属性表示切替 チェックボックス	選択解除時	表示切替メニュー			
	<28.1 前提条件> 28.1.1 任意エリア属性表	示切替チェックボック	スを選択解除(OFF)にする。			
	<28.2 任意エリア属性表示切替処理> 28.2.1 任意エリア属性の図形を非表示にする。					
29	フリーワード表示切替 チェックボックス	選択時	表示切替メニュー			
	<29.1 前提条件> 29.1.1 フリーワード表示切替チェックボックスを選択(ON)にする。					
	<29.2 フリーワード表示切 [:] 29.2.1 フリーワードの図 !	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー				
		処理	型内容			
30	フリーワード表示切替 チェックボックス	選択解除時	表示切替メニュー			
	<30.1 前提条件>					
			を選択解除(OFF)にする。			
	<30.2 フリーワード表示切替処理>					
	30.2.1 フリーワードの図					
31	住所検索ボタン	クリック時				
	<31.1 前提条件>	. Im 1. 7				
	31.1.1 住所検索ボタンを	:押トする。				
	<31.2 画面表示処理>					
	31.2.1 住所検索パネルる	を表示する。				
32	都道府県プルダウン	選択時	住所検索パネル			
	<32.1 前提条件>					
	32.1.1 都道府県プルダウ	フンを選択する。				
	<32.2 住所検索処理>					
		• . • . •	ずウンの内容を抽出する。			
	32.2.2 抽出した市区町村	付を市区町村プルダウ	フンに設定する。			
33	市区町村プルダウン	選択時	住所検索パネル			
	<33.1 前提条件>					
	33.1.1 市区町村プルダウ	フンを選択する。				
	<33.2 住所検索処理>					
	33.2.1 選択された市区町					
	33.2.2 抽出した50音を50	0音順プルダウンに設	は定する。			
34	50音順プルダウン	選択時	住所検索パネル			
	<34.1 前提条件>	4 W ID 4 7				
	34.1.1 50音順プルダウン	/を選択する。				
	<34.2 住所検索処理>					
	34.2.1 選択された50音で					
	34.2.2 抽出した町名を町	「名プルダウンに設定	とする。			

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー	
		処	理内容
35	町名プルダウン	選択時	住所検索パネル
	<35.1 前提条件>		
	35.1.1 町名プルダウンを	選択する。	
	<35.2 住所検索処理>		L-5-1-11-1
	35.2.1 選択された町名で		
	35.2.2 抽出した丁目を丁	日ノルダワンに設力	Eりる。
36	丁目プルダウン	選択時	住所検索パネル
30		选I/N FT	圧別 検系バイル
	36.1.1 丁目プルダウンを	選択する	
	00.111 1 11777 72	.25/1/ 08	
	<36.2 住所検索処理>		
	36.2.1 選択された丁目で	『番地プルダウンの	内容を抽出する。
	36.2.2 抽出した番地を番	・地プルダウンに設った。	定する。
37	番地プルダウン	選択時	住所検索パネル
	<37.1 前提条件>		
	37.1.1 番地プルダウンを	選択する。	
	<37.2 住所検索処理>		+ 5 H at 1.3
	37.2.1 選択された番地で		
	37.2.2 抽出した号を号ブ	ルタワンに設定する	ō.
38	号プルダウン	選択時	住所検索パネル
36	<38.1 前提条件>	选扒时	圧が検系バイル
	38.1.1 号プルダウンを選	択する。	
	00.111 197707 72 222	ED() 00	
	<38.2 住所検索処理>		
	38.2.1 何もしない。		
39	検索ボタン(住所検索)	クリック時	住所検索パネル
	<39.1 前提条件>		
	39.1.1 検索ボタンを押下	する。	
	<39.2 住所検索処理>		_
	39.2.1 選択した住所の位	江直で地図を表示す	ర ం
40	明じてぶん、/ 仏式仏士〉	5 11 5 n+	A = 1
40	閉じるボタン(住所検索)	クリック時	住所検索パネル
	<40.1 前提条件> 40.1.1 住所検索パネル(の明じるギカいた畑コ	5 / Z
	40.1.1 注別快系ハイル(の別しる小ダンを押	r 9 నం.
	 <40.2 検索キャンセル処理	■ >	
	40.2.1 住所検索パネルる		
	〒0.2.1 江川代ボハイル	- 1410.00	
	ı		

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
41	凡例ボタン	クリック時			
<	<41.1 前提条件>				
	41.1.1 凡例ボタンを押下	ずる。			
		rm >			
<	41.2 凡例パネル表示処				
	41.2.1 凡例パネルを表え	下する 。			
42	閉じるボタン(凡例)	クリック時	凡例パネル		
·	42.1 前提条件>	7 7 7 7 6 1	7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
`	42.1.1 凡例パネルの閉し	、るボタンを押下する			
	42.1.1 /6/3/ 1-1-/00//3/	ישר דיון אַ כּיליושר			
<	<42.2 検索キャンセル処理>				
	42.2.1 凡例パネルを閉じる。				
43	地図コントロール	クリック時			
<	43.1 前提条件>				
	43.1.1 地図コントロール	(スライダー+)ボタンを	押下する。		
	to a liberate /b bn tms				
<'	43.2 地図操作処理>	_L =			
	43.2.1 地図を1段階拡大	する。			
44	地図コントロール	クリック時			
· <	44.1 前提条件>	2,22,44			
'	44.1.1 地図コントロール	(スライダー-)ボタンを	押下する。		
		_			
<	44.2 地図操作処理>				
44.2.1 地図を1段階縮小する。					
<	44.2 地図操作処理>		押下する。 		

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

項目名	トリガー			
	処理	内容		
ビルアイコン吹き出し表示	マウスオーバー			
<45.1 前提条件>				
45.1.1 ビルアイコンをマウスオーバーする。				
	>			
	を行っている場合は角	解除する。		
	【2】の仏粉ト四エー、	力を参照		
		アンを参照。		
ビルアイコン吹き出し解除	クリック			
46.1.1 ビルアイコンを吹き	き出し表示している状態	態で、地図上をクリックする。		
	>			
46.2.1 被災状況の吹き出	出しを解除する。			
情報パネル表示	クリック			
<47.1 前提条件>				
47.1.1 ヒルアイコンをクリ	JY/TT 6.			
		. 5/. 8 · 4 · 1 · = 二\ + 辛四		

ビルデータCSV出力ボタン (ビルリスト)	クリック	情報パネル(ビルリスト)		
	カボタンを押下する。			
	hn TID >			
		男のビルデータを全てCSV出力する		
48.2.1 パネル表示外のデータも含めて検索結果のビルデータを全てCSV出力する。 出力フォーマットについてはファイル設計「5.2.2 ビルデータCSV」を参照とする。				
	(45.1 前提条件) 45.1.1 ビルアイコンをマワイ (45.2 吹き出し表示処理 45.2.1 既以上で限数上で限数上で収入をでいる。 (45.2.3 被災状況を吹き出し (45.2.3 被災状況を吹き出し (46.1.1 ビルアイコンを吹き出し (46.2 吹き出し表示の吹き出し (46.2 吹き出し表示の吹き出し (46.2 吹き出し表示の吹き出し (47.1 前提条件 (47.1 ビルアイコンをクリーンをクリーンをクリーンを表示のようにでは (47.2 吹き出しま示チェックトリーンを (ゼルリスト (ゼルリスト) (48.1 前提条件 (48.1 ビルデータCSV出 (48.2 ビルデータCSV出 (48.2 ビルデータCSV出 (48.2 ビルデータCSV出 (48.2 ビルデータCSV出 (48.3 ビルデータCSV出 (48.4 ビルデータCSV出 (48.4 ビルデータCSV出 (48.5 ビルデータCSV出 (48.5 ビルデータCSV出 (48.6 ビルデータCSV出 (48.7 ビルデータCSV出 (48.7 ビルデータCSV出 (48.8 ビルデータCSV出 (48.8 ビルデータCSV出 (48.9 ビルデータCSV出	 ビルアイコン吹き出し表示 マウスオーバー (45.1 前提条件> 45.1.1 ビルアイコンをマウスオーバーする。 (45.2 吹き出し表示処理> 45.2.1 既に吹き出し表示を行っている場合は角45.2.2 件数上限チェック・チェック内容は、【2】の件数上限チェックも5.2.3 被災状況を吹き出し表示する。 ビルアイコン吹き出し解除 クリック (46.1 前提条件> 46.1.1 ビルアイコンを吹き出しを解除する。 (46.2 吹き出し表示処理> 46.2.1 被災状況の吹き出しを解除する。 (47.1 前提条件> 47.1.1 ビルアイコンをクリックする。 (47.2 吹き出し表示処理> 47.2.1 件数上限チェック(パネル表示)・チェック内容は、【2】の件数上限チェック、パネル表示)・チェック内容は、【2】の件数上限チェック、※備蓄品については輸送済みフラグが、※備蓄品については輸送済みフラグが、ボーデータCSV出力ボタンを押下する。 (48.1 前提条件> 48.1.1 ビルデータCSV出力ボタンを押下する。 (48.2 ビルデータCSV出力処理> 		

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー				
		処理	里内容			
49	閉じるボタン (ビルリスト)	クリック	情報パネル(ビルリスト)			
	<49.1 前提条件> 49.1.1 閉じるボタンを押 ⁻	<49.1 前提条件> 49.1.1 閉じるボタンを押下する。				
	<49.2 閉じる処理> 49.2.1 情報パネルを閉じ 49.2.2 ビルアイコンの表		てのビルアイコンを再表示する。			
50	ビルデータ行 (ビルリスト)	クリック	情報パネル(ビルリスト)			
	<50.1 前提条件> 50.1.1 情報パネルのビル	レデータ行をクリック ^っ	する。			
	<50.2 移動処理> 50.2.1 クリックしたビルテ	ータの位置座標へ和	多動する。			
51	備蓄品CSV出力ボタン (備蓄品リスト) <51.1 前提条件>	クリック	情報パネル(備蓄品リスト)			
	結果の備蓄品データを全てCSV出力する。 ヒ計「5.2.3 備蓄品CSV」を参照とする。					
52	閉じるボタン (備蓄品リスト)	クリック	情報パネル(備蓄品リスト)			
	<52.1 前提条件> 52.1.1 閉じるボタンを押	下する。				
	<52.2 閉じる処理> 52.2.1 情報パネルを閉じる。 52.2.2 ビルアイコンの表示制限を解除し、全てのビルアイコンを再表示する。					
53	備蓄品データ行 (備蓄品リスト)	クリック	情報パネル(備蓄品リスト)			
	<53.1 前提条件> 53.1.1 情報パネルの備書	クする。				
	<53.2 移動処理> 53.2.1 クリックした備蓄品	品データの位置座標	へ移動する。			

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー		
		処理		
54	フリーワードアイコン	マウスオーバー		
	吹き出し表示 <54.1 前提条件>		1	
	〜 54.1.1 フリーワードアイ:	コンをマウスオーバー	- d A	
	04.1.1 2 7 7 1 7 1		7.00	
	<54.2 吹き出し表示処理)	>		
	54.2.1 既に吹き出し表え	Rを行っている場合は	解除する。	
	54.2.2 件数上限チェック			
		容は、【2】の件数上限		
	54.2.3 キー1~キー5を	改行して吹き出し表え	示する。	
55	┃ ┃ フリーワード吹き出し解除	クリック	_	
33		7977		
		き出し表示しているキ	犬態で、地図上をクリックする。	
	<55.2 吹き出し表示処理			
	55.2.1 フリーワードの吹	き出しを解除する。		
F0	ル 団パラリまこ	hila.h		
56	作図パネル表示 <56.1 前提条件>	クリック		
		, ン、ポリゴン、円のい	ずれかの図形をクリックする。	
	<56.2 作図パネル表示処	理>		
	56.2.1 作図パネルを表	示する。		
57	登録ボタン	クリック	作図パネル	
37	豆琢パタン <57.1 前提条件>	9999	TF凶ハネル	
	57.1.1 登録ボタンを押了	する。		
		, ••		
	<57.2 図形更新処理>			
	57.2.1 確認ダイアログを			
			か?JOK・キャンセル	
	• • • • •	の処理(57.2.2)へ進さ 『下: 処理を抜ける。	ن ،	
	イヤンセルが	下: 処理を扱いる。		
	57.2.2 属性チェック			
	・チェック内!	容は、【2】の属性チェ	ックを参照。	
	57.2.3 文字数チェック ・チェック内容は、【2】の文字数チェックを参照。			
	57.2.4 作図情報排他チ		P.H.ル T カナ 冬 四	
	・ナェック内: 57.2.5 入力内容をDBに		B排他チェックを参照。 	
	57.2.6 完了ダイアログを			
		· 登録しました。 JOK		
		: 処理を終了する。		
	57.2.7 登録した作図を>	モ内容付きで地図上	に表示する。	

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー			
			内容		
58	キャンセルボタン	クリック	作図パネル		
<58.1 前提条件>					
	58.1.1 キャンセルボタンを押下する。				
	<58.2 閉じる処理>	· 7			
	58.2.1 作図パネルを閉じ	、 る。			
59	編集ボタン	クリック	作図パネル		
	<59.1 前提条件>				
	59.1.1 編集ボタンを押下	·する。			
	<59.2 作図パネル表示処				
	59.2.1 作図モードに切り	替える。			
	No.10A -18 6-5		[/ 		
60	削除ボタン	クリック	作図パネル		
	<60.1 前提条件> 60.1.1 削除ボタンを押下	· 7			
	00.1.1 削除小ダンを押下 	9 ବିତ			
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 				
	60.2.1 削除確認ダイアロ	グを表示する。			
		・ノと気がっし。 削除します。よろしい ^っ	ですか?IOK・NG		
		次の処理(60.2.2)へ	· —		
	NG押下:	処理を抜ける。			
	60.2.2 作図情報排他チュ	ニック			
	・チェック内名	字は、【2】の作図情報	排他チェックを参照。		
	60.2.3 表示内容をDBか	ら削除する。			
	60.2.4 完了ダイアログを				
		削除しました。」OK			
	OK押下:	処理を終了する。			
0.1	//- [cm 1	±= += =			
61	作図ボタン	初期表示	l		
	<61.1 前提条件> 61.1.1 ログインユーザの権限グループが「作図」の権限あり。				
	01.1.1 ロノインユーラの		3」07作成のフラ。		
	<61.2 ボタン表示処理>				
	61.2.1 作図ボタンを表示する。				
	•				

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー		
		処理	内容	
62	任意エリア属性	初期表示		
	<62.1 前提条件>			
	62.1.1 ログインユーザの	権限グループが「任意	エリア属性」の権限あり。	
	<62.2 ボタン表示処理>			
	62.2.1 任意エリア属性ポ	タンを表示する。		
63	PDF出力ボタン	初期表示		
	<63.1 前提条件>			
	63.1.1 ログインユーザの	権限グル一プが「PDF	出力」の権限あり。	
	<63.2 ボタン表示処理>			
	63.2.1 PDF出力ボタンを	表示する。		
64	権限グループ管理	初期表示		
	<64.1 前提条件>	173791 24.1		
		権限グル一プが「権限	!グループ管理」の権限あり。	
	<64.2 ボタン表示処理>			
	64.2.1 権限グループ管理	型ボタンを表示する。		
65	ユーザ管理	初期表示		
	<65.1 前提条件>			
	65.1.1 ログインユーザの	権限グループが「ユー	・ザ管理」の権限あり。	
	<65.2 ボタン表示処理>			
	65.2.1 ユーザ管理ボタン	を表示する。		
66	ビルデータ登録	初期表示		
	<66.1 前提条件>			
	66.1.1 ログインユーザの権限グループが「ビルデータ登録」の権限あり。			
	<66.2 ボタン表示処理>			
	66.2.1 ビルデータ登録ホ	タンを表示する。		
67	備蓄品登録	初期表示		
	<67.1 前提条件>			
	67.1.1 ログインユーザの	権限グループが「備蓄	品登録」の権限あり。	
	 <67.2 ボタン表示処理>			
	67.2.1 備蓄品登録ボタンを表示する。			

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

No.	項目名	トリガー		
		処理!	内容	
68	フリーワード	初期表示		
	<68.1 前提条件>			
	68.1.1 ログインユーザの	権限グループが「フリー	ーワード」の権限あり。	
	400 0 10 40 + = hn TM >			
	<68.2 ボタン表示処理>			
	68.2.1 フリーワードボタン	ノを表示する。		
69	災害一覧	初期表示		
	<69.1 前提条件>	の利な小		
	へ09.1.1 ログインユーザの権限グループが「災害一覧」の権限あり。			
	09.1.1 ログインユーリの権限グルーンが「災害・見」の権限のり。			
	<69.2 ボタン表示処理>			
	69.2.1 災害一覧ボタンを	・表示する。		
70	被災状況登録	初期表示		
	<70.1 前提条件>			
	70.1.1 ログインユーザの権限グループが「被災状況登録」の権限あり。			
	<70.2 ボタン表示処理>			
	70.2.1 被災状況登録ボク	タンを表示する。		
E-				

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.1 共通

【2】チェック処理

No.	名称	OKとなる条件		
INU.	10 17小	エラーの条件	エラーメッセージ	表示場所
1	震度情報取得チェック	直近の震度情報が正常に動作していること。		
		直近の震度情報が異常終了している。	ME0030	ダイアログ
2	件数上限チェック	検索件数が100件		
		検索件数が101件以上	ME0019	ダイアログ
3	件数上限チェック (パネル表示)	検索件数が100件		
		検索件数が101件以上	ME0029	ダイアログ
4	属性チェック (全半角)	"全半角"項目(※3)について、半角マルつき数字、単位、カッコつき文字		
		"全半角"項目(※3)が規定文字 以外の場合	% 3	ダイアログ
5	文字数チェック	メモ欄の文字数が400文字以内であ	うること 。	
		している場合	ME0021	ダイアログ
6	排他チェック (作図) -	下記の条件をすべて満たしていること。 ・選択した作図が削除されていないこと。 ・選択した作図が更新されていないこと。		
		下記の条件のいずれかを満たしていること。 ・選択した作図が削除されていること。 ・選択した作図が更新されていること。	ME0016	ダイアログ

- ※1 エラーメッセージについては、「メッセージ設計」を参照のこと。
- ※2 エラーメッセージの表示場所については、「開発標準化仕様」を参照のこと。
- ※3 "全半角"項目

項目名	エラ一番号	トリガー
メモ欄	EA0007	作図パネル(登録ボ
		タン)

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.2 検索

No.	項目名	トリガー			
			内容		
1	検索ボタン	クリック時			
	<1.1 前提条件>				
	1.1.1 検索メニューボタン		0		
	1.1.2 検索ボタンを押下	する。			
	<1.2 メニューボタン表示処	<u>l</u> 理>			
	1.2.1 実行中の処理を研				
	1.2.2 検索メニューボタン	ンを表示する。			
2	検索ボタン	クリック時			
	〜2.1 削旋米针/2 2.1.1 検索メニューボタ:	いが表示されている			
	2.1.2 検索ボタンを押下				
	<2.2 メニューボタン閉じる				
	2.2.1 検索メニューボタン	ンを閉じる。			
3			I		
	検索条件指定ボタン	クリック時	検索メニュー		
	<3.1 前提条件>				
	3.1.1 検索条件指定ボタンを押下する。				
	<3.2 画面表示処理/ 3.2.1 検索条件指定画面をモーダル表示する。				
	3.2.2 モーダルエリア外	は操作不可とする。			

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.2 検索 【1】イベント

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
4	検索ボタン(ビル検索条件 指定)	クリック時	検索条件指定画面		
	<4.1 前提条件>				
	4.1.1 検索条件指定画面の検索ボタンを押下する。 <4.2 検索処理>				
	4.2.1 属性チェック				
	・チェック内容は、	【2】の属性チェックを	参照。		
		€の処理は行わない。			
	4.2.2 数量チェック				
		【2】の数量チェックを			
			AND条件で検索し、ビルデータ、		
			リスト選択)に表示する。		
			震度情報を対象とする。		
			'輸送済み"の場合、検索対象外とする。		
	4.2.4 検索条件に合致し				
			が全て表示されるよう設定する。		
	4.2.6 任意エリア属性が 	指定された場合は任意	意エリア属性ポリゴンを表示する。 		
5	キャンセルボタン(ビル検索条件指定)	クリック時	検索条件指定画面		
	<5.1 前提条件>				
	5.1.1 ビル検索条件指定画面のキャンセルボタンを押下する。				
	 <5.2 検索キャンセル処理)	>			
	5.2.1 ビル検索条件指定				
6	住所(市区町村)	住所(都道府県)	松丰名从北 克东王		
	(選択検索)	選択後	検索条件指定画面		
	<6.1 前提条件>				
	6.1.1 住所(都道府県)た	が1件選択されている。			
	 <6.2 プルダウン取得処理				
			いコカギニナス		
	6.2.1 住所(都道府県)に	-心しに甲区町刊を紋	り込み衣示する。		
7	ビル名	住所(市区町村)	検索条件指定画面		
	(選択検索)	選択後	· 大宗末门祖之画面		
	<7.1 前提条件>	A.= I= 1			
	7.1.1 住所(市区町村) た	が選択されている。			
	<7.2 プルダウン取得処理)	>			
	7.2.1 住所(市区町村)に	こ応じたビルを絞り込み	大表示する。		

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.2 検索

No.	項目名	トリガー		
		処理	内容	
8	会社名 (選択検索)	ビル名 選択後	検索条件指定画面	
	<8.1 前提条件> 8.1.1 ビル名が選択され	ている。		
	<8.2 プルダウン取得処理 8.2.1 ビル名に応じた会			
9	分類2	分類1選択後	検索条件指定画面	
	<9.1 前提条件> 9.1.1 分類1が選択されている。 			
	<9.2 プルダウン取得処理> 9.2.1 分類1に応じた分類2を取得する。			
10	エリア属性	初期表示	検索条件指定画面	
	<10.1 前提条件> 10.1.1 災害名が選択されている。			
	<10.2 プルダウン取得処理> 10.2.1 災害名に応じた任意エリア属性を取得する。			

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.2 検索

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
11	矩形エリア検索ボタン	クリック時	検索メニュー		
	<11.1 前提条件> 11.1.1 矩形エリア検索ボタンを押下する。				
	<11.2 地図操作処理> 11.2.1 地図に矩形エリア	検索モードを設定する	0		
12	矩形エリア指定	ドラッグ時			
	<12.1 前提条件> 12.1.1 地図がエリア検索モードになっている。 12.1.2 地図上にエリアを指定する。				
	<12.2 画面表示処理> 12.2.1 矩形エリア検索条件指定画面をモーダル表示する。 12.2.2 モーダルエリア外は操作不可とする。				
13	分類2	分類1選択後	矩形エリア検索条件指定画面		
	<13.1 前提条件> 13.1.1 分類1が選択され	ている。			
	<13.2 プルダウン取得処理> 13.2.1 分類1に応じた分類2を絞り込み表示する。				
14	エリア属性	初期表示	矩形エリア検索条件指定画面		
	<14.1 前提条件> 14.1.1 災害名が選択されている。				
	<14.2 プルダウン取得処理> 14.2.1 災害名に応じた任意エリア属性を取得する。				

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.2 検索

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
15	検索ボタン(矩形エリア検 索条件指定)	クリック時	矩形エリア検索条件指定画面		
	<15.1 前提条件>				
	15.1.1 矩形エリア検索条件指定画面の検索ボタンを押下する。 <15.2 矩形エリア検索処理>				
	15.2.1 属性チェック	F. T District	·		
		【2】の属性チェックを	参照。		
		の処理は行わない。			
	15.2.2 数量チェック	【2】の数量チェックを	\$ IIZ		
		の処理は継続する。	●HR。		
			ト入力値とNo.14で指定したエリアの座標を		
			の検索結果を情報パネル(備蓄品リスト選択)		
	に表示する。		CONTRACTOR		
	※震度条件につい	いては表示されている別	夏度情報を対象とする。 		
	※備蓄品について	【は輸送済みフラグが"	輸送済み"の場合、検索対象外とする。		
	15.2.4 15で指定したエリ	アを地図上に表示する	0		
	15.2.5 検索条件に合致し				
			意エリア属性ポリゴンを表示する。		
	15.2.7 ズームレベルにつ 	いては、ビルアイコンフ	が全て表示されるよう設定する。		
16	キャンセルボタン(矩形エリア検索条件指定)	クリック時	矩形エリア検索条件指定画面		
	<16.1 前提条件>				
	16.1.1 矩形エリア検索条	件指定画面のキャン1	zルボタンを押下する。		
	<16.2 検索キャンセル処理	!>			
	16.2.1 矩形エリア検索条件指定画面を閉じる。				
17	半径エリア検索ボタン	クリック時	検索メニュー		
	<17.1 前提条件> 17.1.1 半径エリア検索ボタンを押下する。 <17.2 地図操作処理> 17.2.1 地図に検索中心点選択モードを設定する。				

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.2 検索

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
18	検索中心点指定	クリック時			
		(18.1 前提条件> 18.1.1 地図が検索中心点選択モードになっている。 18.1.2 地図上に検索する中心点を指定する。			
	<18.2 画面表示処理> 18.2.1 半径エリア検索条件指定画面をモーダル表示する。				
	18.2.2 モーダルエリア外は操作不可とする。				
19	分類2	分類1選択後	矩形エリア検索条件指定画面		
	<19.1 前提条件> 19.1.1 分類1が選択され				
	<19.2 プルダウン取得処理> 19.2.1 分類1に応じた分類2を絞り込み表示する。				
20	エリア属性	初期表示	半径エリア検索条件指定画面		
	<20.1 前提条件> 20.1.1 災害名が選択されている。				
<20.2 プルダウン取得処理> 20.2.1 災害名に応じた任意エリア属性を取得する。			ってる。		

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.2 検索

No. 項目名 トリガー 処理内容							
21 検索ボタン(半径エリア検 クリック時 半径エリア検索 素条件指定)	条件指定画面						
<21.1 前提条件>	<21.1 前提条件>						
21.1.1 半径エリア検索条件指定画面の検索ボタンを押下する。							
21.2.1 属性チェック							
※エラー時は以降の処理は行わない。							
21.2.2 必須チェック							
- ・チェック内容は、【2】の必須チェックを参照。							
※エラー時は以降の処理は行わない。							
21.2.3 検索範囲逆転チェック							
・チェック内容は、【2】の検索範囲逆転チェックを参照。							
※エラー時は以降の処理は行わない。							
21.2.4 検索範囲逆転チェック							
・チェック内容は、【2】の検索範囲逆転チェックを参照。							
※エラー時は以降の処理は行わない。							
21.2.5 数量チェック							
・チェック内容は、【2】の数量チェックを参照。							
※エラー時も以降の処理は継続する。							
21.2.6 半径エリア検索条件指定画面における各入力値とNo.18	ー で指定した中心点の座標をAND条例						
で検索し、ビルデータ、備蓄品の検索結果を情報パネル							
※震度条件については表示されている震度情報を対象と							
21.2.7 16で指定した中心点と半径エリア検索条件指定画面の検							
円図形を表示する。							
21.2.7 検索条件に合致したビルアイコンのみを表示する。							
21.2.8 ズームレベルについては、ビルアイコンが全て表示される	るよう設定する。						
21.2.9 任意エリア属性が指定された場合は任意エリア属性ポリ	ゴンを表示する。						
22 キャンセルボタン(半径エリ							
22 イベンビルバンン(十座エン クリック時 半径エリア検索	A M H C TT						
ア検索条件指定) グリック時 千径エリア快系	条件指定画面						
	条件指定画面						
7 俊亲未干拍走/							

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.2 検索

No.	項目名	トリガー				
		処理	内容			
23	情報パネル表示	クリック				
	<23.1 前提条件>					
	23.1.1 ビルアイコンをクリックする。					
	<23.2 吹き出し表示処理>					
	23.2.1 件数上限チェック(パネル表示)					
	・チェック内容は、【2】の件数上限チェック(パネル表示)を参照。					
	23.2.2 ビルデータリスト、 	備蓄品リストの情報バ	パネルを表示する。(各上限100件)			
24	ビルデータCSV出力ボタン	クリック	情報パネル(ビルリスト)			
	(ビルリスト)	,,,,	日中はハーラン(こうレラス)			
	<24.1 前提条件>					
	24.1.1 ビルデータCSV出	カボタンを押下する。				
	 <24.2 ビルデータCSV出力	処理>				
			果のビルデータを全てCSV出力する。			
	出力フォーマットに	こついては「5.2.2 ビルー	データCSV」を参照とする。			
25	閉じるボタン	クリック	 情報パネル(ビルリスト)			
	(ビルリスト)	7777	日中はハイバル(こうレラスト)			
	<25.1 前提条件>					
	25.1.1 閉じるボタンを押 ⁻	下する。				
	 <25.2 閉じる処理>					
	25.2.1 情報パネルを閉じ	る。				
	25.2.2 検索結果に応じた	ビルアイコンの表示制	川限を解除する。(全てのビルアイコン表示)			
26	ビルデータ行	クリック	 情報パネル(ビルリスト)			
	(ビルリスト)		IRTIAL FIRE (CIP)			
	<26.1 前提条件>		7			
	26.1.1 情報パネルのビル	レナーダ行をグリックする	ବଂ			
	<26.2 移動処理>					
	26.2.1 クリックしたビルテ	ータの位置座標へ移	動する。			
			,			
27	備蓄品CSV出力ボタン	クリック				
	(備蓄品リスト)	情報パネル(備蓄品リスト)				
	<27.1 前提条件>					
	27.1.1 備蓄品CSV出力オ	ボタンを押下する。				
	ノ27.2 供券日20以出も加工	田〜				
	<27.2 備蓄品CSV出力処理 27.2.1 パネル表示外の=		里の備萎只データを全てCSV出わせる			
	27.2.1 パネル表示外のデータも含めて検索結果の備蓄品データを全てCSV出力する。 出力フォーマットについては「5.2.3 備蓄品CSV」を参照とする。					
	шллл ()П	- 20 (16:0.2.0)帰 亩	HH 00.13G NWC 1.00			
\blacksquare						

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.2 検索

項目名	トリガー				
	処理!	内容			
閉じるボタン (備蓄品リスト)	クリック	情報パネル(備蓄品リスト)			
	下する。				
29		情報パネル(備蓄品リスト)			
	を品データ行をクリック [・]	する。			
	ムデータの位置座標へ ⁵	移動する。			
キャンセルボタン (検索メニュー)	クリック時	検索メニュー			
<30.1 前提条件> 30.1.1 検索メニューのキャンセルボタンを押下する。 <30.2 検索キャンセル処理> 30.2.1 各エリア検索モードを解除する。 30.2.2 検索メニューボタンを閉じる。					
				閉じるボタン (備蓄品リスト) <28.1 前提条件> 28.1.1 閉じるボタンを押 ⁻ <28.2 閉じる処理> 28.2.1 情報パネルを閉じ28.2.2 検索結果に応じた (備蓄品リスト) <29.1 前提条件> 29.1.1 情報パネルの備書 <29.2 移動処理> 29.2.1 クリックした備蓄品 キャンセルボタン (検索メニュー) <30.1 前提条件> 30.1.1 検索メニューのキ <30.2 検索キャンセル処理 30.2.1 各エリア検索モー	別じるボタン (備蓄品リスト) クリック <28.1 前提条件> 28.1.1 閉じるボタンを押下する。 <28.2 閉じる処理> 28.2.1 情報パネルを閉じる。 28.2.2 検索結果に応じたビルアイコンの表示制

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.2 検索

【4】チェック処理

No.	名称	OKとなる条件		
INU.	12 17小	エラーの条件	エラーメッセージ	表示場所
1	必須入力チェック	必須項目(※3)が入力されているこ	٤.	
		必須項目(※3)が未入力	※ 3	ダイアログ
2	属性チェック (全半角)	"全半角"項目(※4)について、半角 ルつき数字、単位、カッコつき文字』		
		"全半角"項目(※4)が規定文字 以外の場合	※ 4	ダイアログ
3	属性チェック (数字)	"数字"項目(※5)について、数字 <i>0</i>		
		上記条件を満たさない。	※ 5	ダイアログ
4	件数上限チェック (パネル表示)	検索件数が100件		
		検索件数が101件以上	ME0029	ダイアログ
5	検索範囲逆転チェック	検索範囲(FROM)<検索範囲(TO)	で指定されて	いること。
		上記以外	ME0023	ダイアログ
6	数量チェック	検索条件に指定した数量が検索結果の備蓄品の合計数量を満たす。		
		上記以外	ME0024	ダイアログ
7	検索範囲上限チェック	検索範囲(TO)の値が設定値以下であること。		
		上記以外	ME0025	ダイアログ

- ※2 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。
- ※3 必須項目

項目名	エラー番号	トリガー
検索範囲(FROM)	EA0001	半径エリア検索 (検索ボタン押下)
検索範囲(TO)	EA0001	半径エリア検索 (検索ボタン押下)

※4 "全半角"項目

項目名	エラー番号	トリガー
住所		検索条件指定
ビル名		矩形エリア検索
会社名		半径エリア検索
商品名		(検索ボタン押下)

機能名

3. 1. 3 地図機能

<u>画面名 3.1.3.2 検索</u> ※5 <u>"数字"項目</u>

項目名	エラー番号	トリガー
数量	EA0002	検索条件指定 矩形エリア検索 半径エリア検索 (検索ボタン押下)
検索範囲(FROM)	EA0002	半径エリア検索 (検索ボタン押下)
検索範囲(TO)	EA0002	半径エリア検索 (検索ボタン押下)

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.3 個別震度情報表示

No.	項目名	トリガー				
		処理	内容			
1	個別震度情報表示メニュー ボタン	クリック時				
	<1.1 前提条件>					
	1.1.1 個別震度情報表示メニューボタンが表示されていない。					
	1.1.2 個別震度情報表示ボタンを押下する。					
	<1.2 個別震度情報表示メ		!>			
	1.2.1 実行中の処理を研					
	1.2.2 個別震度情報表表	_{下メニューボタンを表示}	する。 			
2	個別震度情報表示メニュー ボタン	クリック時				
	<2.1 前提条件>					
	2.1.1 個別震度情報表表 2.1.2 個別震度情報表表		示されている。 			
	2.1.2 個別莀度情報衣養	ドボダンを押 下する。				
	<2.2 個別震度情報表示メ	ニューボタン閉じる処理	理>			
	2.2.1 個別震度情報表表	示メニューボタンを閉じ	る。			
3	検索ボタン	クリック時				
	<3.1 前提条件> 3.1.1 検索ボタンを押下	する。				
	<3.2 画面表示処理>					
	3.2.1 個別震度検索条件指定画面をモーダル表示する。					
	3.2.2 モーダルエリア外	は操作不可とする。				
4	検索ボタン	クリック時	個別震度検索条件指定画面			
	<4.1 前提条件> 4.1.1 個別震度検索条件指定画面の検索ボタンを押下する。					
	・・・・・					
	<4.2 検索処理>					
	4.2.1 必須チェック					
		【2】の必須チェックを	参照。			
	4.2.2 年月日逆転チェック					
	・チェック内容は、【2】の年月日逆転チェックを参照。 4.2.3 選択された震度情報の確定震度情報ポリゴンを表示する。					
	7.2.0 医扒C40/5度反拒	▗▗▗▗▗ ▗▗▗ ▗▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗ ▗	·/-/ cx/\ 7 \ 0 0			

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.3 個別震度情報表示

No.	項目名	トリガー				
		処理	内容			
5	キャンセルボタン	クリック時	個別震度検索条件指定画面			
	ルボタンを押下する。					
		(5.2 検索キャンセル処理> 5.2.1 個別震度検索条件指定画面を閉じる。				
6	発生年月(開始)	初期表示	個別震度検索条件指定画面			
	<6.1 前提条件> 6.1.1 災害が選択されて	にいる。				
	<6.2 プルダウン取得処理: 6.2.1 発生年月(開始)に		の発生年月を設定する。			
8	発生年月(終了)	初期表示	個別震度検索条件指定画面			
	<8.1 前提条件> 8.1.1 災害が選択されて <8.2 プルダウン取得処理 8.2.1 発生年月(終了)	>	の収東年月を設定する。			
9	震度条件	選択時	個別震度検索条件指定画面			
	<9.1 前提条件> 9.1.1 特になし					
	<9.2 プルダウン取得処理> 9.2.1 発生年月に応じた震度情報を取得する。					
10	クリアボタン	初期表示				
	<10.1 前提条件> 10.1.1 災害が選択されている。					
	<10.2 ボタン表示処理> 10.2.1 表示する。					

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.3 個別震度情報表示

【1】イベント

No.	項目名	トリガー		
	処理内容			
11	クリアボタン	クリック		
	<11.1 前提条件> 11.1.1 クリアボタンを押下する。			
	<11.2 ボタン表示処理> 11.2.1 表示されている確定震度情報ポリゴンを非表示にする。 11.2.2 確定震度情報ポリゴン(市区町村毎最大)を表示する。			

【2】チェック処理

No.	名称	OKとなる条件		
IVU.	12 17)	エラーの条件	エラーメッセージ	表示場所
1	必須入力チェック	震度条件が選択されていること。		
		震度条件が未選択	ME0028	ダイアログ
2	年月日逆転チェック	発生年月(開始) <= 発生年月(終了)	
		上記以外	ME0027	ダイアログ

※1 エラーメッセージについては、「メッセージー覧」を参照のこと。

※2 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.4 作図

No.	項目名	トリガー		
		処理[内容	
1	作図ボタン	クリック時		
	<1.1 前提条件> 1.1.1 作図メニューボタン	レが表示されていない。		
	<1.2 メニューボタン表示処理> 1.2.1 実行中の処理を破棄する。			
	1.2.2 作図メニューボタン			
2	作図ボタン	クリック時		
	<2.1 前提条件> 2.1.1 作図メニューボタン 2.1.2 作図ボタンを押下			
	<2.2 メニューボタン非表示 2.2.1 作図メニューボタン			
3	ポイントボタン	クリック時		
	<3.1 前提条件> 3.1.1 ポイントボタンを押	下する。		
	<3.2 画面表示処理> 3.2.1 地図にポイント設力	定モードを設定する。		
4	ポイント設定	クリック時		
	<4.1 前提条件> 4.1.1 地図がポイント設: 4.1.2 地図上にポイントを			
	<4.2 画面表示処理> 4.2.1 作図パネルを表示する。			
5	ポリラインボタン	クリック時		
	<5.1 前提条件> 5.1.1 ポリラインボタンを	押下する。		
	<5.2 画面表示処理> 5.2.1 地図にポリライン設定モードを設定する。			

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.4 作図

No.	項目名	トリガー				
		処理!	内容			
6	ポリライン設定	ダブルクリック時				
	<6.1 前提条件> 6.1.1 地図がポリライン設定モードになっている。 6.1.2 地図上にポリラインを設定する。					
	<6.2 画面表示処理> 6.2.1 作図パネルを表示する。					
7	ポリゴンボタン	クリック時				
	<7.1 前提条件> 7.1.1 ポリゴンボタンを押下する。					
	<7.2 画面表示処理> 7.2.1 地図にポリゴン設定モードを設定する。					
8	ポリゴン設定	ダブルクリック時				
	<8.1 前提条件> 8.1.1 地図がポリゴン設 8.1.2 地図上にポリゴン					
	<8.2 画面表示処理> 8.2.1 作図パネルを表示					
9	円ボタン	クリック時				
	<9.1 前提条件> 9.1.1 円ボタンを押下する。					
	<9.2 画面表示処理> 9.2.1 地図に円設定モー	-ドを設定する。				
10	円設定	クリック時				
	<10.1 前提条件> 10.1.1 地図が円設定モー 10.1.2 地図上に円を設定					
	<10.2 画面表示処理> 10.2.1 作図パネルを表示	₹する。				

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.4 作図

No.	項目名	トリガー					
	処理内容						
11	登録ボタン	クリック	作図パネル				
	<11.1 前提条件>						
	11.1.1 登録ボタンを押下する。						
	<11.2 図形登録処理>						
	11.2.1 確認ダイアログを表示する。						
	「作図情報を登録します。よろしいですか?」OK・キャンセル OK押下:次の処理(11.2.2)へ進む。						
	キャンセル押下:処理を抜ける。						
	11.2.2 属性チェック						
	・チェック内容は、【2】の属性チェックを参照。						
	11.2.3 文字数チェック ・チェック内容は、【2】の文字数チェックを参照。						
	11.2.4 入力内容をDBに更新する。						
	11.2.5 完了ダイアログを表示する。						
		登録しました。JOK					
	OK押下: 処理を終了する。 11.2.6 登録した作図をメモ内容付きで地図上に表示する。						
12	キャンセルボタン	クリック	作図パネル				
	<12.1 前提条件>						
	12.1.1 キャンセルボタンを押下する。						
	<12.2 閉じる処理>						
	12.2.1 作図パネルを閉じる。						
13	キャンセルボタン (検索メニュー)	クリック時	検索メニュー				
	<13.1 前提条件>						
	13.1.1 検索メニューのキャンセルボタンを押下する。						
	<13.2 検索キャンセル処理>						
	13.2.1 各エリア検索モードを解除する。						
	13.2.2 検索メニューボタンを閉じる。						
	L						

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.4 作図

【2】チェック処理

No.	名称	OKとなる条件		
INU.		エラーの条件	エラーメッセージ	表示場所
1	属性チェック (全半角)	『全半角"項目(※3)について、半角 + 全角(機種依存文字『ローマ数字、マルつき数字、単位、カッコつき文字』等を除く)のみ入力していること。		
		"全半角"項目(※3)が規定文字 以外の場合	※ 3	ダイアログ
2	文字数チェック	メモ欄の文字数が400文字以内であること。		
		メモ欄の文字数が400文字を超過 している場合	ME0021	ダイアログ

- ※1 エラーメッセージについては、「メッセージー覧」を参照のこと。
- ※2 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。
- ※3 "全半角"項目

項目名	エラー番号	トリガー
メモ欄	EA0007	作図パネル(登録ボ
		タン)

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.5 任意エリア属性

No.	項目名	トリガー	
		処理	内容
1	任意エリア属性ボタン	クリック時	
	<1.1 前提条件> 1.1.1 任意エリア属性メ 1.1.2 任意エリア属性ボ		れていない。
	<1.2 メニューボタン表示処 1.2.1 実行中の処理を配 1.2.2 任意エリア属性メ	皮棄する。	3 .
2	任意エリア属性ボタン	クリック時	
	<2.1 前提条件> 2.1.1 任意エリア属性メ 2.1.2 任意エリア属性ポ		れている。
	<2.2 メニューボタン非表示 2.2.1 任意エリア属性メ		
3	登録ボタン	クリック時	
	<3.1 前提条件> 3.1.1 登録ボタンを押下する。		
	<3.2 画面表示処理> 3.2.1 地図に任意エリア 3.2.2 地図に行政区画で 3.2.3 任意エリア属性バックスのでは、	を表示する。	きする。
4	行政区画色塗り	地図クリック時	
	<4.1 前提条件> 4.1.1 任意エリア属性登 4.1.2 地図上の行政区間		
	<4.2 色選択処理> 4.2.1 クリックした行政D	区 画を色塗りする。	
5	行政区画色塗り解除	地図クリック時	
	<5.1 前提条件> 5.1.1 任意エリア属性登 5.1.2 地図上の色塗り深		ックする。
	<5.2 色選択処理> 5.2.1 クリックした行政□	⊠画の色塗りを解除す♪	3 .

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.5 任意エリア属性

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
6	色選択ボタン	クリック時	任意エリア属性パネル		
	<6.1 前提条件>				
	6.1.1 任意エリア属性パネルの色選択ボタンを押下する。				
	<6.2 色選択処理>				
	6.2.1 任意エリア属性パ		したRGB値を設定する。 色に押下した色を設定する。		
	0.2.2 江总工リア属住人	イルの歴訳しているこ	いた。		
7	RGB	入力後	任意エリア属性パネル		
	<7.1 前提条件>				
	7.1.1 任意エリア属性パ 	゚ネルのRGBを入力する	5 .		
	<7.2 色選択処理>				
	7.2.1 任意エリア属性パ 	ネルの選択している色	色に押下した色を設定する。		
8	登録ボタン	クリック時	任意エリア属性パネル		
	<8.1 前提条件> 8.1.1 地図が任意エリア属性設定モードになっている。 9.1.0 任意エリア属性 パネル の発見 ボカン た押エナス				
	8.1.2 任意エリア属性パネルの登録ボタンを押下する。				
	<8.2 任意エリア属性登録処理> 8.2.1 登録確認ダイアログを表示する。 「任意エリア属性を登録します。よろしいですか?」OK・NG				
		≒圧で豆鋏しより。よう : 次の処理(8.2.2)へ進			
	• • •	処理を抜ける。			
	8.2.2 属性チェック	字は、【2】の属性チェッ	カた糸昭		
	8.2.3 文字数チェック	かは、【2】のの病(エ) エク			
	·	字は、【2】の文字数チェ	ニックを参照。		
	8.2.4 RGB範囲チェック ・チェック内域	字は、【2】のRGB範囲 키	Fェックを参昭		
	8.2.5 任意エリア属性ー	. = =	・エノノとシボ。		
			'属性一意チェックを参照。		
	8.2.6 入力内容をDBにき 8.2.7 完了ダイアログを				
		衣がする。 属性を登録しました。」(ок		
	OK押下:	登録した任意エリア原	属性を地図上に表示する。		

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.5 任意エリア属性

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
9	キャンセルボタン	クリック時	任意エリア属性パネル		
	<9.1 前提条件> 9.1.1 キャンセルボタンを押下する。 <9.2 閉じる処理>				
	9.2.1 任意エリア属性パネルを閉じる。				
	9.2.2 任意エリア属性登	録モートを解除する。			
10	検索ボタン	クリック時			
	<10.1 前提条件>				
	10.1.1 検索ボタンを押下	する。			
	<10.2 画面表示処理>				
	10.2.1 任意エリア属性検		ーダル表示する。		
	10.2.2 モーダルエリア外	は操作不可とする。			
11	エリア属性	初期表示	任意エリア属性検索条件指定画面		
	<11.1 前提条件>				
	11.1.1 任意エリア属性検索条件指定画面を表示する。 <11.2 検索処理> 11.2.1 選択されている災害名に紐付く任意エリア属性を取得する。				
12	検索ボタン	クリック時	任意エリア属性検索条件指定画面		
	<12.1 前提条件		l		
	12.1.1 任意エリア属性検	索条件指定画面の検	索ボタンを押下する。		
	<12.2 検索処理>				
	12.2.1 必須チェック				
		【2】の必須チェックを	参照。		
	12.2.2 選択された任意エ 12.2.3 任意エリア属性パ		z		
	12.2.0 江心二 / / 周江/、	170(文制/と収入)			
13	キャンセルボタン	クリック時	任意エリア属性検索条件指定画面		
	<13.1 前提条件>				
	13.1.1 任意エリア属性検	索条件指定画面のキ	ヤンセルボタンを押下する。		
	<13.2 検索キャンセル処理				
	13.2.1 任意エリア属性検	索条件指定画面を閉	じる。		

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.5 任意エリア属性

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
14	登録ボタン	クリック時	任意エリア属性パネル(検索後)		
	<14.1 前提条件>				
	14.1.1 地図が任意エリア属性設定モードになっている。 14.1.2 任意エリア属性パネルの登録ボタンを押下する。				
	<14.2 任意エリア属性更新				
	14.2.1 登録確認ダイアロ		oしいですか?JOK・NG		
		場住を登録しまり。よう 次の処理(14.2.2)へ	· —		
		処理を抜ける。			
	14.2.2 属性チェック				
	・チェック内容 14.2.3 文字数チェック	『は、【2】の属性チェッ	クを参照。		
		§は、【2】の文字数チェ	ツクを参照。		
	14.2.4 任意エリア属性ー				
		字は、【2】の任意エリア	属性一意チェックを参照。		
	14.2.5 RGB範囲チェック	字は、【2】のRGB範囲 月	テーックを会昭		
	- デェック内名 14.2.6 任意エリア属性排		ニュックを参照。		
	・チェック内容は、【2】の任意エリア属性排他チェックを参照。 14.2.7 入力内容をDBに更新する。				
14.2.8 完了ダイアログを表示する。 「任意エリア属性を登録しました。JOK OK押下: 更新した任意エリア属性を地図上に表示する。			אר		
<u> </u>					
15	キャンセルボタン	クリック時	任意エリア属性パネル(検索後)		
	<15.1 前提条件>				
	15.1.1 キャンセルボタン?	を押下する。			
	<15.2 閉じる処理>				
	15.2.1 任意エリア属性パ				
	15.2.2 任意エリア属性登	録モードを解除する。			
16	編集ボタン	クリック	任意エリア属性パネル(検索後)		
	16.1.1 編集ボタンを押下	する。			
	 <16.2 作図パネル表示処理	里>			
	16.2.1 任意エリア属性登録モードに切り替える。				

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.5 任意エリア属性

[1]イベント

No.	項目名	トリガー			
		処理	内容		
17	削除ボタン	クリック	任意エリア属性パネル(検索後)		
	<17.1 前提条件> 17.1.1 削除ボタンを押下	下する。			
	OK押下: 次(
	17.2.3 表示内容をDBか 17.2.4 完了ダイアログを	容は、【2】の任意エリア属性排他チェックを参照。 ら削除する。 表示する。 を削除しました。」OK			

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.5 任意エリア属性

【2】チェック処理

No.	名 称	OKとなる条件		
INU.	14 1/1	エラーの条件	エラーメッセージ	表示場所
1	必須入力チェック	必須項目(※3)が入力されているこ	اح.	
		必須項目(※3)が未入力	 %3	ダイアログ
<u> </u>	見州イー 5	"A W A " TE D () V O V I O L O L O L O L O L O L O L O L O L O	】 2 . 人 <i>左 / 1</i> 416 13	
2	属性チェック (全半角)	"全半角"項目(※3)について、半角 ルつき数字、単位、カッコつき文字』		
	(至千月)			*
		"全半角"項目(※3)が規定文字 以外の場合	* 4	ダイアログ
3	属性チェック (数字)	"数字"項目(※5)について、数字の	み入力してい	ること。
		上記条件を満たさない。	※ 5	ダイアログ
4	文字数チェック	メモ欄の文字数が400文字以内であ	ること。	
		メモ欄の文字数が400文字を超過 している場合	EA0021	ダイアログ
5	任意エリア属性一意 チェック	同じ災害ID、エリア属性を持つ未削	除の任意エリ	ア属性が存在しないこと。
		上記を満たさない。	EA0014	ダイアログ
6	任意エリア属性排他 チェック	下記の条件をすべて満たしているこ・選択した任意エリア属性が削除さ、 ・選択した任意エリア属性が更新され	れていないこと	
		下記の条件のいずれかを満たしていること。 ・選択した任意エリア属性が削除されていること。 ・選択した任意エリア属性が更新されていること。	ME0016	ダイアログ
7	RGB範囲チェック	R、G、Bが0~255の範囲で入力され	ていること。	
		上記条件を満たさない。	ME0026	ダイアログ

- ※1 エラーメッセージについては、「メッセージー覧」を参照のこと。
- ※2 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。
- ※3 必須項目

*** 2		
項目名	エラー番号	トリガー
エリア属性	EA0001	任意エリア属性検索 条件指定画面 (検索ボタン)
エリア属性	EA0001	任意エリア属性パネ ル (登録ボタン)

※4 "全半角"項目

項目名	エラ一番号	トリガー
エリア属性 メモ欄	EA0007	任意エリア属性パネル(登録ボタン)
- IM		(1.) (1.) (1.)

機能名

3. 1. 3 地図機能

<u>画面名 3.1.3.5 任意エリア属性</u> ※5 "数字"項目

項目名	エラー番号	トリガー
R	EA0002	任意エリア属性パネ ル (登録ボタン)
G	EA0002	任意エリア属性パネル (登録ボタン)
В	EA0002	任意エリア属性パネル (登録ボタン)

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 3.1.3.6 PDF出力

No.	項目名	トリガー		
		処理	内容	
1	PDF出力ボタン	クリック時		
	<1.1 前提条件> 1.1.1 特になし			
	OK押下: NG押下: 1.2.3 PDFファイルを生! 1.2.4 情報パネルが表え ※表示外の100件 1.2.5 PDFファイルおよび ※PDFファイルファ ※CSVファイルの	要する。 グを表示する。 を出力します。よろしし 次の処理(1.2.2)へ進 処理を抜ける。 或する。 Fされている場合、ビル 以外も対象とする。 「CSVファイルをZIP形」 ナーマットについては、「フォーマットについては	·	
	「5.2.3 備蓄品CS ※出力するZIPフ :		災害名]_YYYYMMDDHHMISS.zipとする。	

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.7 管理

[1]イベント

No.	項目名	トリガー	
		処理[为容
1	管理ボタン	クリック時	
	<1.1 前提条件> 1.1.1 管理メニューボタン 1.1.2 管理ボタンを押下		
	<1.2 メニューボタン表示処 1.2.1 実行中の処理を破 1.2.2 管理メニューボタン	支棄する 。	
2	管理ボタン	クリック時	
	<2.1 前提条件> 2.1.1 管理メニューボタン 2.1.2 管理ボタンを押下	する。	
	<2.2 メニューボタン非表示 2.2.1 管理メニューボタン	· ·	
3	権限グループ管理ボタン	クリック時	
	<3.1 前提条件> 3.1.1 権限グループ管理	単ボタンを押下する。	
	<3.2 画面遷移処理> 3.2.1 グループー覧画面	「に遷移する。	
4	ユーザ管理ボタン	クリック時	
	<4.1 前提条件> 4.1.1 ユーザ管理ボタン	を押下する。	
	<4.2 画面遷移処理> 4.2.1 ユーザー覧画面に	こ遷移する。	
5	ビルデータ登録ボタン	クリック時	
	<5.1 前提条件> 5.1.1 ビルデータ登録ボ	タンを押下する。	
	<5.2 画面遷移処理> 5.2.1 ビルー覧画面に遷	圏移する。	

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 3.1.3.7 管理

No.	項目名	トリガー	
		処理	内容
6	備蓄品登録ボタン	クリック時	
	<6.1 前提条件> 6.1.1 備蓄品登録ボタン	を押下する。	
	<6.2 画面遷移処理> 6.2.1 備蓄品一覧画面(こ遷移する。	
7	フリーワードボタン	クリック時	
	<7.1 前提条件> 7.1.1 フリーワードボタン	·を押下する。	
	<7.2 画面遷移処理> 7.2.1 フリーワード一覧[画面に遷移する。	
8	災害一覧ボタン	クリック時	
	<8.1 前提条件> 8.1.1 災害一覧ボタンを押下する。		
	<8.2 画面遷移処理> 8.2.1 災害一覧画面に過	遷移する。	
9	被災状況登録ボタン	クリック時	
	<9.1 前提条件> 9.1.1 被災状況登録ボタンを押下する。		
	<9.2 画面遷移処理> 9.2.1 被災状況一覧画面	面に遷移する。	

システム名 災対用ビル別情報マップ

章番号 第3章 機能設計書

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 別紙 確定震度情報取得バッチ

1 入力

No.	項目名	項目
1	start	取得対象日時の最小値
2	end	取得対象日時の最大値
3	eventid	取得対象のイベントID ※任意
4	maxcount	条件に該当する最大個数(日付の新しい順) ※任意

2 処理内容

処理内容

バッチ処理 メイン処理

<1.1 前提条件>

1.1.1 バッチメインタスクから呼び出される。

<1.2 メイン処理>

- 1.2.1 データ取得
 - (1) 日付作成
 - (A) システム日付を取得する。
 - (B) (A) で取得した日付の1時間前を算出し、分に「00」、 秒に「00」を設定する。
 - (C)(C)で設定した日付をstart日付とする。
 - (D) (A) で取得した日付をend日付とする。
 - (2) 確定震度情報を取得する。

「3 確定震度情報取得」を参照。

1.2.2 データ集計

- (1) 確定震度情報のJSONオブジェクトで取得したデータを読み込み、 データを読み込み終わるまで、以下(A)~(C)の処理を繰り返す。
 - (A) statusの値を取得する。
 - (a) 0の場合

取得成功処理を行う。

- (b) 1の場合
 - errorMessageをエラーログへ設定
- (c) 9の場合

処理を行わない。

- (B) 確定震度情報を取得する。
 - 「3 確定震度情報取得
 - 1.4 確定震度情報のJSONオブジェクト(kakuteiShindo)」を参照。
- (C) 確定震度情報をDBへ保存する。 「4 震度確定情報登録」を参照。
- 1.2.3 例外処理

予期せぬ例外が発生した場合

5 リターンコード(status) No.2 参照

エラーログ出力

処理終了

機能名

3.1.3 地図機能

画面名 別紙 確定震度情報取得バッチ

1.2.4 正常処理

5 リターンコード(status) No.1 参照 5 リターンコード(status) No.3 参照 処理終了

3 確定震度情報取得

No. 名称 処理内容 確定震度情報取 確定震度情報を取得する 得

1.1 リクエストURL形式

http://OOOO/ $\times \times \times \times$ /kakuteishindo.jsp? start=yyyymmddhhmiss&end=yyyymmddhhmiss ※パラメータは「2 処理内容 1.2.1(1)で取得」 ※eventId, maxcountを設定する場合、 「&eventId=××&maxcount=×」を追記する。

1.2 JSONオブジェクト全体

<u> </u>			
No.	項目名	取得元	
1	kakuteiShindoCount	確定震度情報の件数	
2	kakuteiShindo	確定震度情報のJSONオブジェクトの配列	
3	status	取得処理結果	
4	errorMessage	取得処理失敗時のエラーメッセージ	

1.3 ソート順

発生日時の降順

1 4 確定震度情報のJSONオブジェクト(kakuteiShindo)

1. 7	T. T 能化及及内状の000M/ フラエラ T (Nanatorollillao)			
No.	項目名	取得元		
1	eventId	地震イベントID		
2	originTime	発生日時		
3	shinnou N ame	震央地名名称		
4	shinnouLat	震央緯度		
5	sh i nnouLon	震央経度		
6	shinnouDepth	震源の深さ		
7	magnitude	マグニチュード		
8	kansokuChitenCount	震度観測地点の件数		
9	kansokuChiten	震度観測地点		

1.6 ソート順

ソートせず、データが得られた順番に並ぶ

1.7 震度観測地点のJSONオブジェクト(kansokuChiten)

No.	項目名	取得元
1	prefCode	都道府県コード
2	cityCode	市区町村コード
3	shindo	市区町村内の最大震度

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 別紙 確定 震度情報取得バッチ 4 電度確定情報登録

	度確定情報登録		
No.	名称	処理内容	
1	震度確定情報登	震度確定情報を登録	
	録	1.1 登録者ID, 更新者ID	の設定
		touroku_userid, ko	oushin_useridを「batch」に設定。
		1.2 t_shindo_oya	
		No. 項目名	格納値
		1 eventId	地震イベントID
		2 originTime	発生日時
		3 max_shindo	最大震度
		4 shinnouName	震央地名名称
		5 shinnouLat	震央緯度
		6 shinnouLon	震央経度
		7 shinnouDepth	震源の深さ
		8 magnitude	マグニチュード
		9 touroku_dt	登録日時
		10 touroku_userid	登録者ID
		11 koushin_dt	更新日時
		12 koushin_userid	更新者ID
		1.3 t_shindo_ko	
		No. 項目名	格納值
		1 eventId	イベントID
		2 prefCode	都道府県コード
		3 cityCode	市区町村コード
		4 shindo	市区町村最大震度
		5 touroku_dt	登録日時
		6 touroku_userid	登録者ID
		7 koushin_dt	更新日時
		8 koushin_userid	更新者ID

5 リターンコード(status)

	<u> </u>		
No.	設定値	エラー内容	
1	0	成功	
2	1	失敗	
3	9	該当データ無し	

機能名

3. 1. 3 地図機能

画面名 別紙 参照権限制御

ユーザマスタTBL. ユーザレベルにより出力されるデータの制限を行う。

No.	ユーザレベル	項目
1	本社	制限なし
2	支店	制限なし
3		地図機能で参照される全てのデータ※について、ログインユーザの組 織名に紐付くデータのみを表示する。

※ ビルアイコン

検索機能の検索結果

バックアップ機能で出力されるビルデータ、備蓄品データのCSVファイル