機能名

2. 3. 4 被災状況登録

- 2. 3. 4. 1 被災状況一覧
- 2. 3. 4. 2 被災状況登録
- 2. 3. 4. 3 被災状況詳細
- 2. 3. 4. 4 被災状況修正
- 2.3.4.5 被災状況履歴
- 2. 3. 4. 6 被災状況追加報告
- 2. 3. 4. 7 被災状況CSV登録

システム名災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 4 被災状況登録

画面名 2.3.4.1 被災状況一覧

【1】画面定義



(1/2)

No. 1 【検索エリア】

説明

- ・ 災害名プルダウンには地図画面で表示中の災害名を初期表示する。
- 検索条件に該当する被災状況情報のみを抽出して、一覧を絞り込み表示する。

[検索ボタン]

ボタン押下で、入力条件に該当する被災状況情報を検索し、結果を一覧エリアに表示する。 [クリアボタン]

ボタン押下で、検索エリア内項目を初期表示時の状態に戻す。

2【被災状況一覧エリア】

- 被災状況情報を一覧表示する。
- ・被災状況一覧は、以下のソート項目で並び替えした後に初期表示する。

ソート項目	ソート順
被災状況	被災あり > 被災なし > 報告なし
組織コード	昇順
ビルコード	昇順
会社ID	昇順

[被災状況登録画面へボタン]

ボタン押下で、被災状況登録画面へ遷移する。

[被災状況CSV登録画面へボタン]

ボタン押下で、被災状況CSV登録画面へ遷移する。

[被災状況CSV出力ボタン]

ボタン押下で、一覧に表示中の被災状況情報をCSVに出力する。

[一覧行選択]

一覧の行にカーソルを合わせ、行をクリックすると、

指定された記録に該当する被災状況詳細画面へ遷移する。

※被災状況が「報告なし」の場合は、詳細画面へ遷移しない。

機能名

2. 3. 4 被災状況登録

画面名 2.3.4.1 被災状況一覧

(2/2)No.

説明

3【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[自組織、自管轄組織に紐づく被災状況情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

- ※1 他組織に紐づく被災状況レコードは、読み飛ばしデータとして処理される。
- ※2 他組織に紐づく被災状況レコードは、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 4 被災状況登録
画面名	2 3 4 1 被災状況一覧	

		コンホ゜ーネ	小種別	必須			項目説明
No.	項目名		入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】	ш,,,,,,,,	7 (75 //2 = 0		共通機能 2.3.		
1	地図に戻る	ボク	タン	<u> </u>	地図画面に戻る。		- M
			_	-	-	_	_
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	·ザ名を表示する。	<u> </u>
_	// XIO	テキスト		-	-		"ユーザ名: " + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキス	トナリア		ログイン中のユー	・ザタ が所属する約	一
J	·// ABG	テキスト	_	-	ロノインテのユ	7 10 17 1月 16 9 70 小	『組織名:"+ログイン中ユーザの組織名1
4	ヘッダー文言③	テキス	トナリマ		検索結果件数を	= - - z	植椒石・・ログイン中ユーリの植椒石
4	``// 入口®	テキスト	・エッノ	-	快糸和木件奴で	スパッる。	"検索結果:"+一覧表示中の被災状況情報件数+"件"
Е	前に戻る		タン		前画面に戻る。		快糸和米: 「一見衣小中の板火仏が開報件数十 件
b	別に戻る	/N:	}	-	刑四国に 天る。		
	【オッキージェリス】				_		_
_	【メッセージエリア】	- + -		ı	10+ 4.18	A.L. ==	ウナキニ (Wa) ナフ
ь	メッセージエリア	テキス	トエリア	-	エフーかめつに場		容を表示(※1)する。
	F1A =	テキスト			_		非表示
	【検索エリア】				11A ± 11A 1 L = 2 //	/ 	
7	災害名	ブルタ	ダウン	_	検索対象とする災	と 言名を選択する。	
			選択		_	_	地図画面で表示中の災害名を表示する。
8	組織名	プルダウ	ン(※2)		検索対象とする組	1織名を選択する。	
		_	選択		_	_	ユーザの権限にて、選択可能な組織名が複数の場合、
				0			"選択してください"
							ユーザの権限にて、選択可能な組織名が単一の場合、
							ログイン中ユーザの組織名1
9	ビル名	プルダウ	ン(※2)		検索対象とするビ	ル名を選択する。	
		_	選択	_	_	_	"選択してください" (※3)
10	会社名	プルダウ	ン(※2)		検索対象とする会	社名を選択する。	
		_	選択	_	_	_	"選択してください"
11	被災状況(被災あり)	チェック	ボックス		【被災あり】を検索	対象とする場合に	
	100000000000000000000000000000000000000		選択	-	_	_	未選択
12	被災状況(被災なし)	チェック	ボックス		【被災なし】を給支	対象とする場合に	
			選択	-	-		未選択
13	被災状況(報告なし)	チェック	ボックス		【報告なし】を給す	対象とする場合に	
	INDEXTINATION	-	選択	-	-		未選択
14	検索	ボク			検索項目の ス カロ		不足が を行い、結果を一覧で表示する。
٠.	1221		_	-	——————————————————————————————————————		<u> </u>
15	クリア	ボク	5`,			L を初期表示時の状	 能に良す
13	777		_	-	快水項目の内谷	上	
	【被災状況一覧エリア】			<u> </u>			
16	被災状況登録画面へ	ボ	h	1	被災状況登録画	五、筆 秒 士 2	
10	恢火从沉豆球四面 ()	/N:	メ ノ	-	恢火 () 八豆 欧 四	川へ造物する。	
17	神≪作出00/変紀率		-	1		は両子。連むナス	<u> </u>
	被災状況CSV登録画	ボク	メノ	-	彼炎状况USV登録	緑画面へ遷移する	0
	面へ	_	_	<u> </u>	——————————————————————————————————————	-	<u> </u>
18	被災状況CSV出力	ボ	ヌン	- 1	被災状況情報を	SVIC出力する。	
	F == 1 M AL =					-	
19	【一覧機能】	**	ma の 仁 ! - !				1 共通処理参照 4 元紀には水よる神災は沢野畑東東、連移よる
	(= (l) =			ーソルを			れた記録に該当する被災状況詳細画面へ遷移する。
20	組織名		スト	- 1	【一覧項目】組織		T
		テキスト	_				組織名
21	ビル名		スト	l _	【一覧項目】ビルタ	呂を表示する。	
		テキスト	_	<u></u>	_	_	ビル名
22	会社名	テキ	スト		【一覧項目】会社:	名を表示する。	
		テキスト	_	1 -	_	_	会社名
23	被災状況・被災あり		-スト		【一覧項目】被災(のあり/なし/報行	
	/被災なし/報告な	テキスト	_	1 _	_	_	被災あり or 被災なし or 報告なし
	L						
24	被災状況・メモ	=+	-スト	 	【一覧項目】按《《	伏況のメモを表示⁻	l
24	双火1人ル・クモ		7	- 1	L □見垻日 】 (牧災)	ムボリノモを衣不	
		テキスト	_		_	_	被災状況・メモ

- ※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。※2 プルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。※3 ビル名プルダウンは「ビルコード(4桁)+":"+ビル名」の形式で表示する。例) 0001:第1赤坂ビル

機能名

2. 3. 4 被災状況登録

画面名 2.3.4.2 被災状況登録

【1】画面定義



(1/2)

No. 1【被災状況登録エリア】

説明

- 被災状況情報を新規登録する。
- ・災害名プルダウンには被災状況一覧画面の検索エリアに表示中の 災害名プルダウンの値を初期表示する。

[報告日時]

報告日時には、システム日付+00時00分を初期表示する。 [登録ボタン]

ボタン押下で、被災状況情報を新規登録する。

- 登録確認ダイアログを表示する。
- 新規登録後、被災状況詳細画面へ遷移する。

[クリアボタン]

ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。

機能名

2. 3. 4 被災状況登録

画面名 2.3.4.2 被災状況登録

(2/2)No.

説明

2【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[自組織、自管轄組織に紐づく被災状況情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

[他組織に紐づく被災状況情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

※1 他組織に紐づく被災状況レコードは、読み飛ばしデータとして処理される。

※2 他組織に紐づく被災状況レコードは、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 4 被災状況登録
画面名	2 3 4 2 被災状況登	₹

No.	項目名	コンホ゜ーネ	小種別	必須			項目説明
		出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3.	1.1 共通処理	参照
1 /	地図に戻る	ボク	タン		地図画面に戻る。		
		_	_	1 -	_	_	_
2 ′	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	·ザ名を表示する。	
		テキスト	_	1 -	_	_	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3 '	ヘッダー文言②	テキス	トエリア		ログイン中のユー	ザ名が所属する約	・ 且織名を表示する。
		テキスト	_	1 -	_	_	"組織名:" + ログイン中ユーザの組織名1
4 '	ヘッダー文言③	テキス	トエリア	_	非表示。		
		テキスト	_	1 -	_	_	非表示
5 7	前に戻る	ボク	タン		前画面に戻る。		
		_	_	_	_	_	_
	【メッセージエリア】						
	メッセージエリア	テキス	トエリア		エラーがあった場	合は、エラーの内	容を表示(※1)する。
		テキスト	_	_	_		非表示
	【被災状況登録エリア】			l			J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	登録	- ボタ	タン	1	入力値のチェック	を行い被災状況情	報を登録する。既に登録済記録と重複(同一災害名/同一組
1			-	_			する場合はエラーとして登録できない。
	ŀ	_			_	_	=
8 '	クリア	ボタ	ر`لا درالا		各入力項目を初期	L 加表示時の状能に	L 早す.
٠,	,,,	- 112	_	_	-	一	
۵.	災害名		 ずウン		災害名を選択する	ζ.	
3	×=1		<u>・フン</u> 選択	0	火日石と送扒りる	ەرە —	被災状況一覧画面で表示中の災害名を表示する。
10 :	組織名	プルダウ			組織名を選択する		放火状況 見画面で収水中の火音石を収水する。
10/	小旦中以1口	-	選択		心臓力と送がする	ەرە —	ユーザの権限にて、選択可能な組織名が複数の場合、
		_	选扒	0	_	_	- 選択してください"
							ユーザの権限にて、選択可能な組織名が単一の場合、
							ユーリの権限にて、選択可能な組織石が単一の場合、 ログイン中のユーザの組織名1
11	ビル名	プルタ	7 -1-1.		ビル名を選択(※	2) + Z	ログイン中のユーリの祖報石「
1110	こル名	ノルジ		0	こル名を選択(※	<i>3) 9 ব</i> ঃ	" 224ロ マノバナロ、 " ソノニ)
40	会社名		<u>選択</u> ダウン		ー 会社名を選択(※	- (4) + 7	"選択してください" ※(5)
12	云紅石	ノルジ		0	云紅石を選択(※	4/9 බං	" 22-171 アノバナ1、 "
10	±0.4: □ 0+	- + - 1	選択		- ## D ## ## D-		"選択してください" ***********************************
13	報告日時	テキスト/		0			通機能 2.3.1.1 共通処理参照
	+1 + +		入力			yyyy/mm/dd hh:mm	ン人ナム日時
14	報告者氏名		スト	0	報告者氏名を入え		
45	## # ### # # # # # # # # # # # # # # #		入力		全半角	15	空欄
15	報告者電話番号		スト	_			字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力)
			入力		半角英数記号	13	空欄
	被災状況・被災あり	フジオ	ボタン	0	被災状況のあり/	′なしを選択する。	122 In 1 (14 (1/4))
	/被災なし		選択		— — · · ·	_	選択中(被災なし)
17	被災状況・メモ	テキス		-	被災状況のメモを		Lata inn
	= -		入力		全半角	400	空欄
18	電気	ラジオ		0	設備状況・電気の	使用可否を選択す	
ļ		_	選択		_		"使用可"を選択中
19	ガス	ラジオ		0	設備状況・ガスの	使用可否を選択す	
		_	選択		_	_	"使用可"を選択中
20	水道	ラジオ		0	設備状況・水道の	使用可否を選択す	
		_	選択	J	_	_	"使用可"を選択中
21	通話·通信	ラジオ		0	設備状況·通話·	通信の使用可否を	
		_	選択				"使用可"を選択中
	備者	テキス	トエリア	f	備考を入力する。		
22	in . 2						

- ※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。
 ※2 ブルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。
 ※3 組織名プルダウン選択時に、組織コードに紐づくビル名のみを絞り込み抽出して、ビル名プルダウンに表示する。
 ※4 ビル名プルダウン選択時に、組織コード/ビルコードに紐づく会社名のみを絞り込み抽出して、会社名プルダウンに表示する。
 ※5 ビル名プルダウンは「ビルコード(4桁)+":"+ビル名」の形式で表示する。
 例) 0001:第1赤坂ビル

システム名災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 4 被災状況登録

画面名 2.3.4.3 被災状況詳細

【1】画面定義



No. | 説 明

1【被災状況詳細エリア】

前画面にて指定された記録から、被災状況情報を表示する。

[修正ボタン]

ボタン押下で、指定した記録の被災状況修正画面へ遷移する。

[追加報告ボタン]

ボタン押下で、指定した記録の被災状況追加報告画面へ遷移する。

「削除ボタン]

ボタン押下で、指定した被災状況情報を削除する。

- ・削除確認ダイアログを表示する。
- 削除完了後、被災状況一覧画面へ遷移する。

2【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[自組織、自管轄組織に紐づく被災状況情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

- ※1 他組織に紐づく被災状況レコードは、読み飛ばしデータとして処理される。
- ※2 他組織に紐づく被災状況レコードは、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 4 被災状況登録
画而名	2 3 4 3 被災狀況詳細	· ·

N	-E D 2	コンホ゜ーネント種別	必須			項目説明
No.	項目名	出力形式 入力	形式 入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】		2. 3. 1	共通機能 2.3.	1.1 共通処理	参照
1	地図に戻る	ボタン	_	地図画面に戻る。		
		1		_	_	_
2	ヘッダー文言①	テキストエリア		ログイン中のユー	ザ名を表示する。	
		テキスト -	•	-	-	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキストエリア		ログイン中のユー	ザ名が所属する約	且織名を表示する。
		テキスト -	•	_	_	"組織名:" + ログイン中ユーザの組織名1
4	ヘッダー文言③	テキストエリア		ビル名を表示する	00	
		テキスト -		_		"ビル名:" + ビル名
5	前に戻る	ボタン		前画面に戻る。		
				_	_	_
	【メッセージエリア】					
6	メッセージエリア	テキストエリア		エラーがあった場		容を表示(※1)する。
		テキスト -	•	_	_	非表示
	【被災状況詳細エリア		-	I.t. // 1550 16 == ==	- V= 14 L 3	
7	修正	ボタン(※2)		被災状況修正画	自へ遷移する。	
)A += +0 #=		•	-		_
8	追加報告	ボタン(※2)		被災状況追加報告	吉曲面へ遷移する	0
	Mr. I P.A.		•			
9	削除	ボタン(※2)				れば表示データ(全ての報告履歴を含め)を削除し、被災状況
				一覧画面へ遷移る) බං	
<u> </u>	// 					_
10	災害名	テキスト		災害名を表示する		///
	40 4th 2	テキスト -	•	- -	_	災害名
11	組織名	テキスト		組織名を表示する		(4D/db) /2
10	12 11 67	テキスト -		- ::::		組織名
12	ビル名	テキスト		ビル名を表示する		15.1 /2
10	会社名	テキスト -			. –	ビル名
13	云杠石	テキスト		会社名を表示する) .	A + 4 #2
1.4	報告回数	テキスト -		報告回数を表示す	-	会社名
14	拟 古凹数	テキスト テキスト -		報古凹数を表示 9		報告回数
15	報告日時					報古巴致
15	拟百口吋	テキスト テキスト -		報告日時を表示す	yyyy/mm/dd hh:mm	起生口吐
16	報告者氏名	テキスト	· -	報告者氏名を表示		
10	拟口省以口	テキスト -		刊口日以口で衣が	バタる。 	報告者氏名
17	報告者電話番号	テキスト		報告者電話番号	と表示する	取口有以有
17	拟口石电四面与	テキスト -		一 一		報告者電話番号
1.0	被災状況・被災あり	テキスト		被災状況のあり/		
10	/被災なし	テキスト -		放火水ルのの57/	一 一	"被災あり" or "被災なし"
19	被災状況・メモ	テキスト		被災状況のメモを	表示する	放火のグロー放火など
13	IXX NOU 7 E	テキスト -				被災状況・メモ
20	電気	テキスト		設備状況・電気の		
20	电水	テキスト -		一 电双	大川引口と扱か	7 で。 "使用可" or "使用不可"
21	ガス	テキスト		設備状況・ガスの	使田可丕を表示 。	
	,,,,	テキスト -			<u> </u>	"使用可" or "使用不可"
22	水道	テキスト		設備状況・水道の	使用可否を表示で	
	,,, <u>,</u>	テキスト -		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		7 で。 "使用可" or "使用不可"
23	通話·通信	テキスト		設備状況·通信·i	甬信の使用可否を	
23	7211 12 II	テキスト -				"使用可" or "使用不可"
24	備考	テキスト		備考を表示する。		KANA W KANA M
24	ma : J	テキスト -				備考
25	報告履歴	リンク		報告履歴を表示。	「る。リンク押下で	被災状況履歴画面に遷移する。
23	IN H /IX/III	テキスト -	. -	一		7第7 + 報告回数 + 7回 7 + 報告日時
	l	7.1701		L		27 :16日日外,日 :16日日刊

^{※1} エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。 ※2 ボタンは、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。

システム名災対用ビル別情報マップ 章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 4 被災状況登録

画面名 2.3.4.4 被災状況修正

【1】画面定義



説明

1【被災状況修正エリア】

・前画面にて指定された記録から、被災状況情報を初期表示する。

[登録ボタン]

ボタン押下で、被災状況情報を修正登録する。

- ・修正確認ダイアログを表示する。
- 修正登録後、被災状況詳細画面へ遷移する。

[クリアボタン]

ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。

2【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[自組織、自管轄組織に紐づく被災状況情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

「他組織に紐づく被災状況情報」

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

- ※1 他組織に紐づく被災状況レコードは、読み飛ばしデータとして処理される。
- ※2 他組織に紐づく被災状況レコードは、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 4 被災状況登録
画而名	2 3 4 4 被災狀況修	F

No.	項目名	コンホ゜ーネ	トン種別	必須			項目説明
IVU.		出力形式	入力形式	入力		最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3.	1.1 共通処理	参照
1	地図に戻る	ボ	タン	_	地図画面に戻る。		
		_	_			-	_
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	ザ名を表示する。	
		テキスト	_	1 -	_	_	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア		ログイン中のユー	ザ名が所属する約	組織名を表示する。
		テキスト	_	1 -	_	_	"組織名:" + ログイン中ユーザの組織名1
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア		ビル名を表示する	00	
		テキスト	_	1 -	_	_	"ビル名:" + ビル名
5	前に戻る	ボ	タン		前画面に戻る。		
		_	_	1 -	_	_	-
	【メッセージエリア】						
6	メッセージエリア	テキス	トエリア		エラーがあった場	合は、エラーの内	容を表示(※1)する。
		テキスト	_	_	_	_	非表示
	【被災状況修正エリア]	•				
7	登録	ボ・	タン		入力値のチェック	を行い、問題ない	場合は被災状況情報を修正登録する。
		_	_	1 -	_	_	-
8	クリア	ボ・	タン		各入力項目を初期	現表示時の状態に	戻す。
		_	_	1 -	_	_	_
9	災害名	テキ	スト		災害名を表示する		
		テキスト		_	-	_	災害名
10	組織名		トスト		組織名を表示する		
	12137	テキスト	_	-	_	_	組織名
11	ビル名		スト		ビル名を表示する	1-	427430 14
	-77 1	テキスト	_	-	-	_	ビル名
12	会社名		トスト		会社名を表示する	S.	[C/V-L]
	A 11-11	テキスト		-	_	_	会社名
13	報告回数		トスト		報告回数を表示す	トス	ALG
10	***	テキスト		-			報告回数
1/1	報告日時				お生口時を指定 で		刊 日 日
14	TK 11 11 11 11	74717	入力	0		yyyy/mm/dd hh:mm	
15	報告者氏名	-+	スト		報告者氏名を入り		
13	拟口名以口		入力	0	全半角	າງ ຈະ. 15	報告者氏名
16	報告者電話番号	=+	スト				戦ロ省以右 女字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力)
10			入力		半角英数記号		報告者電話番号
17	被災状況・被災あり		ボタン	1	被災状況のあり/		
1/	/被災なし		選択	0	TX 火1人ル いめり/	ないで姓かりる。 一	被災状況・被災あり/被災なし
10	被災状況・メモ	=+7	トエリア	1	神≪作にひ /エキ	1 + + 2	依火仏流・依火のツ/ 依火なし
18	放災状況 プモ	ナヤス		-	被災状況のメモを		
40	電気	- **-	入力		全半角	400	被災状況・メモ
19	电风		ボタン	0	設備状況・電気の	使用り台を選択	
	1 ., →		選択		- 1,44		電気
20	ガス	フジオ	ボタン	0	設備状況・ガスの		
			選択				ガス
21	水道	フジオ	ボタン	0	設備状況・水道の	使用可合を選択	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		選択		—	-	水道
22	通話·通信		ボタン	0	設備状況・通話・	通信の使用可否を	
			選択			_	通話•通信
23	備考		トエリア		備考を入力する。		T
		_	入力	<u> </u>	全半角	400	備考

^{※1} エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

機能名

2. 3. 4 被災状況登録

画面名 2.3.4.5 被災状況履歴

【1】画面定義



説明

1 被災状況履歴画面はブラウザの別タブにて表示する。

- 2【被災状況履歴エリア】
 - ・前画面の報告履歴リンクにて指定された履歴記録から、被災状況情報を表示する。
- 3【ユーザ権限によるデータの利用範囲】
 - ・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[自組織、自管轄組織に紐づく被災状況情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

- ※1 他組織に紐づく被災状況レコードは、読み飛ばしデータとして処理される。
- ※2 他組織に紐づく被災状況レコードは、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 4 被災状況登録
画而名	2 3 4 5 被災状況履	林

No.	項目名	コンホ゜ーネ	い種別	必須			項目説明
		出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3.		
1	ヘッダー文言①	テキス	トエリア	_	ログイン中のユー	ザ名を表示する。	
		テキスト	_		_		"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
2	ヘッダー文言②		トエリア	_	ログイン中のユー	ザ名が所属する約	組織名を表示する。
		テキスト	_		_		"組織名:" + ログイン中ユーザの組織名1
3	ヘッダー文言③	テキス	トエリア	_	ビル名を表示する	00	
		テキスト	_		_	_	"ビル名:" + ビル名
4	閉じる	ボク	タン	_	表示中の画面(タ	ブ)を閉じる。	
		_	_		_	_	-
	【メッセージエリア】						
5	メッセージエリア	テキス	トエリア	_	エラーがあった場		容を表示(※1)する。
		テキスト	_		_	_	非表示
	【被災状況履歴エリア				I		
6	災害名		-スト	_	災害名を表示する		T
		テキスト	_			_	災害名
7	組織名		-スト	_	組織名を表示する		<u> </u>
		テキスト			_	_	組織名
8	ビル名		スト	_	ビル名を表示する	•	<u> </u>
		テキスト	_				ビル名
9	会社名		スト	_	会社名を表示する	o.	T
		テキスト	_				会社名
10	報告回数		-スト	_	報告回数を表示す	「る。	
		テキスト	_				報告回数
11	報告日時		スト	_	報告日時を表示す		
		テキスト				yyyy/mm/dd hh:mm	報告日時
12	報告者氏名		-スト	_	報告者氏名を表示	下する。	
		テキスト	_		_	-	報告者氏名
13	報告者電話番号		-スト	_	報告者電話番号	を表示する。	
	1± // 15 /5 /± // ± //	テキスト			_		報告者電話番号
	被災状況・被災あり		スト	_	被災状況のあり/	′なしを表示する。	
	/被災なし	テキスト			_		"被災あり" or "被災なし"
15	被災状況・メモ		スト	_	被災状況のメモを	表示する。	T
		テキスト	–				被災状況・メモ
16	電気		スト	_	設備状況・電気の	使用可否を表示で	
	1*-	テキスト			- L*	_ ########	
17	ガス		スト	- 1	設備状況・ガスの	使用可合を表示す	
4.0	-l. \ X	テキスト	-				"使用可" or "使用不可"
18	水道		スト	_	設備状況・水道の	使用り合を表示	
	7 1 7 <i>i</i> =	テキスト					"使用可" or "使用不可"
19	通話·通信		スト	- 1	設備状況・通話・	曲信の使用可否を	
	144 -44	テキスト					"使用可" or "使用不可"
20	備考		スト	- 1	備考を表示する。		Tarrate
		テキスト	_		_	_	備考

^{※1} エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

システム名災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 4 被災状況登録

画面名 2.3.4.6 被災状況追加報告

【1】画面定義



説明

NO.

1【被災状況追加報告エリア】

・前画面にて指定された記録から、被災状況情報を初期表示する。

[報告日時]

報告日時には、システム日付+00時00分を初期表示する。

[登録ボタン]

ボタン押下で、被災状況の追加報告情報を追加登録する。

- ・追加登録確認ダイアログを表示する。
- ・追加登録後、被災状況詳細画面へ遷移する。

[クリアボタン]

ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。

2【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[自組織、自管轄組織に紐づく被災状況情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

- ※1 他組織に紐づく被災状況レコードは、読み飛ばしデータとして処理される。
- ※2 他組織に紐づく被災状況レコードは、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 4 被災状況登録
画而名	2 3 4 6 被災状況追	加報告

No.	項目名	コンポーネント種別		必須	項目説明			
140.		出力形式	入力形式	入力		最大文字数	初期表示	
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3.	1.1 共通処理	参照	
1	地図に戻る	ボ	タン	_	地図画面に戻る。			
		_	_		_	_	_	
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	ザ名を表示する。		
		テキスト	_	1 -	_	_	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名	
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア		ログイン中のユー	ザ名が所属する約	組織名を表示する。	
		テキスト	_	1 -	_	_	"組織名:" + ログイン中ユーザの組織名1	
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア		ビル名を表示する	00		
		テキスト	_	1 -	_	_	"ビル名:" + ビル名	
5	前に戻る	ボ	タン		前画面に戻る。			
		_	_	1 -	_	_	_	
	【メッセージエリア】	L					•	
6	メッセージエリア	テキス	トエリア		エラーがあった場	合は、エラーの内	容を表示(※1)する。	
		テキスト	i –	-	-	_	非表示	
	【被災状況追加報告コ			1			in a v	
7	登録		タン	1	入力値のチェック	を行い、問題ない	場合は被災状況の追加報告情報を追加登録する。	
•	11.34	_	<u> </u>	1 -				
Ω	クリア	ボ	タン		各入力項目を初期	1表示時の状能に	<u> </u> - 豆 _す	
٠	, , ,		<i></i>	-	- TANALEDA	一	-K 7 6	
۵	災害名	=+	トスト		災害名を表示する			
J	火音石	テキスト		-	火音句を扱かする	<u> </u>	災害名	
10	組織名		テキスト -		組織名を表示する		火音石	
IU	祖稱石	テキスト	i i		祖献石と衣小りる	0.	組織名	
11	ビル名			1	ー ビョ <i>タ</i> ナキニナフ		杜椒石	
11	こル名		トスト	-	ビル名を表示する	00	12 1 2	
	A ±1 &	テキスト			_ ^1	-	ビル名	
12	会社名		トスト	<u> </u>	会社名を表示する	0.	TA +1 &	
	40 # C W	テキスト					会社名	
13	報告回数		テキスト	_	今回の報告回数を	を表示する。	T1	
		テキスト			_		報告回数	
14	報告日時	テキスト/	′カレンダー	0			通機能 2.3.1.1 共通処理参照	
		_	入力			yyyy/mm/dd hh:mm	システム日時	
15	報告者氏名	テキ	テスト	0	報告者氏名を入り			
		_	入力		全半角	15	報告者氏名	
16	報告者電話番号	テキ	トスト		報告者の電話番号	号を入力する。(数	女字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力)	
		_	入力		半角英数記号	13	報告者電話番号	
17	被災状況・被災あり	ラジオ	ボタン	0	被災状況のあり/	′なしを選択する。	•	
	/被災なし	_	選択		_	_	被災状況・被災あり/被災なし	
18	被災状況・メモ	テキス	トエリア		被災状況のメモを	入力する。		
		_	入力	_	全半角	400	被災状況・メモ	
19	電気	ラジオ	ボタン	_	設備状況・電気の	使用可否を選択す	する。	
		_	選択	0	_	-	電気	
20	ガス	ラジオ	ボタン		設備状況・ガスの	使用可否を選択で		
	•		選択	0	— —	_	ガス	
21	水道	ラジオ	ラジオボタン	<u> </u>	設備状況・水道の	使用可否を選択・		
- 1	小星	-	選択	0	一 一 一	スハコロで広扒	y る。 【水道	
22	通話·通信			┼──	設備状況·通話·i	- 角信のは田司不士		
۷۷	地位 地位	通信 ラジオボタン - 選択	0	以溯1人儿"坦祜")	四日の区出り省で	r迭状する。 通話・通信		
00	/ # 李	ー 選択 テキストエリア	 	世 本 ナ ユ キ ナ フ	<u>_</u>	地市·地名		
23	调 5				備考を入力する。	400	I # ±	
		_	入力	1	全半角	400	備考	

^{※1} エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

システム名 災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 4 被災状況登録

画面名 2.3.4.7 被災状況CSV登録

【1】画面定義



説明

(1/2)

No. 1 【被災状況CSV登録エリア】

・指定したCSVファイルの情報を被災状況として一括登録する。

「参照ボタン]

ボタン押下で、被災状況登録用CSVファイルの指定を行う。

- ファイル選択ダイアログを開く。
- ・ファイル選択ダイアログにて被災状況登録用CSVファイルの指定を行う。
- ・ "開く"ボタンを押すことで、CSVファイル欄に指定したファイル名を表示する。

[登録ボタン]

ボタン押下で、CSVファイル欄に指定したファイルの情報を一括登録する。

- ※選択した組織名とCSVファイルの組織名が合致するレコードのみを処理対象とし、 一致しないレコードについては処理対象外として読み飛ばす。
- ・一括登録確認ダイアログを表示する。
- ・CSVファイルについて、拡張子やファイルサイズのチェックを行う。
- ・CSVファイル内のデータについて、レイアウトや必須、属性、桁数等のチェックを行う。
- ・チェックに問題なければDBに被災状況を登録する。
 - ※被災状況が存在する場合は追加報告、存在しない場合は新規登録として処理する。
 - ※項目の設定に誤りがある場合はエラー情報をファイルに出力して登録しない。

[登録・更新方法について]

・以下の条件で処理判断をする。

登録•更新条件	登録•更新
災害名/組織名/ビルコード/会社名が一致する未削除の被災	登録(新規報告)
状況がDBに存在しない。	
上記以外。	登録(追加報告)

[クリアボタン]

ボタン押下で、CSVファイル欄の項目を初期表示時の状態に戻す。

システム名 災対用ビル別情報マップ 章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 4 被災状況登録

画面名 2.3.4.7 被災状況CSV登録

(1/2)No.

説明

2【ユーザ権限によるデータの利用範囲】

・ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。

[自組織、自管轄組織に紐づく被災状況情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	0	0	0	0	0
グループ会社	0	0	0	0	0	0	0

[他組織に紐づく被災状況情報]

ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力
本社	0	0	0	0	0	0	0
支店	0	0	×	×	×	×(※1)	0
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×

※1 他組織に紐づく被災状況レコードは、読み飛ばしデータとして処理される。

※2 他組織に紐づく被災状況レコードは、エラーデータとして処理される。

システム名	章番号	機能名			
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 4 被災状況登録			
画而名	2 3 4 7 被災状況CS				

No.	項目名	コンホーネント種別		必須	項目説明				
IVU.	クロロ	出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示		
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	1 共通機能 2.3.1.1 共通処理参照				
1	地図に戻る	ボク	タン		地図画面に戻る。				
		_	_		_	_	-		
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	·ザ名を表示する。			
		テキスト	-		_	-	"ユーザ名: " + ログイン中のユーザ名		
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア	-	ログイン中のユーザ名が所属する組織名を表示する。				
		テキスト	_		_	-	"組織名:" + ログイン中ユーザの組織名1		
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア		ビル名を表示する)			
		テキスト	_		_	-	"ビル名:" + ビル名		
5	前に戻る	ボク	タン		前画面に戻る。				
			_		_	-	_		
	【メッセージエリア】								
6	メッセージエリア	テキス	トエリア	Ì	エラーがあった場	合は、エラーの内	容を表示(※1)する。		
		テキスト	_		_	_	非表示		
	【ユーザCSV登録エリス	7]							
7	参照	ボク	タン	-	押下でファイル選択ダイアログを表示する。				
		-	_		_	_	-		
8	登録	ボ	タン	_	入力値のチェック	を行い、問題ない	場合はCSVファイルからユーザ情報を一括登録する。		
		-	_		_	_	-		
9	クリア	ボ	タン		CSVファイル欄に	設定された値を初	期表示時の状態に戻す。		
			_		_	-	_		
10	災害名	プルタ	ヺウン	C	災害名を選択する	5.			
			選択)	_	-	被災状況一覧画面で表示中の災害名を表示する。		
11		プルダウ	ン(※2)		組織名を選択する	5.			
		-	選択	0	_	_	ユーザの権限にて、選択可能な組織名が複数の場合、		
							"選択してください"		
							ユーザの権限にて、選択可能な組織名が単一の場合、		
						ログイン中のユーザの組織名1			
12	CSVファイル	Vファイル テキスト			取り込むCSVファ	イルのパス付き名	 称を表示する。		
	Ţ	_	_	_	_	_	空欄		

- ※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。※2 プルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。