システム名 <u>災対用ビル別情報マップ</u> 章番号 第2章 画面設計 機能名 2. 3. 9 フリーワード 2. 3. 9. 1 フリーワード一覧 2. 3. 9. 2 フリーワードCSV登録

システム名 災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 9 フリーワード


画面名 2.3.9.1 フリーワードー覧

【1】画面定義


・初期表示、キー1~5タブを選択時



・キー6~10タブを選択時



・キー11~15タブを選択時



システム名 災対用ビル別情報マップ 章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 9 フリーワード

画面名 2.3.9.1 フリーワードー覧

・キー16~20タブを選択時

	1~5		 + −16~20		« 1 2			
リーワー ドID	住所	≠ −16		≠ −18		≠ −20		
1	東京都新宿区〇〇〇	***	*****	•••••	00000000	00000000		
2	東京都新宿区〇〇〇	****	******	•••••	00000000	00000000		
3	東京都新宿区〇〇〇	****	*****	•••••	00000000	00000000		
4	東京都新宿区〇〇〇	****	*****	•••••	00000000	00000000		
5	東京都新宿区〇〇〇	****	*****	•••••	00000000	00000000		
6	東京都新宿区〇〇〇							
7	東京都新宿区〇〇〇							
8	東京都新宿区〇〇〇							
9	東京都新宿区〇〇〇							
10	東京都新宿区〇〇〇							

説明

1【検索エリア】

・検索条件に該当するフリーワード情報のみを抽出して、一覧を絞り込み表示する。

[検索ボタン]

ボタン押下で、入力条件に該当するフリーワード情報を検索し、結果を一覧エリアに表示する。 [クリアボタン]

ボタン押下で、検索エリア内項目を初期表示時の状態に戻す。

2【フリーワード一覧エリア】

- ・フリーワード情報を一覧表示する。
- ・フリーワードー覧は、以下のソート項目で並び替えした後に初期表示する。

7 1 361014 131 1 177	· XI · II
ソート項目	ソート順
フリーワードID	昇順

[フリーワードCSV登録画面へボタン]

ボタン押下で、フリーワードCSV登録画面へ遷移する。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 9 フリーワード
而而夕	2 2 0 1 711-0-5	

【2】画面項目定義

No.	項目名		・	必須			項目説明
		出力形式	入力形式			最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3		参照
1	地図に戻る		タン	_	地図画面に戻る。	1	
			_		_	_	_
2	ヘッダー文言①		トエリア	_	ログイン中のユー	-ザ名を表示する。	
		テキスト			_	_	"ユーザ名: " + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア	_	ログイン中のユー	-ザ名が所属する約	l 織名を表示する。
		テキスト	_		_	_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア		検索結果件数を	表示する。	
		テキスト	_	1 -	_	_	"検索結果:" + 一覧表示中のフリーワード情報件数+"件
5 1	前に戻る	ボ	タン		前画面に戻る。		
- [_	_	_	_	_	_
_	【メッセージエリア】		!			!	
	メッセージエリア	テキス	トエリア		エラーがあった場	合は、エラーの内	容を表示(※1)する。
Ĭ.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	テキスト		-			非表示
_	【検索エリア】	7 1731	<u> </u>				テムハ
	災害名	プルク	ダウン		徐宏対象とする(((害名を選択する。	
′ [X = 1		選択	0	大水// 外にするグ		地図画面で表示中の災害名を表示する。
0 /	分元	=+					地呂回面で衣が中の火音石で衣がする。
8 1	住所	<u> </u>	-スト	_	検索対象とする住		企 類
_	AL.		入力		全半角		空欄
9	+ -	<u> </u>	-スト	_		テーのキーワードを	
_	L 116		入力		全半角		空欄
0	キー対象	ブル	ダウン	_	検索対象とするキ	一の対象を選択す	
		_	選択		_		+-1
11	検索	ボ	タン		検索項目の入力	内容に従って検索	を行い、結果を一覧で表示する。
_				L			
12	クリア	ボ	タン		検索項目の内容	を初期表示時の状	態に戻す。
		_	_	1 -	_	_	_
_	【フリーワードー覧エリ	ア】			•	•	
	フリーワードCSV登	ボ	タン	I –	フリーワードCSV	登録画面へ遷移す	- <u>a</u> ,
	録画面へ	_	Í _		_	<u> </u>	_
	【一覧機能】		<u> </u>		2 3 1 :	世涌機能 2 2 7	1. 1 共通処理参照
' -	見1成化】				2. 0. 1	大 <u>畑</u> 1成化 2. 0.	1. 1 六通过任多照
15 -	フリーワードID	=+	-スト		【一覧項目】フリー	ローじひたまこす	· z
13	טוין – ל – ליכ			_	1 見切口1/ソー		つリーワードID
	/ - =r	テキスト			- 「		フリー・ノートロ
16 1	住所		-スト	_	【一覧項目】住所		[n = 2
_		テキスト					住所
17	+ -1		-スト	_	【一覧項目】キー	1の設定値を表示	
		テキスト	_		_	_	+ -1
18	+ -2	テキ	-スト	_	【一覧項目】キーな	2の設定値を表示	する。
		テキスト	_		_	_	+-2
19	+ -3	テキ	-スト	_	【一覧項目】キーは	3の設定値を表示	する。
		テキスト	_		_	_	+-3
20 -	+ -4	テキ	ニスト	_	【一覧項目】キー4	4の設定値を表示	する。
		テキスト	_		_		+-4
21 -	+ -5		-スト	_	【一覧項目】キー	5の設定値を表示	
-	, -	テキスト	_		_		1-5
22 :	+ -6		-スト	_	【一覧項目】キー6	! 6の設定値を表示 [.]	
	1 0	テキスト			- 見気ロバ	一	+- 6
22	+ -7		-スト	 _	【一覧項目】セ	 7の設定値を表示 ⁻	
-0	1 /	テキスト		1 -	、見切口」イー		
	+ 0				「野市ロリング		+-7 +2
24	+ -8		-スト	-	【一覧項目】キーの		
_	+ ^	テキスト			- 「		+- 8
25	+ -9		-スト	ı –		9の設定値を表示 ⁻	
		テキスト			_		+ -9
26	+ —10	テキ		_	【一覧項目】キー	10の設定値を表示	
		テキスト			_		+ -10
27	+ -11	テキ	-スト		【一覧項目】キー	11の設定値を表示	:する。
]		テキスト		<u> </u>	-	_	+ -11
28	+ -12	テキ	-スト	_	【一覧項目】キー	2の設定値を表示	する。
		テキスト		1	_	_	
29	+ -13	テキ		-	【一覧項目】キー1	 3の設定値を表示	
		テキスト		1			
30	+ -14	<u> </u>		_		L 14の設定値を表示	
آ "	, , ,	テキスト		1		一 一	
21	+ —15	テキスト		 _		<u> </u>	
ا ا	7 -10			1 -			
	+ 10	テキスト					+-15 :+2
32	+ —16	テキ		-	【一覧項目】キー	16の設定値を表示	
		テキスト			_	_	
33	キー17	テキ	-スト		【一覧項目】キー	17の設定値を表示	:する。
_		テキスト		$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$		_	
34	+ -18	テキ	ニスト	_	【一覧項目】キー	18の設定値を表示	ける。
		テキスト	_	1	_		+ -18
	+ —19	テキ		_	【一覧項目】キー1	19の設定値を表示	
35		, ,		1			
35	•	テキスト	_		_	_	1+-19
	+ -20	テキスト テキ		_		<u>-</u> 20の設定値を表示	

※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

<u>システム名 災対用ビル別情報マッ</u>プ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 9 フリーワード

画面名 2.3.9.2 フリーワードCSV登録

【1】画面定義



No. 説 明

1【フリーワードCSV登録エリア】

・指定したCSVファイルの情報をフリーワード情報に一括登録する。

[参照ボタン]

ボタン押下で、フリーワード情報登録用CSVファイルの指定を行う。

- ファイル選択ダイアログを開く。
- ・ファイル選択ダイアログにてフリーワード情報登録用CSVファイルの指定を行う。
- ・ "開く"ボタンを押すことで、CSVファイル欄に指定したファイル名を表示する。

[登録ボタン]

ボタン押下で、CSVファイル欄に指定したファイルの情報を一括登録する。

- ※災害に紐づく、過去に登録されていたフリーワード情報は全て削除する。
- ※緯度、経度が存在する場合のみ住所を導出する。
- ※登録する情報は画面で選択した災害に自動で紐付けされる。
- 一括登録確認ダイアログを表示する。
- ・CSVファイルについて、拡張子やファイルサイズのチェックを行う。
- ・CSVファイル内のデータについて、レイアウトや必須、属性、桁数等のチェックを行う。
- ・チェックに問題なければDBにユーザ情報を登録する。
- ※項目の設定に誤りがある場合はエラー情報をファイルに出力して登録しない。

[クリアボタン]

ボタン押下で、CSVファイル欄の項目を初期表示時の状態に戻す。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 9 フリーワード
面而名	2 3 9 2 711-7-16	CSV登録

【2】画面項目定義

No.	項目名	コンホ゜ーネント種別		必須	項目説明			
INO.		出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示	
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3.	1.1 共通処理	参照	
1	地図に戻る	ボ	タン		地図画面に戻る。			
		_	_	1	_	_	_	
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	ザ名を表示する。		
		テキスト	_		_	ı	"ユーザ名: " + ログイン中のユーザ名	
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア	_	ログイン中のユー	ザ名が所属する約	且織名を表示する。	
		テキスト	_		_	I	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名	
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア	_	非表示。			
		テキスト	_		_	ı	非表示	
5	前に戻る	ボ	タン	ı	前画面に戻る。			
		_	_		_	-	_	
	【メッセージエリア】		•					
6	メッセージエリア		トエリア	_	エラーがあった場	合は、エラーの内	容を表示(※1)する。	
		テキスト	_		_	ı	非表示	
	【フリーワードCSV登録							
7	参照	ボ	タン	_	押下でファイル選	択ダイアログを表	示する。	
			_		_	_	_	
8	登録	ボ	タン	_	入力値のチェック	を行い、問題ない	場合はCSVファイルからフリーワード情報を一括登録する。	
			_		_	_	_	
9	クリア	ボ	タン	_	CSVファイル欄に	設定された値を初	期表示時の状態に戻す。	
			_		_	_	-	
10	災害名	プル:	ダウン	0	災害名を選択する			
		_	選択	J	_	_	フリーワードー覧画面で表示中の災害名を表示する。	
11	CSVファイル	テキ	ニスト	l _	取り込むCSVファ	イルのパス付き名		
		_	_		_	1	空欄	

^{※1} エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。