システム名災対	用ビル別情報マップ
章番号 第2	用ビル別情報マップ 章 画面設計
	機能名
	2.3.5 権限グループ管理
	- 4 Je 10 to 1 5
2. 3.	. 5. 1 権限グループー覧
2. 3.	. 5. 2 権限グループCSV登録

システム名 災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 5 権限グループ管理

画面名 2.3.5.1 権限グループー覧

【1】画面定義

1. 初期表示時



2. 権限グループー覧エリア・管理権限タブ切替時



No. 説 明

1【検索エリア】

・検索条件に該当する権限グループ情報のみを抽出して、一覧を絞り込み表示する。

「給玄ボタン

ボタン押下で、入力条件に該当する権限グループ情報を検索し、結果を一覧エリアに表示する。

[クリアボタン]

ボタン押下で、検索エリア内項目を初期表示時の状態に戻す。

2【権限グループー覧エリア】

- ・権限グループ情報を一覧表示する。
- ・権限グループー覧は以下のソート項目で並び替えした後に初期表示する。

ソート項目	ソート順
権限グループID	昇順

[権限グループCSV登録画面へボタン]

ボタン押下で、権限グループCSV登録画面へ遷移する。

[権限グループCSV出力ボタン]

ボタン押下で、権限グループ情報をCSVに出力する。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2.3.5 権限グループ管理
面而名	2 3 5 1 権限グルー	7—

【2】画面項目定義

株 項目名 カラボン 大きな 大きな	No.	话口力	コンホ゜ーネ	・	必須			項目説明
地図に戻る	NO.				入力			初期表示
					2. 3. 1			参照
	1	地図に戻る	ボク	タン	_	地図画面に戻る。	T	
	_	. # +=a		-		_ 	ー ー	_
マーストンリア	2	ヘッター又言①			_	ログイン中のユー	で名を表示する。	l" -
	2	ヘッ ガーサ=②				ロガム・中のコー	ガタが正屋士 2 %	
インダー文言	3	ハグタース音伝		トエリア	-	ログイン中のユー	- ソ 石 か 別 周 9 る m	
	1	ヘッダーマ≡③		トナリア			ー 表示する	植椒石. ・ログイン中のユーザの植椒石
新画面に戻る。	4	177 200		-	-	大木山木 一致 これ	<u> </u>	"冷安結里・" + 一覧表示中の梅限グループ情報供数 + "供"
メッセージエリア	5	前に戻る		タン		前画面に戻る。	l	大水和木 ・ 見収が「の住成」が フドボーダー
タ東エリア		1371-100	_	_	_		_	_
接換エリア		【メッセージエリア】				·	<u>. </u>	
接票プリア	6	メッセージエリア	テキス	トエリア		エラーがあった場	·合は、エラーの内	容を表示(※1)する。
検索			テキスト	-		_	_	非表示
一 選択								
検索	7	権限グループ			_	検索対象とする権		
9		1.4						
10 推展グループCSV数 ボタン 推展グループCSV登録画面へ 一	8	英 案	ボ!	タン	_	検索項目の人力	内容に従って検索	を行い、結果を一覧で表示する。
10 推展グループCSV数 ボタン 推展グループCSV登録画面へ 一	_	5U=		_		— - -	- -	
10 整度ダループGSV登 ボタン 推展グループGSV登録画面へ遷移する。 上	9	シップ			-	快系項目の内容	とが別衣不時の状 	、忠に失り。
### 200	10	佐阳ガルニプへの/科				佐阳グループ()の	一 /	<u> </u>
11 権限グループのSV出			— 小2 —	<i></i>	 	TERKグループUS	▼ 显 野四 国 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	ァ _ン 。
大きない 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15			ボ	タン	1	権限グループ情報	服をCSVに出力す	1 200
12 「受機能				_	_	一	——————————————————————————————————————	_
************************************		【権限グループ一覧エ	リア・地図操作	作権限タブ】			I	
13 権限グループID	12	【一覧機能】				2. 3. 1	共通機能 2.3.1	I. 1 共通処理参照
14 権限グループ	13	権限グループID	テキ	-スト		【一覧項目】権限	グループIDを表示	する。
テキスト						_		
15 検索	14	権限グループ		スト	_	【一覧項目】権限		
F + Z				_				
16 個別震度情報表示	15	検索		-スト	_	【一覧項目】検索		
デキスト	4.0	/mn/=++++-						
17 作図	16	個別莀芨情報表示		- 1	-	【一覧項日】個別		
Fキスト	17	た図				了一些语 P 】 作 図 /		
日き	17	IFE			_	- 見切口JIF四		
テキスト	18	任意エリア属性				【一覧項目】任音		
PDF出力				_	_			
「	19	PDF出力		こスト		【一覧項目】PDFL		
【権限グループー覧エリア・管理権限タプ】 2.3.1 共通機能 2.3.1.1 共通処理参照 ※件数操作、改ページ操作については本画面では実施しない。 21 権限グループID テキスト			テキスト	_	1 -	_		
20 【一覧機能】 2. 3. 1 共通機能 2. 3. 1. 1 共通処理参照 ※件数操作、改ページ操作については本画面では実施しない。 21 権限グループID テキスト テキスト テキスト		【権限グループー覧エ		艮タブ】			•	

デキスト ー 権限グループID 22 権限グループ テキスト ー 【一覧項目】権限グループ(名称)を表示する。 デキスト ー 一 権限グループ 23 権限グループ テキスト ー 一 権限グループ 24 ユーザ テキスト ー ー 一 権限有りの場合、"O" 25 ビルデータ テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 26 備蓄品 テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 27 フリーワード テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 28 災害一覧 テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 29 被災状況 テキスト ー ー 権限有りの場合、"O"		15-55-13						
22 権限グループ	21	権限グループID		スト	l –	【一覧項目】権限·		
デキスト	0.0	+ ≠ 70 +				一		
23 権限グループ	22	惟限グルーノ		· ^ \	- 1	【一頁項日】權限		
マキスト 一	22	佐限グループ		7.5	-			
24 ユーザ テキスト テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 25 ビルデータ テキスト テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 26 備蓄品 テキスト テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 27 フリーワード テキスト テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 28 災害一覧 テキスト テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 29 被災状況 テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 29 被災状況 テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 1 一 一 権限有りの場合、"O" 29 被災状況 テキスト ー ー 権限有りの場合、"O" 29 被災状況 テキスト ー ー 権限有りの場合、"O"	23	TEP以ファレーフ			-	見切口】惟限"		
デキスト	24	ユーザ		- I				
25 デキスト	27	_ /			1 -	- 見気ロ1ユー		
デキスト	25	ビルデータ				【一覧項目】ビルー		
26 備蓄品 テキスト テキスト ー ー 一 権限有りの場合、"O" 27 フリーワード テキスト - - 権限有りの場合、"O" 一 一 権限有りの場合、"O" 28 災害一覧 テキスト - テキスト - - 権限有りの場合、"O" 一 一 権限有りの場合、"O" 29 被災状況 テキスト - 「長項目]被災状況の権限を表示する。		• •			1 -	-		
テキスト	26	備蓄品				【一覧項目】備蓄		
27 フリーワード テキスト		ļ			1 -	_	_	権限有りの場合、"○"
デキスト ー 権限有りの場合、"O" 28 災害一覧 デキスト 【一覧項目】災害一覧の権限を表示する。 デキスト ー 権限有りの場合、"O" 29 被災状況 デキスト 【一覧項目】被災状況の権限を表示する。	27	フリーワード				【一覧項目】フリー	-ワードの権限を表	示する。
デキスト − − 権限有りの場合、"○" 29 被災状況 デキスト _ 【一覧項目】被災状況の権限を表示する。						_	_	権限有りの場合、"○"
29 被災状況 テキスト _ 【一覧項目】被災状況の権限を表示する。	28	災害一覧			_	【一覧項目】災害·		
テキスト - — — 権限有りの場合、"O"	29	被災状況		スト	_	【一覧項目】被災		
			テキスト	_]			権限有りの場合、"○"

^{※1} エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

システム名 災対用ビル別情報マップ


章番号 第2章 画面設計

機能名

2.3.5 権限グループ管理

画面名 2.3.5.2 権限グループCSV登録

【1】画面定義



(1/2)

No. 説明 1 【権限グループCSV登録エリア】

・指定したCSVファイルの情報を権限グループ情報に一括登録する。

[参照ボタン]

ボタン押下で、権限グループ情報登録用CSVファイルの指定を行う。

- ファイル選択ダイアログを開く。
- ・ファイル選択ダイアログにて権限グループ情報登録用CSVファイルの指定を行う。
- ・ "開く"ボタンを押すことで、CSVファイル欄に指定したファイル名を表示する。

[登録ボタン]

ボタン押下で、CSVファイル欄に指定したファイルの情報を一括登録する。

- ・一括登録確認ダイアログを表示する。
- ・CSVファイルについて、拡張子やファイルサイズのチェックを行う。
- ・CSVファイル内のデータについて、レイアウトや必須、属性、桁数等のチェックを行う。
- ・チェックに問題なければ、権限グループ情報を削除しDBに権限グループ情報を登録する。 ※項目の設定に誤りがある場合はエラー情報をファイルに出力して登録しない。
 - ※権限グループを利用しているユーザが存在する場合は、削除不可としてエラーとする。

[クリアボタン]

ボタン押下で、CSVファイル欄の項目を初期表示時の状態に戻す。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2.3.5 権限グループ管理
面而名	2 3 5 2 権限グルー	プCSV登録

【2】画面項目定義

No.	項目名	コンホ゜ーネント種別		必須	項目説明			
IVU.		出力形式	入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示	
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3.	1.1 共通処理	参照	
1	地図に戻る	ボ	タン		地図画面に戻る。			
		_	_	1 -	_	_	_	
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	·ザ名を表示する。		
		テキスト	_		_	_	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名	
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア		ログイン中のユー	·ザ名が所属する約	且織名を表示する。	
		テキスト	_		_	_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名	
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア	_	非表示。			
		テキスト	-		_	-	非表示	
5	前に戻る	に戻るボタン				前画面に戻る。		
		_	-		_	-	_	
	【メッセージエリア】							
6	メッセージエリア		トエリア		エラーがあった場合は、エラーの内容を表示(※1)する。			
		テキスト	-	_	_		非表示	
	【権限グループCSV登	録エリア】						
7	参照	ボ	タン	_	押下でファイル選	択ダイアログを表	示する。	
		_	-		_	-	_	
8	登録	ボ	タン	_	入力値のチェック	を行い、問題ない	場合はCSVファイルから権限グループ情報を一括登録する。	
		_	_		_	_	-	
9	クリア	ボ	タン		CSVファイル欄に	設定された値を初	期表示時の状態に戻す。	
		_	_		_	_	_	
10	CSVファイル	テキ	-スト		取り込むCSVファ	イルのパス付き名	称を表示する。	
		_	_	1 -	_	_	空欄	

^{※1} エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。