番号	第2章	ビル別情報 [、] 画面設計	. , , ,			
ш Ј		— — нон 1	₹	幾能名		
				ユーザ管理		
	2. 3. 6	. 1 ユーザー覧	Ī			
	2. 3. 6	. 2 ユーザ登録	<u>ı</u>			
	2. 3. 6	. 3 ユーザ詳紙	ł			
	2. 3. 6	. 4 ユーザ修正	<u> </u>			

システム名 災対用ビル別情報マップ

章番号 第2章 画面設計

機能名

2.3.6 ユーザ管理

画面名 2.3.6.1 ユーザー覧

【1】画面定義



No. ┃ 説 明

1【検索エリア】

・検索条件に該当するユーザ情報のみを抽出して、一覧を絞り込み表示する。

[検索ボタン]

ボタン押下で、入力条件に該当するユーザ情報を検索し、結果を一覧エリアに表示する。 [クリアボタン]

ボタン押下で、検索エリア内項目を初期表示時の状態に戻す。

2【ユーザー覧エリア】

- ユーザ情報を一覧表示する。
- ・ユーザー覧は以下のソート項目で並び替えした後に初期表示する。

 ソート項目
 ソート順

 ユーザID
 昇順

[ユーザ登録画面へボタン]

ボタン押下で、ユーザ登録画面へ遷移する。

[一覧行選択]

一覧の行にカーソルを合わせ、行をクリックすると、

指定された記録に該当するユーザ詳細画面へ遷移する。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 6 ユーザ管理
面而名	2 3 6 1 コーザー管	·

No.	項目名	コンホ゜ーネ	トン種別 アンフェ	必須			項目説明
	71-1		入力形式	入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3.	1.1 共通処理	参照
1	地図に戻る	ボ	タン	_	地図画面に戻る。		
		-	_		_	ı	_
2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア	_	ログイン中のユー	ザ名を表示する。	
		テキスト			_	ı	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア	_	ログイン中のユー	ザ名が所属する約	組織名を表示する。
		テキスト	_		_	I	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名1
4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア	_	検索結果件数を表	長示する。	
		テキスト			_	-	"検索結果:" + 一覧表示中のユーザ情報件数+"件"
5	前に戻る	ボ	タン	_	前画面に戻る。		
			_		_	_	_
	【メッセージエリア】		-				•
6	メッセージエリア		トエリア	_	エラーがあった場	合は、エラーの内	容を表示(※1)する。
		テキスト	_		_	ı	非表示
	【検索エリア】						
7	ユーザID	テキ	スト		検索対象とするユ		
		_	入力		半角英数		空欄
8	ユーザ名	テキ	スト		検索対象とするユ	ーザ名を入力する	5.
		_	入力		全半角	15	空欄
9	組織名	プル:	ダウン		検索対象とする組		
		_	選択		_	_	"選択してください"
10	ビル名	プル:	ダウン		検索対象とするビ	ル名を選択する。	
		_	選択	_	_	-	"選択してください" (※2)
11	会社名	プル:	ダウン		検索対象とする会	社名を選択する。	
		_	選択	_	_	-	"選択してください"
12	権限グループ	プル:	ダウン		検索対象とする権	限グループを選抜	尺する。
		_	選択		_	_	"選択してください"
13	アカウント状態・有効	チェック	ボックス		【アカウント有効】	を検索対象とする	場合にチェック
		_	選択		_	-	未選択
14	アカウント状態・無効	チェック	ボックス	_	【アカウント無効】	を検索対象とする	場合にチェック
		_	選択		_		未選択
15	検索	ボ	タン	_	検索項目の入力に	内容に従って検索	を行い、結果を一覧で表示する。
		_	_		_	I	_
16	クリア	ボ	タン		検索項目の内容を	を初期表示時の状	態に戻す。
		_	_		_	I	_
	【ユーザー覧エリア】						
17	【一覧機能】						I. 1 共通処理参照
				カーソル			れた記録に該当するユーザ詳細画面へ遷移する。
18	ユーザID	テキ	テスト	_	【一覧項目】ユーヤ		
		テキスト	_		_		ユーザID
19	ユーザ名		テスト	_	【一覧項目】ユーヤ	げ名を表示する 。	
		テキスト	_		_	-	ユーザ名
20	組織名		トスト	l	【一覧項目】組織		
		テキスト	_		_		組織名1~10をカンマ区切りで出力
21	ビル名		トスト	l	【一覧項目】ビル4		
		テキスト			_		ビル名
22	会社名		スト		【一覧項目】会社		•
		テキスト	_] _	_		会社名
23	権限グループ	テキ	スト	_	【一覧項目】権限分	ブループを表示す	ა
		テキスト	_] _	_		権限グループ
24	アカウント状態	テキ	スト	_	【一覧項目】アカウ	フントの状態を表示	- する。
		テキスト		1 -	_	-	"有効" or "無効"
							•

- ※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。 ※2 ビル名プルダウンは「ビルコード(4桁)+":"+ビル名」の形式で表示する。 例) 0001:第1赤坂ビル


システム名<u>災対用ビル別情報マップ</u> 章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 6 ユーザ管理

画面名 2.3.6.2 ユーザ登録

【1】画面定義



説明

1【ユーザ登録エリア】

ユーザ情報を新規登録する。

[登録ボタン]

ボタン押下で、ユーザ情報を新規登録する。

- 登録確認ダイアログを表示する。
- ・新規登録後、ユーザ詳細画面へ遷移する。

[クリアボタン]

ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 6 ユーザ管理
画面名	2 3 6 2 ユーザ登録	

			コンポーネ	・	必須			項目説明
1 地図に戻る	No.	項目名				属性	最大文字数	
2 ヘグ・文言① テキスト ログ・イン中のユーザ名を表示する。 ログ・イン中のユーザ名を表示する。 アキスト ログ・イン中のユーザ名を表示する。 アキスト ログ・イン中のユーザの相様を1 非表示		【ヘッダーバー】			2. 3. 1			
2 ヘッダー文言①	1	地図に戻る	ボ	タン		地図画面に戻る。		
マースト								_
3	2	ヘッダー文言①	テキス	トエリア		ログイン中のユー	·ザ名を表示する。	
						_	_	
4 ハターズ 1 小女子 1 小女子	3	ヘッダー文言②		トエリア	_	ログイン中のユー	-ザ名が所属する約	
5 前に戻る ボタン 前園面に戻る。 - 事表示 6 メッセージエリア テキスト フェックトラート フェックを行いユーザ(報を登録する。既に登録済記録と重複(同ーユーザD)する場はエラーとに登録ささい。 エラーがあった場合は、エラーの内容を表示(※1)する。 - 東表示 8 クリア ボタン スカ エラーがあった場合は、エラーの内容を表示(※1)する。 - エー・ 東表示 - エラーとに定録録さない。 - 東スト 東表示 9 ユーザ2 エラーがの - エスト エラーとして登録ささい。 - エー・ エラーとして登録さない。 - エー・ エラーとして必要はできない。 - エー・ エラーとして必要はできない。 10 ユーザ名 エラーがの カリオラス。 エー・ エラーとして必要はできない。 - エー・ エー				_		_	_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名1
5 前に戻る ボタン 前面面に戻る。 ー	4	ヘッダー文言③		トエリア	_	非表示。	1	Tu
「メッセージエリア				_			_	非表示
「シッセージェリア	5	前に戻る			_		1	
6 メッセージェリア		[d la . 25 = 11 =]				_	_	-
Texp	6		=+7	トナリマ	ı	ナニーがちった担	AH T= 0H	
1	ь	メッセーシェリア		トエリア	-	エフーかめつに場	1音は、エフーの内	
7		【ユーザ各録エロア】	ナイスト					非衣小
おりけ	7		ボ	タン	I	入力値のチェック	を行いユーザ情報	最を登録する。既に登録済記録と重複(同一コーザID)する場合
8 クリア	,	五环	*1*.		_			で主然との。 別で主然の に跡で主 後、同 ニ クルグ りゅうじ
9 ユーザID		ŀ		_	1	_	_	_
9 ユーザID	8	クリア	ボ	タン		各入力項目を初期	L 田表示時の状能に	l ・巨す .
10 ユーザ名	Ŭ	, , ,		<u> </u>	-		—————————————————————————————————————	
10 ユーザ名	9	ユーザID	テキ	ニスト		ユーザIDを入力す	- - る。	
10 ユーザ名	_	_ ,			0			空欄
11 組織名1	10	ユーザ名						
11 組織名1					0			空欄
12 組織名2	11	組織名1	プル?		_		する。	<u> </u>
13 組織名3			_	選択	0	_	_	"選択してください"
13 組織名3	12	組織名2	プル:	ダウン		管轄組織名を選択	尺する。	
14 組織名4			_	選択		_	_	"選択してください"
14 組織名4	13	組織名3	プル:	ダウン		管轄組織名を選択	尺する。	
15 組織名5			_			_	_	"選択してください"
15 組織名6	14	組織名4	プル!		_	管轄組織名を選打		
16 組織名6						_		"選択してください"
16 組織名名	15	組織名5	ブル		_	管轄組織名を選択	尺する。	Ta
17 組織名7			_			_		"選択してください"
17 組織名8	16	組織名6	ブル!		_	管轄組織名を選択	尺する。	Tu 32 (5) - (18) - U
18 組織名8		40.4th /2 =				~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	_ 	選択してください "
18 組織名8	17	組織名 /	ノル			官	尺する。	*** *** *** *** *** *** *** *** *** *
19 組織名9	40	细维 农 O				ー 体 ***・40 *** カナ ****	ー ロ ナ フ	選択してくたさい
19 組織名9	18	祖献 10	フル·.		-	官特組織名を迭げ	バりる。	" 、翠中」 アノギキロ、 "
1	10	組織名 Q				告離組織をお選り		一選択してくださいー
20 組織名10 ブルダウン 「製択 「	19	小丘神氏 12 3			-	日特祖戦石で送り	バッる。 	""
一 選択	20	組織名10	プル			管轄組織名を選 集	Rする。	ENC CVCCV
21 ビル名 ブルダウン 一 選択 一 "-選択してください" (※4) 22 会社名 ブルダウン 会社名を選択(※3)する。 - "-選択してください" 23 権限グループ ブルダウン 一 選択 一 "-選択してください" 24 ユーザレベル ブルダウン - "-選択してください" 25 パスワード テキスト - スカ(パスワードを入力する。 26 パスワード確認用 テキスト - スカ(パスワード確認用を入力する。 27 電話番号 テキスト - マードンペルを選択する。 27 電話番号 テキスト - マードのペルを選択する。 20 空欄 空欄 21 単角英数のマ 半角英数のマ 半角英数のマ 半角英数のマ 半角英数のマ 半角英数のマ 半角英数のマ 半角英数記号 20 空欄 27 電話番号 テキスト 電話番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力)		AMPACT IO			-	—————————————————————————————————————		"選択してください"
22 会社名	21	ビル名	プルク		_	ビル名を選択(※	2)する。	ZINO CVICCO
22 会社名 ブルダウン			_		O	_	_	"選択してください" (※4)
23 権限グループ	22	会社名	プル?	ダウン	_	会社名を選択(※	(3)する。	
- 選択			_	選択	O	_	_	"選択してください"
24 ユーザレベル	23	権限グループ	プル:		0	権限グループを選	選択する。	
- 選択 - "選択してください" 25 パスワード - 入力(パス ワード) - 下キスト - 電話番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力)			_			_	_	"選択してください"
25 パスワード テキスト	24	ユーザレベル	プル?		0	ユーザレベルを選	€択する。	
- 入力(パスワード確認用 つ			_			_	_	"選択してください"
26 パスワード確認用 テキスト ー 入力(パスワード) パスワード確認用を入力する。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	25	パスワード	テキ	-スト]			
26 パスワード確認用 テキスト ー 入力(パス ワード) パスワード確認用を入力する。 単角英数or 半角英数記号 20 空欄 27 電話番号 テキスト ー 電話番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力)		[0		20	空欄
ー 入力(パスワード) マード) 20 空欄 27 電話番号 テキスト 電話番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力)								
フード) 半角英数記号 27 電話番号 テキスト 二電話番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力)	26	パスワード確認用	テキ]			T
27 電話番号 テキスト 電話番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力)			_		0		20	空欄
							-7 (1/1/2	
一 人刀 半角英釵記号 13 空欄	27	電話番号	テキ					
				人力		半角英数記号	13	空欄

- ※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。※2 組織名1ブルダウン選択時に、組織名1の組織コードに紐づくビル名のみを絞り込み抽出して、ビル名プルダウンに表示する。※3 ビル名プルダウン選択時に、組織名1の組織コード/ビルコードに紐づく会社名のみを絞り込み抽出して、会社名プルダウンに表示する。※4 ビル名プルダウンは「ビルコード(4桁)+":"+ビル名」の形式で表示する。 例) 0001:第1赤坂ビル

システム名 <u>災対用ビル別情報マップ</u> 章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 6 ユーザ管理

画面名 2.3.6.3 ユーザ詳細

【1】画面定義



説明

No.

1【ユーザ詳細エリア】

・前画面にて指定されたユーザIDから、ユーザ情報を表示する。

[修正ボタン]

ボタン押下で、指定したユーザIDのユーザ修正画面へ遷移する。 [削除ボタン]

ボタン押下で、指定したユーザIDのユーザ情報を削除する。

- ・削除確認ダイアログを表示する。
- ・削除完了後、ユーザー覧画面へ遷移する。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 6 ユーザ管理
画面 名	2 3 6 3 7 一 ザ 詳細	•

N	*** C 2	コンホ [°] ーネン	小種別	必須			項目説明
No.	項目名	出力形式		入力	属性	最大文字数	初期表示
	【ヘッダーバー】			2. 3. 1	共通機能 2.3.	1.1 共通処理	参照
1	地図に戻る	ボタ	ン		地図画面に戻る。		
		_	_	_	_	_	_
2	ヘッダー文言①	テキスト	エリア	_	ログイン中のユー	ザ名を表示する。	
		テキスト	_		_	-	"ユーザ名 : " + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキスト	エリア	_	ログイン中のユー	ザ名が所属する約	且織名を表示する。
		テキスト	_		_	_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名1
4	ヘッダー文言③	テキスト	エリア	-	ユーザIDを表示す	゚゚ゟ。	
		テキスト	_		_	_	"ユーザID:" + ユーザID
5	前に戻る	ボタ	ン	_	前画面に戻る。		
		_	_		_	_	-
	【メッセージエリア】						
6	メッセージエリア	テキスト	エリア	_	エラーがあった場		容を表示(※1)する。
		テキスト			_		非表示
	【ユーザ詳細エリア】						
7	修正	ボタ	ン	_	ユーザ修正画面へ	>遷移する。	
		_			_	- .	<u> -</u>
8	削除	ボタ	ン	_	表示データを削除	し、ユーザー覧画	面へ遷移する。
		_	_		_		_
9	ユーザID	テキス	スト	_	ユーザIDを表示す	-る。	
		テキスト	_		_		ユーザID
10	ユーザ名	テキス	スト	_	ユーザ名を表示す	「る。	
	/=/!\ - .	テキスト			_		ユーザ名
11	組織名1	テキス	スト	_	自組織名を表示す	「る。	(n) (h) (h)
	(F) (#) (D) -	テキスト			_	_	組織名1
12	組織名2	テキス		_	管轄組織名を表示	下する。	(4D/m) to a
- 10	40 4th 42 0	テキスト			— ***************		組織名2
13	組織名3	テキス		_	管轄組織名を表示	下りる。	4日4世 なっ
1.4	組織名4	テキスト	-		年 神 4 学 カナ キュ		組織名3
14	祖職 4	テキス	<u> </u>	_	管轄組織名を表示	下りる。	組織名4
15	組織名5	テキスト			管轄組織名を表示		粗載石4
15	祖職石3	テキスト	<u> </u>	_	官特祖献石で衣が	N 9 る。 	組織名5
16	組織名6	テキスト	7 L		管轄組織名を表示	ニオス	旭椒石5
10	和山東 10	テキスト	<u> </u>	_	日特旭戦句で収り	バタる。 	組織名6
17	組織名7	テキスト	7 h		管轄組織名を表示	ー	和戦力の
17	小丘响跃 1口 /	テキスト		_	日刊加製石で扱う		組織名7
18	組織名8	テキス	z		管轄組織名を表示	まする。	小亚中央 口 7
'3	121W-110	テキスト	''	_	ロ +ロ 4 1 1 C 1X 7	_	組織名8
19	組織名9	テキス	スト		管轄組織名を表示		Javiso H a
		テキスト		_		_	組織名9
20	組織名10	テキス	スト		管轄組織名を表示	にする。	desirate his -
-		テキスト	_	_	_	_	組織名10
21	ビル名	テキス			ビル名を表示する		Januarian her
		テキスト		_	-	_	ビル名
22	会社名	テキス	スト		会社名を表示する		
		テキスト	_	_	-	_	会社名
23	権限グループ	テキス	スト		権限グループを表	示する。	
1		テキスト	_	_	- 1		権限グループ
24	ユーザレベル	テキス	スト		ユーザレベルを表	示する。	The second of th
1 -		テキスト	_	_		_	ユーザレベル
25	電話番号	テキス	スト		電話番号を表示す	ける。	
-		テキスト		_	-		電話番号
26	アカウント状態	テキス	スト		当該ユーザのアカ		展効状態を表示する。
		テキスト	<u>'</u>	_			アカウント状態
ь		, , , , , ,					

^{※1} エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。


システム名<u>災対用ビル別情報マップ</u> 章番号 第2章 画面設計

機能名

2. 3. 6 ユーザ管理

画面名 2.3.6.4 ユーザ修正

【1】画面定義



No. 1【ユーザ修正エリア】

説明

・前画面にて指定されたユーザIDから、ユーザ情報を初期表示する。

[登録ボタン]

ボタン押下で、ユーザ情報を修正登録する。

- ・修正登録確認ダイアログを表示する。
- ・修正登録後、ユーザ詳細画面へ遷移する。

[クリアボタン]

ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 6 ユーザ管理
面而名	2 3 6 4 コーザ修正	

出方形式 上方形式 入力 高性 上方形式 入力 高性 上方形式 入力 一 上方形式 大き 一 一 一 一 一 一 一 一 一	M.	在日夕	コンポーネ	い種別	必須			項目説明
大学・・・・	No.	項目名				属性	最大文字数	
一		【ヘッダーバー】			2. 3. 1			
	1	地図に戻る	ボ	タン	_	地図画面に戻る。		
			_	_		_	-	_
3	2	ヘッダー文言①			_	ログイン中のユー	·ザ名を表示する。	
デキスト 一 一 一 一 一 一 1 世界を表示(※1) する。 1 世界を表示(※1) する。 1 上の中のよりの音を表示(※1) する。 1 上の中のよりの音を表示(※1) する。 1 上の中の音を表示(※1) する。 1 上の中の音を表示(※2) する。 1 上の中の音を表示(※2			テキスト	_		_	_	
A ハグラーズ言③	3	ヘッダー文言②	テキス	トエリア	_	ログイン中のユー	ザ名が所属する紙	組織名を表示する。
テキスト			テキスト	_		_	_	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名1
5 和に長名	4	ヘッダー文言③	テキス	トエリア	_	ユーザIDを表示す	ける。	
トッセージエリア				_		_	_	"ユーザID : " + ユーザID
アンサージエリア	5	前に戻る	ボ	タン	_	前画面に戻る。		
5			_	_		_	_	_
1					1			
1	6	メッセージエリア		トエリア	_	エラーがあった場		
7		F 18 76 A3 - 11 - 3	テキスト	_		_	_	非表示
1	_		18	- .		11 + + 0	+ / , DD DT 4- , .	
10	7	登録		タン	_	人力値のチェック	を行い、問題ない	場合はユーサ情報を修止登録する。
10	_			_		-	— —	<u> </u>
9 ユーザロ	8	クリア			-	谷人力項目を初期	明表示時の状態に	-戻す。 T
テキスト	_	- 11,10					_	_
10	9	ユーサル		- 人ト	-	ユーサ名を表示す	් ර ං	T
日報報名1	10	- ボタ					— - 7	<u> </u> -
1 組織名1	10	ユーザ名			0			I¬ ція
12 組織名2		60 6th Az a				4 1 7 7		ユーサ名
12 組織名2	''	組献名	ノル		0	日組織名を選択す	් තිං	4日4仲 わょ
13 組織名3	10	组体 名 0				年 神 4 4 4 7 + 7 3 +	— —	租緘名
13 組織名3	12	祖献名2			_	官特組織石を選加	たりる。	1494年々ら
14 組織名4	10	44件々っ				年 神 4 4 4 7 + 7 3 +		枇橶石2
14 組織名4	13	祖献石る			_	官特組織名を選加	尺する。	仏の体力の
15 組織名5	1.4	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)				年 神 4 4 4 7 + 7 8 +	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	租緘名3
15 組織名5	14	祖献有4			_	官特組織石を迭れ		4日4年27月
16 組織名6	15	44.44.2000				ー		粗橄石4
16 組織名名	13	祖献石り	フル:		-	官精祖報句で選加	バタる。	49 姓々に
17 組織名7	16	組織 夕ら				告離知無タた選+		租職石5
17 組織名8	10	旭帆石り			-	日特祖戦つで送り	バタる。 _	知禁 夕ら
18 組織名8	17	組織をフ	ਤ 11.7			答輯組織を た弾士	見する	
18 組織名8	'	小丘喇叭 "口 /			_	日刊心戦つで送り	() () () () () () () () () ()	組織タフ
19 組織名9	12	組織名2				管轄組織タを選出	見する	小山收 17
19 組織名9	10	小田神武・口 〇			-	日中の世界でと		組織夕R
日本	19	組織名9				管轄組織名を選 り		小田中鉄 口 〇
20 組織名10 ブルダウン - 選択 - 選択 - 選択 - 選択 - 選択 - 選択 - 選択 - 選択		1213 H U			- 1	□ +□ 小山中央 *□ C (左).	_	組織名9
一 選択	20	組織名10	プルク		1	管轄組織名を選り	L Rする。	ASTAGO M. C.
21 ビル名 ブルダウン 一 選択 一 ビル名を選択(※2)する。 22 会社名 ブルダウン 一 選択 一 会社名を選択(※3)する。 23 権限グループ ブルダウン 一 選択 一 会社名 24 ユーザレベル ブルダウン 一 運択 一 本個グループ 25 パスワード テキスト ー ブルパパス フードン ー ユーザレベルを選択する。 25 パスワード テキスト ー ブカ(パス フードン ー ユーザレベル 26 パスワード確認用 テキスト ー バスワード確認用を入力する。 空欄 27 電話番号 テキスト ー イ角英数記号 20 空欄 27 電話番号 テキスト ー 本角英数記号 20 空欄 28 アカウント状態 チェックボックス ー 本角英数記号 13 電話番号 28 アカウント状態 チェックボックス アカウントを無効にする場合はチェック、有効にする場合はチェックを外す。					1 -	— THIRD THE COST	_	組織名10
一 選択	21	ビル名	プル			ビル名を選択(※	2)する。	1
22 会社名 ブルダウン 会社名を選択(※3)する。 23 権限グループ ブルダウン 一 権限グループを選択する。 24 ユーザレベル ブルダウン 一 連択 25 パスワード テキスト ー 人力(パスワードを汲力する。 26 パスワード確認用 テキスト ー 人力(パスワード確認用を入力する。 27 電話番号 テキスト ー 人力(パスワード確認用を入力する。 27 電話番号 テキスト ー 本角英数のマ半角英数のマ半角英数のマ半角英数のマ半角英数のマキカまたは半角ハイフン"-"付きでの入力) 28 アカウント状態 チェックボックス ー 電話番号 アカウントを無効にする場合はチェック、有効にする場合はチェックを外す。	-				0			ビル名 (※4)
一 選択	22	会社名				会社名を選択(※	3)する。	
23 権限グループ プルダウン					0	-		会社名
一 選択	23	権限グループ			_	権限グループを選	選択する。	i
24 ユーザレベル ブルダウン - 選択 - 入力(パス ワード) ユーザレベルを選択する。 - ユーザレベル 25 パスワード テキスト - 入力(パス ワード) イスワードを入力する。 * 半角英数記号 - スカ(パス ワード) 20 空欄 * 半角英数記号 - 半角英数記号 27 電話番号 テキスト - 入力 - 入力 マキスト - 入力 マキスト - 入力 マキスト - スカ で記番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力) * 半角英数記号 28 アカウント状態 チェックボックス アカウントを無効にする場合はチェック、有効にする場合はチェックを外す。					U	_	_	権限グループ
25 パスワード テキスト ー 入力(パス ワード) パスワードを入力する。 ・ 半角英数記号 20 空欄 26 パスワード確認用 フード) テキスト ー 入力(パス ワード) 一 パスワード確認用を入力する。 ・ 半角英数記号 空欄 27 電話番号 テキスト ー 入力 ー 入力 ー 電話番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力) ・ 半角英数記号 空欄 28 アカウント状態 チェックボックス チェックボックス アカウントを無効にする場合はチェック、有効にする場合はチェックを外す。	24	ユーザレベル	プル:			ユーザレベルを選	【択する。	1
25 パスワード テキスト ー 入力(パス ワード) パスワードを入力する。 半角英数記号 20 空欄 26 パスワード確認用 テキスト ー 入力(パス ワード) 一 将英数記号 20 空欄 27 電話番号 テキスト ー 入力 一 電話番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力) 28 アカウント状態 チェックボックス アカウントを無効にする場合はチェック、有効にする場合はチェックを外す。		ľ	_		0	_	_	ユーザレベル
26 パスワード確認用 テキスト	25	パスワード	テキ		1	パスワードを入力	する。	
26 パスワード確認用 テキスト		ľ			1 –			空欄
一 入力(パス ワード)								
一 入力(パス ワード)	26	パスワード確認用	テキ	-スト		パスワード確認用	を入力する。	•
プード 半角英数記号				入力(パス	1 –			空欄
27 電話番号 テキスト 電話番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"-"付きでの入力) 半角英数記号 13 電話番号 13 電話番号 アカウント状態 チェックボックス アカウントを無効にする場合はチェック、有効にする場合はチェックを外す。				ワード)				
- 入力 半角英数記号 13 電話番号 28 アカウント状態 チェックボックス アカウントを無効にする場合はチェック、有効にする場合はチェックを外す。	27	電話番号	テキ				する。(数字のみま	たは半角ハイフン"-"付きでの入力)
28 アカウント状態 チェックボックス _ アカウントを無効にする場合はチェック、有効にする場合はチェックを外す。		*** * *			1 -			
	28	アカウント状態	チェック			アカウントを無効し		
		ļ	_	選択	1 -	_	_	アカウント状態

- ※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。※2 組織名1プルダウン選択時に、組織名1の組織コードに紐づくビル名のみを絞り込み抽出して、ビル名プルダウンに表示する。※3 ビル名プルダウン選択時に、組織名1の組織コード/ビルコードに紐づく会社名のみを絞り込み抽出して、会社名プルダウンに表示する。
- ※4 ビル名プルダウンは「ビルコード(4桁)+":"+ビル名」の形式で表示する。 例) 0001:第1赤坂ビル