

STEAVE PORTFOLIO

ASTERISK

DOCUMENTATION: SERVEUR ASTERISK



RÉALISER PAR STEAVE.





INSTALLATION DU SERVEUR ASTERISK:

Afin d'installer le serveur asterisk, on utilise une machine linux.

On tape la commande suivante :


apt-get install asterisk

La configuration d'Asterisk se fera avec les fichiers se trouvant dans le répértoire **</etc/asterisk>** .

Il y a déjà dans ces fichiers un exemple de configuration, on prendra donc soin de faire une copie d'un fichier original que l'on souhaiterai modifier.

Exemple pour le fichier **<users.conf**'>:

#cp users.conf users.conf.sauve



CONFIGURATION DU FICHIER USERS.CONF:

Ce premier concerne la configuration générale qui sera appliquée à l'ensemble des utilisateurs:

```
[general] ; s'applique donc à tous les utilisateurs
hasvoicemail = yes ; l'utilisateur possède une boîte vocale.
hassip = yes ; l'utilisateur possède un compte sip.
```

On va maintenant créer un template avec des paramètres qui s'appliquerons à tous les utilisateurs:

```
[template](!)
type = friend ; type d'objet SIP.
host = dynamic ; l'utilisateur n'est pas associé à une IP fixe.
dtmfmode = rfc2833 ; mode DTMF.
disallow = all ; interdit tous les codecs.
allow = ulaw ; autorise le codec ulaw.
allow = alaw ; autorise le codec alaw.
```



CONFIGURATION DU FICHIER USERS.CONF:

① Pour la première ligne, on peut remplacer template par un nom personnalisé que l'on voudrait donner au template.

Le ! spécifie qu'il sagit d'un template.

[1112](template)

fullname = Steave

username = 1112

secret = jsp ;le mot de passe est très simple ici et non sécurisé.

mailbox = 1112 ;référence vers la boîte vocale (fichiers voicemail.conf).

context = finance ;l'utilisateur appartient au contexte
finance.



CONFIGURATION DU FICHIER VOICEMAIL.CONF:

Ce premier concerne la configuration générale qui sera appliquée à l'ensemble des utilisateurs:

[general]

maxmsg = 100 ;nombre maximum de messages de la boîte vocale.


maxsecs = 360 ;durée maximum d'un message. Le 0 indique l'absence de limite.

minsecs = 0 ;durée minimum d'un message.

maxlogins = 3 ;nombre maximum d'erreur de login.

review = no ;permet à l'appelant de réécouter son message avant de le laisser sur la boîte vocale.

saycid = no ;dicte le numéro de l'appelant avant l'écoute du message.



<u>CONFIGURATION DU FICHIER VOICEMAIL.CONF</u>:

Cela permet de configurer le contexte "finance" :

[Finance]

1111 => 1199, steave

Cela permet de configurer le contexte "compta" :

[Compta]

1201 => , Utilisateur5



CONFIGURATION DU FICHIER EXTENSIONS.CONF:

Ce premier concerne la configuration générale qui sera appliquée à l'ensemble des utilisateurs:

```
[general]
static = yes ;le DialPlan est statique.
writeprotect = yes ;On ne peut pas le modifier depuis le CLI.
clearglobalvars = yes ;les variables sont effacées et
recalculées à chaque redémarrage d'Asterisk.
```

Cela permet de configurer le contexte **<Finance>**


```
[finance] ;Attention, ici XX est un caractère générique à ne pas remplacer,
mais
; 11 est à adapter à votre équipement éventuellement.
;plan de numérotation du contexte finance
exten => _11XX,1,DIAL(SIP/${EXTEN},20)
exten => _11XX,2,Voicemail(${EXTEN}@finance)
;consultation des boîtes vocales du contexte finance.
exten => 1199,1,Answer()
exten => 1199,2, VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@finance)
;jonction entre les utilisateurs des contextes finance et compta.
exten => _12XX,1,Goto(compta,${EXTEN},1)
```



CONFIGURATION DU FICHIER EXTENSIONS.CONF:

Cela permet de configurer le contexte **<Compta>**

```
[compta] ;Attention, ici XX est un caractère générique à ne pas
remplacer, mais
; 11 est à adapter à votre équipement éventuellement.
;plan de numérotation du contexte finance
exten => _11XX,1,DIAL(SIP/${EXTEN},20)
exten => _11XX,2,Voicemail(${EXTEN}@compta)
;consultation des boîtes vocales du contexte finance.
exten => 1199,1,Answer()
exten => 1199,2,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@compta)
;jonction entre les utilisateurs des contextes finance et compta.
exten => _12XX,1,Goto(finance,${EXTEN},1)
```



STEAVE PORTFOLIO

ASTERISK

DOCUMENTATION: ASTERISK



RÉALISER PAR STEAVE.

