

Oric Screen Editor

Éditeur d'écran pour l'Oric Atmos

Sommaire

Historique des versions et téléchargement

Introduction

Problèmes connus

Démarrage du programme

Mode principal

Barre d'état

Menu principal

Éditeur de caractères

Mode palette

Sélecteur de couleurs

Mode sélection

Mode déplacement

Mode ligne et boîte

Mode écriture

Référence des valeurs de couleur

Référence des codes d'attribut série

Référence du format de fichier

Crédits

Historique des versions et téléchargement

(Retour au sommaire)

Lien vers les dernières versions compilées : - Image disque .DSK - Image disque .HFE

Version v099-20220824-1345 : - Ajout du sélecteur de fichiers - Autres ajustements et corrections mineurs

Version v099-20220615-1454 : - Première version bêta publiée, basée sur VDCSE
version v099-20220324-1527




Figure 1: Écran-titre d'OSE

Introduction

(Retour au sommaire)

Oric Screen Editor est un éditeur permettant de créer des écrans textuels pour l'Oric Atmos. Il prend entièrement en charge l'utilisation de jeux de caractères personnalisés.

Principales fonctionnalités du programme : - Prise en charge d'écrans plus grands que 40x25 caractères. Les écrans peuvent atteindre 10 Kio (10 240 octets) ; toutes les tailles tenant dans cette mémoire, avec une largeur minimale de 40 et une hauteur minimale de 27, sont prises en charge. - Prend en charge le redimensionnement de la zone de dessin, son effacement ou son remplissage - Prise en charge du chargement de jeux de caractères personnalisés (doivent être des jeux de caractères standards de 96 caractères de 6 bits de large et 8 bits de haut, des jeux alternatifs de 80 caractères, ou des jeux combinés de 176 caractères). - Inclut un éditeur de caractères simple pour modifier les caractères à la volée et voir directement le résultat dans l'écran en cours de création. - Prend en charge les attributs sériels de l'Oric pour l'encre, le papier et les modificateurs de caractère (jeu de caractères standard ou alternatif, double hauteur, clignotement). - Mode écriture pour saisir librement des caractères au clavier - Mode ligne et boîte pour dessiner des lignes et des boîtes - Mode sélection pour couper, copier, effacer ou repeindre (couleur seule ou tous les

attributs) la sélection. - Mode déplacement pour faire défiler le contenu de l'écran (uniquement pour la fenêtre visible de 40x27, en raison de contraintes mémoire) - Mode palette, incluant un mode de plan de caractères visuel, pour sélectionner visuellement les caractères et les couleurs - Emplacements favoris pour sélectionner rapidement 10 caractères favoris - **Ajout OSE-LOCI** : prend en charge un joystick compatible IJK (interface Raxiss IJK) comme alternative au clavier partout où les touches curseur et ENTER sont utilisées – aucun mode ou réglage séparé n'est nécessaire, il est détecté automatiquement au démarrage et fonctionne simplement en parallèle du clavier. - **Ajouts OSE-LOCI** : un mode d'essai pour prévisualiser un caractère avant de le tracer ; Aller à (**J**) et Origine (**H**) pour déplacer le curseur et la vue directement vers une coordonnée saisie ou fixe ; un Rechercher/Remplacer unifié (**F**) pour les codes écran et les couleurs d'encre/papier dans toute la zone de dessin ; une option de boîte creuse et ellipse/cercle en mode Ligne et boîte ; une option du menu Charset pour réinitialiser le jeu de caractères standard depuis la ROM en une seule étape ; et un raccourci de saisie hexadécimale directe d'attribut en mode Écriture.

Problèmes connus

- La routine de sélection de fichiers ne fonctionne correctement qu'avec les disques SEDORIC3 créés par l'outil TAP2DSK de l'OSDK. Si vous souhaitez importer des écrans ou des jeux de caractères depuis d'autres disques, copiez-les d'abord sur une image créée avec TAP2DSK.

Démarrage du programme

(Retour au sommaire)

Montez l'image disque OSE. Choisissez l'image .DSK ou .HFE selon ce que prend en charge votre matériel ou émulateur (en général : .HFE pour Cumana Reborn, .DSK pour un émulateur).

L'exécutable OSE démarre automatiquement au montage du disque. Si ce n'est pas le cas, tapez simplement OSE<ENTER>.

Description du contenu de l'image disque :

Nom de fichier	Extension	Description
OSE	.COM	Exécutable principal
OSEHS1	.BIN	Écran d'aide pour le mode principal
OSEHS2	.BIN	Écran d'aide pour les modes édition de caractères et palette

Nom de fichier	Extension	Description
OSEHS3	.BIN	Écran d'aide pour les modes sélection, déplacement et ligne/boîte
OSEHS4	.BIN	Écran d'aide pour les modes écriture et écriture colorée
OSETSC	.BIN	Écran-titre

(Anecdote : tous ces écrans ont en fait été créés avec OSE comme éditeur)

Quittez l'écran-titre en appuyant sur n'importe quelle touche.

Mode principal

(Retour au sommaire)

Après l'écran-titre, le programme démarre dans ce mode. Au démarrage, l'écran affiche ceci :




Figure 2: Écran en mode principal

Seul un curseur inversé affichant le code écran actuellement sélectionné est visible.

Appuyez sur ces touches en mode principal pour l'édition :

Touche	Description
Touches curseur	Déplacer le curseur
+ ou =	Caractère suivant (augmente le code écran)
-	Caractère précédent (diminue le code écran)
0-9	Sélectionner le caractère de l'emplacement favori correspondant
SHIFT + 0-9	Enregistrer le caractère dans l'emplacement favori correspondant
,	Encre précédente (diminue le numéro de couleur)
.	Encre suivante (augmente le numéro de couleur)
;	Diminuer le papier (diminue le numéro de couleur)
'	Augmenter le papier (augmente le numéro de couleur)
ESPACE	Tracer avec le code écran et les attributs actuels
DEL	Effacer la position actuelle du curseur (trace un espace blanc)
B	Basculer l'attribut 'Blink' (clignotement)
A	Basculer entre le jeu de caractères Alternatif et Standard
D	Basculer l'attribut Double hauteur
I	Tracer un attribut modificateur Ink (encre) pour la couleur d'encre actuellement sélectionnée
O	Tracer un attribut modificateur Paper (papier) pour la couleur de papier actuellement sélectionnée
U	Tracer un attribut modificateur de jeu de caractères pour la sélection de jeu, la taille double et le clignotement actuellement sélectionnés
E	Aller au mode 'Édition de caractère' avec le code écran actuel
G	Récupérer (grab) le caractère et l'attribut situés sous le curseur
W	Aller au mode 'Write' (écriture)
L	Aller au mode 'Ligne et boîte'

Touche	Description
M	Aller au mode ' M ove' (déplacement)
S	Aller au mode ' S élection'
P	Aller au mode ' P alette'
C	Aller au sélecteur de couleurs ('Colour picker')
T	Mode d'essai (T ry)
R	Basculer ' R everse' (vidéo inversée) : bascule l'augmentation/diminution du code écran de 128
J	Nouveau OSE-LOCI : Aller (J ump) à une coordonnée X/Y saisie
H	Nouveau OSE-LOCI : Origine (H ome) – ramener le curseur et la vue à la coordonnée (0,0)
F	Nouveau OSE-LOCI : Rechercher/Remplacer (F ind) un code écran ou une couleur d'encre/papier dans toute la zone de dessin
Z	OSE-LOCI uniquement : Annuler la dernière modification de la zone de dessin
Y	OSE-LOCI uniquement : Rétablir la dernière modification annulée
FUNCT+1	Aller au menu principal
FUNCT+6	Basculer la visibilité de la barre d'état
FUNCT+8	Écran d'aide

NB : Dans Oricutron, avec la configuration clavier par défaut, la touche FUNCT est associée à la touche ALT du clavier PC.

Déplacer le curseur

Appuyez sur les **touches curseur** pour déplacer le curseur sur l'écran. Si la taille de la zone de dessin est plus grande que l'écran de 40x27, l'écran défile en atteignant les bords.

Sélectionner le code écran à tracer

La touche + ou - augmente, respectivement diminue, le code écran sélectionné de un. Le curseur se met à jour pour afficher le code écran actuellement sélectionné.

Appuyer sur **R** augmente le code écran de 128 si le code actuel est inférieur à 128, sinon le diminue de 128. Ceci active/désactive le bit d'inversion pour l'inversion matérielle du caractère.

Sélectionner le code écran à tracer depuis un emplacement favori

Dans OSE, 10 emplacements sont disponibles pour stocker vos caractères les plus utilisés. Appuyer sur une touche **0-9** sélectionne le favori avec le numéro correspondant.

Enregistrer le code écran actuel dans un emplacement favori

Appuyer sur **SHIFT** plus **0-9** enregistre le caractère actuellement sélectionné dans l'emplacement favori correspondant.

Sélectionner les attributs à tracer

Augmentez ou diminuez le code couleur de un en appuyant sur la touche **.** resp. **,** pour la couleur d'encre, ou **;** resp. **'** pour la couleur de papier. Appuyer sur **B**, **D** ou **A** bascule l'attribut **Blink** (clignotement), **Double** taille ou **Alternatif** du jeu de caractères. Vous pouvez aussi appuyer sur **C** pour ouvrir le sélecteur de couleurs et choisir ensemble les couleurs d'Encre et de Papier depuis une grille visuelle.

Tracer et effacer un caractère

Appuyez sur **ESPACE** pour tracer le caractère actuellement sélectionné à la position actuelle du curseur. **DEL** efface le caractère ou la valeur d'attribut à la position actuelle et le remplace par un caractère **ESPACE**. Appuyez sur **T** pour prévisualiser l'apparence du caractère sélectionné s'il était tracé sans le clignotement du curseur. Appuyez ensuite sur **ESPACE** pour confirmer le tracé du caractère, ou sur toute autre touche pour annuler.

Tracer des attributs sériels

En raison de la façon dont l'Oric gère les changements de couleur et d'attribut, chaque position d'écran est soit un modificateur d'attribut, soit un caractère, mais jamais les deux à la fois. Pour cette raison, tracer un caractère ne trace aucun attribut. L'utilisateur d'OSE doit tracer les attributs sériels séparément, selon son propre choix. Pour cela, appuyez sur **I** pour tracer un modificateur **Ink** (encre) pour la couleur d'encre actuelle, **P** pour tracer un modificateur **Paper** (papier) pour la couleur de papier actuelle, et **U** pour tracer un modificateur de jeu de caractères pour les attributs de caractère actuels (les bascules alternatif, double et clignotement).

Récupérer un caractère

Appuyer sur **G** permet de « récupérer » le caractère ou les attributs à la position actuelle du curseur et de remplacer le code écran ou l'attribut sélectionné par ces valeurs, pour utilisation dans toutes les autres fonctions d'édition.

Mode édition de caractère

Ceci ouvre le mode édition de caractère et commence l'édition du code écran actuellement sélectionné. Astuce : si vous souhaitez éditer un caractère précis de l'écran, récupérez-le d'abord en déplaçant le curseur sur ce caractère et en appuyant sur **G** pour récupérer.

Entrer dans les modes d'édition

Appuyez sur **S** (Mode sélection), **M** (Mode déplacement), **L** (Mode ligne et boîte) ou **W** (Mode écriture) pour entrer dans le mode d'édition correspondant. Référez-vous aux sections spécifiques de ce readme pour ces modes (cliquez sur les liens). Depuis tous les modes, revenez au mode principal en appuyant sur **ESC**.

Aller à des coordonnées et Origine (Nouveau OSE-LOCI)

Appuyez sur **J** pour ouvrir une fenêtre demandant une coordonnée X puis Y de la zone de dessin (toutes deux pré-remplies avec la position actuelle du curseur). Valider les deux déplace le curseur et la vue en une seule étape, en défilant si nécessaire – bien plus rapide que de défiler case par case sur une zone de dessin plus grande que l'écran de 40x27. **ESC** à l'une ou l'autre des saisies annule sans rien changer. Appuyez sur **H** pour revenir directement à l'origine (0,0) de la zone de dessin, sans fenêtre.

Rechercher/Remplacer (Nouveau OSE-LOCI)

Appuyez sur **F** pour ouvrir la fenêtre Rechercher/Remplacer. Choisissez d'abord ce qu'il faut rechercher : **1** pour un code écran, **2** pour une couleur d'encre, ou **3** pour une couleur de papier. Saisissez ensuite la valeur à rechercher (un code écran hexadécimal, ou un numéro de couleur 0-7). Enfin, appuyez sur **ENTRÉE** avec une valeur de remplacement pour remplacer toutes les occurrences correspondantes dans toute la zone de dessin (annulable ensuite avec **Z**), ou appuyez sur **ESC** à cette étape pour plutôt déplacer le curseur directement à la prochaine occurrence de la valeur recherchée, sans modifier la zone de dessin. **ESC** aux deux premières étapes annule toute l'opération.

Annuler et rétablir (OSE-LOCI uniquement)

Appuyez sur **Z** pour annuler la dernière modification de la zone de dessin (tracé, Ligne/Boîte, remplissages/couper/copier de Sélection, Déplacement, mode Écriture, ou Écran > Effacer/Remplir), et **Y** pour rétablir la dernière modification annulée. Cette fonction nécessite un périphérique LOCI connecté (l'historique d'annulation est stocké dans la RAM d'extension de l'Oric, que seul un périphérique LOCI peut activer) – sans périphérique, **Z/Y** ne font rien. Il n'existe pas d'équivalent de cette fonction dans V1.

Basculer la visibilité de la barre d'état Appuyez sur **FUNCT+6** pour basculer entre la barre d'état visible (par défaut) ou non.

Écran d'aide Appuyez sur **FUNCT+8** pour afficher un écran d'aide avec toutes les commandes clavier de ce mode.

Barre d'état

(Retour au sommaire)

Si elle est activée, la barre d'état est affichée ainsi sur la dernière ligne de l'écran :



Figure 3: Barre d'état

De gauche à droite, cette barre d'état affiche :

- Mode : le mode dans lequel se trouve le programme (tel que Principal, Sélection, Ligne/Boîte, Palette ou Éditeur de caractères).
- X,Y : coordonnées X et Y du curseur (coordonnées de l'écran complet, et pas seulement de la partie visible, si un écran plus grand que 40 par 27 caractères est sélectionné. Normalement affichées en décimal, mais en hexadécimal si la taille maximale de X ou Y dépasse 99)
- C : code écran (Screencode), le caractère actuellement sélectionné pour le tracé, d'abord sous forme de numéro de code écran en hexadécimal, puis sous forme du caractère visuel réel.
- S : le code écran en mémoire sous la position du curseur. Affiche soit le code de caractère (supérieur à \$20), soit le code d'attribut (inférieur à \$20), en hexadécimal
- I : Ink (encre), la couleur actuellement sélectionnée pour l'encre. D'abord sous forme de numéro 0-7, puis sous forme de couleur visuelle.
- P : Paper (papier), la couleur actuellement sélectionnée pour le papier. D'abord sous forme de numéro 0-7, puis sous forme de couleur visuelle.
- Les trois dernières positions affichent les attributs modificateurs de jeu de caractères activés : A si le jeu alternatif est activé, D pour la taille double et B pour le clignotement.

La barre d'état se masque automatiquement si le curseur est déplacé sur la dernière ligne visible de l'écran, et réapparaît (si elle était activée à l'origine) lorsque le curseur remonte.

Appuyer sur **FUNCT+6** bascule la visibilité de la barre d'état dans tous les modes.

Menu principal

(Retour au sommaire)

Depuis le mode principal, appuyez sur **FUNCT+1** pour aller au menu principal.

Le menu suivant apparaît : 

(NB : si votre création utilise un jeu de caractères modifié, le programme charge la police système standard et votre création peut momentanément sembler incorrecte. Celle-ci sera restaurée à la sortie du menu principal. De plus, les menus déroulants affichent une ombre noire à droite en raison de limitations du système Oric).

La navigation dans ce menu se fait avec les touches suivantes :

Touche	Description
Curseur GAUCHE / DROITE	Se déplacer entre les options du menu principal
Curseur HAUT / BAS	Se déplacer entre les options du menu déroulant
RETURN	Sélectionner l'option de menu en surbrillance
ESC	Quitter le menu et revenir en arrière

Menu Écran



Figure 4: Menu Écran

Width : redimensionner la largeur

Redimensionnez la largeur de la zone de dessin en saisissant la nouvelle largeur. Vous pouvez aussi bien réduire qu'agrandir la largeur. La largeur minimale est 40, la largeur maximale dépend de la hauteur de la zone de dessin et du fait que le résultat tienne dans l'allocation mémoire maximale de 10 Kio.

Notez qu'en réduisant la largeur vous risquez de perdre des données, car tous les caractères à droite de la nouvelle largeur seront perdus. C'est pourquoi, lors d'une réduction, un menu déroulant apparaît pour vous demander confirmation. Sélectionnez la réponse souhaitée (position en surbrillance jaune si vous utilisez un fond noir).




Figure 5: Redimensionner la largeur

Height : redimensionner la hauteur

Comme pour le redimensionnement de la largeur, cette option permet de redimensionner la hauteur de la même façon. La hauteur minimale est 27, le maximum dépend à nouveau de la largeur, compte tenu de l'allocation mémoire maximale de 10 Kio.

Là aussi : en réduisant, vous risquez de perdre des données, qui seront effectivement perdues si vous confirmez.




Figure 6: Redimensionner la hauteur

Clear : effacer la zone de dessin

Sélectionner cette option de menu efface la zone de dessin (c'est-à-dire la remplit d'espaces, avec les codes d'attribut pour la couleur d'encre et de papier sélectionnées tracés dans les deux premières colonnes de l'écran). Aucune confirmation n'est demandée.

Fill : remplir la zone de dessin

Comme pour Clear, mais cette option remplit la zone de dessin avec le code écran actuellement sélectionné (c'est-à-dire les valeurs affichées par le curseur).

Menu Fichier




Figure 7: Menu Fichier

Note OSE-LOCI : cette réécriture utilise le **périphérique de stockage de masse LOCI** pour toutes les opérations sur fichiers, au lieu des commandes cassette de V1. Les actions de **sauvegarde** et de **chargement** ouvrent désormais le même navigateur de fichiers : les actions de **sauvegarde** vous permettent de naviguer jusqu'au dossier souhaité et de le confirmer (appuyez sur **S** une fois au bon endroit), puis demandent un nom de fichier saisi (48 caractères maximum)

; les actions de **chargement** naviguent et sélectionnent directement le fichier, n'affichant que les fichiers pertinents pour l'action choisie (par exemple, Charger projet n'affiche que les fichiers de projet). Si aucun périphérique LOCI n'est détecté, chaque option des menus Fichier/ Charset affiche un message "Aucun LOCI detecte" au lieu de tenter l'opération, le reste de l'éditeur continuant à fonctionner normalement sans périphérique connecté.

Le navigateur de fichiers permet de parcourir tout le système de fichiers, pas seulement le dossier de départ :

Touche	Description
Curseur HAUT/BAS	Deplacer la surbrillance
Curseur GAUCHE	Remonter au dossier parent
Curseur DROITE / ENTER	Entrer dans le dossier en surbrillance
ENTER	Selectionner le fichier en surbrillance (chargement uniquement)
S	Confirmer le dossier actuel (sauvegarde uniquement)
T	Aller au debut de la liste
B	Aller a la fin de la liste
D	Page suivante
P	Page precedente
\	Aller a la racine du lecteur actuel
· / ,	Changer de lecteur suivant/precedent (0-9)
E	Creer un nouveau sous-dossier ici
FUNCT+6	Afficher/masquer la barre d'etat
ESC	Annuler et revenir en arriere

Copier, renommer ou supprimer des fichiers/dossiers n'est pas pris en charge – utilisez un outil compatible LOCI sur l'ordinateur hôte pour cela.

Save screen / Load screen (sauvegarder/charger l'écran)

Sauvegarde ou charge uniquement la zone de dessin (sans les jeux de caractères) dans/depuis <nomfichier>.BIN sur le périphérique LOCI : un simple dump des données d'écran, sans en-tête ni métadonnées d'aucune sorte – c'est volontaire, exactement comme V1 : un écran sauvegardé est conçu pour être un fichier portable, chargeable ou intégrable depuis n'importe quelle source, pas seulement depuis OSE. C'est pourquoi Charger écran vous demande de saisir vous-même la largeur et la hauteur (pré- remplies avec la taille actuelle de la zone de dessin) avant de charger – rien dans le fichier ne permet de les déduire automatiquement.

Save project / Load project (sauvegarder/charger le projet)

Sauvegarde ou charge la zone de dessin avec ses métadonnées (position du curseur, fenêtre visible, sélection encre/papier/clignotement/double hauteur/jeu

alternatif) et, si vous les avez modifiés pendant la session, les deux jeux de caractères – sous la forme de jusqu’à quatre fichiers partageant le nom saisi : **<nomfichier>PJ.BIN** (métadonnées, incluant la taille de la zone de dessin – donc, contrairement à Charger écran ci-dessus, Charger projet ne vous demande pas de ressaisir la largeur/ hauteur), **<nomfichier>SC.BIN** (écran, même format simple que Sauver/ Charger écran), **<nomfichier>CS.BIN** (jeu standard, écrit/attendu uniquement si vous l’avez modifié) et **<nomfichier>CA.BIN** (jeu alternatif, même condition). Charger un projet sauvegardé avec un seul jeu modifié laisse l’autre jeu inchangé (tel qu’il était avant le chargement). **Charger projet accepte aussi directement les fichiers de projet de V1** – aucune conversion nécessaire, pointez simplement le navigateur de fichiers vers un projet sauvegardé par l’OricScreenEditor original.

Save combined / Load combined (sauvegarder/charger combiné)

Sauvegarde ou charge les deux jeux de caractères et la zone de dessin dans un seul fichier **<nomfichier>.BIN** en ordre de carte mémoire (plage affichable du jeu standard, région du jeu alternatif, données d’écran – voir la Référence du format de fichier pour la disposition exacte). Le canevas doit être exactement 40×28 ou 40×27 – les autres dimensions sont rejetées. Charger combiné détecte automatiquement la hauteur d’après la taille du fichier, donc aucune saisie de largeur/hauteur n’est nécessaire.

Charset : charger et sauvegarder le jeu de caractères




Figure 8: Menu Charset

Chargez ou sauvegardez le jeu standard ou alternatif séparément (**<nomfichier>.BIN** : 768 octets pour le jeu standard, 640 pour le jeu alternatif – le jeu alternatif ne dispose que de 640 octets de mémoire réellement utilisable sur le matériel Oric réel, le reste chevauchant physiquement l’écran), ou “combiné” : sauvegarde 768 octets standard + 256 octets préfixe non-affichable alternatif + 640 octets alternatif affichable = 1 664 octets au total, en ordre de carte mémoire. Les deux jeux sont sauvegardés et chargés ensemble. Voir la Référence du format de fichier pour la disposition exacte.

Réinitialiser standard->ROM (Nouveau OSE-LOCI)

Restaure le jeu de caractères standard depuis la police ROM de l’Oric en une seule étape, en perdant toute modification apportée via l’éditeur de caractères durant cette session. Demande confirmation au préalable, car ceci ne peut pas être annulé (utilisez cette option pour repartir d’un jeu standard vierge sans

devoir revenir dans l'éditeur et appuyer sur **S** caractère par caractère). Seul le jeu standard peut être réinitialisé ainsi – la ROM de l'Oric ne contient pas de table pour le jeu alternatif.

Information : informations de version, quitter le programme



Figure 9: Menu Information

Information

Note OSE-LOCI : cette option affiche une fenêtre en 2 pages au lieu de l'écran texte unique de V1, identique à celle du gestionnaire de fichiers LOCI locfilemanager-v2 : une page avec le logo IDreamtIn8Bits.com ainsi que les informations de version et les crédits, suivie d'une page avec un code QR menant à la page GitHub de ce projet. Appuyez sur une touche pour avancer entre les pages, puis pour revenir au menu principal.

Exit program (quitter le programme)

Note OSE-LOCI : comme cette réécriture bare-metal n'a pas de chargeur cassette sous-jacent vers lequel revenir (contrairement à l'OricScreenEditor original en CC65), cette option réinitialise la machine à son état de démarrage à froid. NB : aucune confirmation ne sera demandée et le travail non sauvegardé sera perdu.

Éditeur de caractères

(Retour au sommaire)

Appuyer sur **E** depuis le mode principal fait apparaître l'éditeur de caractères, qui se présente ainsi :

Il affiche une grille agrandie des bits du caractère actuel. L'en-tête indique le code écran du caractère actuel (en hexadécimal) et si le jeu de caractères Standard (Std) ou Alternatif (Alt) est actif. À gauche de la grille, les valeurs en octets des 8 lignes du caractère sont affichées en hexadécimal.

Commandes clavier dans ce mode :

Touche	Description
Touches curseur	Déplacer le curseur
+	Caractère suivant (augmente le code écran)
-	Caractère précédent (diminue le code écran)

Touche	Description
0-9	Sélectionner le caractère de l'emplacement favori correspondant
SHIFT + 0-9	Enregistrer le caractère dans l'emplacement favori correspondant
ESPACE	Basculer le pixel à la position du curseur (trace/efface le pixel)
DEL	Effacer le caractère (efface tous les pixels du caractère actuel)
I	Inverser le caractère
Z	Annuler (Undo) : restaure le caractère actuel à son état d'origine
S	Restaurer le caractère depuis le jeu de caractères système (= jeu ROM système en minuscules)
C	Copier le caractère actuel
V	Coller le caractère actuel
X / Y	Mettre en miroir sur l'axe X ou Y
L / R / U / D	Faire défiler vers la gauche (Left), la droite (Right), le haut (Up) ou le bas (Down)
H	Saisir une valeur Hexadécimale pour la ligne à la position du curseur
ESC	Quitter le mode caractère et revenir au mode principal
FUNCT+6	Basculer la visibilité de la barre d'état
FUNCT+8	Écran d'aide

Déplacer le curseur

Appuyez sur les **touches curseur** pour déplacer le curseur dans la grille 8 par 8.

Sélectionner le code écran à éditer

La touche **+** ou **-** augmente, respectivement diminue, le code écran sélectionné de un. Appuyer sur **A** bascule le jeu de caractères utilisé entre Standard et Alternatif.

Sélectionner le code écran à éditer depuis un emplacement favori

Dans OSE, 10 emplacements sont disponibles pour stocker vos caractères les plus utilisés. Appuyer sur une touche **0-9** sélectionne le favori avec le numéro correspondant.

Enregistrer le code écran actuel dans un emplacement favori

Appuyer sur **SHIFT** plus **0-9** enregistre le caractère actuellement sélectionné dans l'emplacement favori correspondant.




Figure 10: Éditeur de caractères

Basculer les bits dans la grille

Appuyez sur **ESPACE** pour basculer le bit à la position actuelle du curseur.
DEL efface tous les bits de la grille, **I** inverse tous les bits de la grille.

Annuler et restaurer

U restaure le caractère actuel à ses valeurs d'origine. Notez qu'après être passé à un autre code écran à éditer, le code écran précédent ne peut plus être restauré.

S copie le code écran actuel depuis la police système.

Copier et coller

C copie le code écran actuel dans une mémoire tampon, à coller en appuyant sur **V** sur un autre code écran après avoir sélectionné ce dernier.

Miroir et défilement

Appuyez sur **X** ou **Y** pour mettre la grille en miroir sur l'axe X, respectivement Y. **L**, **R**, **U** et **D** font défiler la grille vers la gauche (**Left**), la droite (**Right**), le haut (**Up**) ou le bas (**Down**).

Saisie hexadécimale

Appuyez sur **H** pour éditer la ligne actuelle complète de la grille en saisissant la valeur hexadécimale de l'octet représentant les bits de cette ligne.

Quitter le mode et aide

Appuyer sur **ESC** quitte le mode caractère et revient au mode principal. **FUNCT+8** affiche un écran d'aide avec toutes les commandes clavier du mode caractère.

Mode palette

(Retour au sommaire)

Appuyer sur **P** en mode principal démarre le mode Palette. Dans ce mode, un caractère à tracer peut être sélectionné depuis le jeu de caractères, la palette complète de 121 couleurs et les 10 emplacements favoris.

Une fenêtre comme celle-ci apparaît :




Figure 11: Capture d'écran du mode Palette

La fenêtre affiche les 10 emplacements favoris sur la première ligne, en dessous le jeu de caractères standard, et en dessous encore le jeu de caractères alternatif.

Commandes clavier dans ce mode :

Touche	Description
Touches curseur	Déplacer le curseur
ESPACE ou ENTER	Sélectionner le caractère
0-9	Enregistrer le caractère dans l'emplacement favori correspondant

Touche	Description
V	Basculer entre le mode normal et le mode plan de caractères visuel
ESC	Quitter le mode caractère et revenir au mode principal
FUNCT+6	Basculer la visibilité de la barre d'état

Déplacer le curseur

Appuyez sur les **touches curseur** pour déplacer le curseur dans la grille. Vous pouvez passer d'une section à l'autre simplement en sortant d'une section vers l'autre.

Sélectionner un caractère ou une couleur

Appuyez sur **ESPACE** ou **ENTER** pour sélectionner le caractère ou la couleur en surbrillance comme nouveau caractère ou couleur de tracé. Ceci quitte le mode palette.

Enregistrer dans un emplacement favori

Appuyer sur **0-9** enregistre le caractère actuellement en surbrillance dans l'emplacement favori correspondant.

Basculer le mode plan de caractères visuel

Le mode plan de caractères visuel est un mode dans lequel la palette du jeu de caractères alternatif est réorganisée de manière à classer les caractères dans un ordre logique pour le dessin. Ce mode n'a de sens que pour des jeux de caractères alternatifs non modifiés.

Cela ressemble à ceci :

Appuyer sur **V** bascule entre le mode normal et le mode visuel.

Quitter le mode et aide

Appuyer sur **ESC** quitte le mode palette et revient au mode principal. Il n'y a pas d'écran d'aide séparé pour le mode palette.

Sélecteur de couleurs

(Retour au sommaire)

Appuyer sur **C** en mode principal démarre le sélecteur de couleurs. Il s'agit d'un ajout par rapport à l'OricScreenEditor original : une grille visuelle permettant de sélectionner ensemble les couleurs d'encre et de papier à tracer, avec un aperçu de la combinaison normale et inversée résultante.

Une fenêtre comme celle-ci apparaît, montrant les 64 combinaisons Encre/Papier sous forme d'une grille de 4 colonnes x 16 lignes (cette répartition, plutôt




Figure 12: Palette PETSCII visuelle

qu'une grille 8x8, permet à chaque cellule d'afficher un échantillon normal et un échantillon inverse côte à côte sans dépasser la largeur de l'écran), ainsi que des lignes d'information indiquant l'Encre et le Papier actuellement en surbrillance et l'aperçu normal/inversé résultant :

```
Choisir encre et papier
<grille de 4 colonnes x 16 lignes de cellules encre x papier, chacune montrant l'échantillon>
Encre: N <échantillon>
Papier: N <échantillon>
Result: <aperçu normal/inversé>
```

(Capture d'écran à venir – cette section n'a pas d'équivalent dans V1 pour en reprendre une image temporaire, le selecteur de couleurs étant une nouveauté propre à OSE-LOCI.)

Commandes clavier dans ce mode :

Touche	Description
Touches curseur	Déplacer le curseur (GAUCHE/DROITE font défiler l'Encre, HAUT/BAS font défiler le Papier, les deux bouclent de 0 à 7)
ESPACE ou ENTER	Sélectionner la combinaison Encre/Papier en surbrillance

Touche	Description
ESC	Quitter le sélecteur de couleurs et revenir au mode principal, sans modifier les couleurs Encre/Papier sélectionnées

Déplacer le curseur

Appuyez sur les **touches curseur** pour déplacer le curseur dans la grille. **GAUCHE/DROITE** font défiler la couleur d'Encre (en bouclant entre les deux moitiés de 4 colonnes de la grille), **HAUT/BAS** font défiler la couleur de Papier par pas de deux lignes, les deux bouclant entre les couleurs 0 et 7.

Sélectionner l'encre et le papier

Appuyez sur **ESPACE** ou **ENTER** pour sélectionner la combinaison Encre/Papier en surbrillance comme nouvelles couleurs de tracé. Ceci quitte le sélecteur de couleurs et revient au mode principal ; les champs I et P de la barre d'état se mettent à jour en conséquence.

Quitter le mode

Appuyer sur **ESC** quitte le sélecteur de couleurs sans modifier les couleurs Encre/Papier sélectionnées, et revient au mode principal.

Mode sélection

(Retour au sommaire)

Appuyer sur **S** en mode principal démarre le mode Sélection.

Si elle est activée, la barre d'état affiche ceci à l'entrée dans ce mode :



Figure 13: Barre d'état en mode Sélection

Dans ce mode, une sélection peut être faite, sur laquelle différentes opérations peuvent être effectuées comme décrit ci-dessous.

Touche	Description
X	Couper (Cut) : efface la sélection à son ancienne position et la colle à la nouvelle position

Touche	Description
C	Copier : copie la sélection à la nouvelle position, en laissant la sélection inchangée à l'ancienne position
D	Effacer (Delete) la sélection (remplit d'espaces)
I	Peindre avec l'attribut Ink (encre) : trace un modificateur d'encre dans la couleur actuellement sélectionnée
P	Peindre avec l'attribut Paper (papier) : trace un modificateur de papier dans la couleur actuellement sélectionnée
M	Peindre avec l'attribut Modificateur de caractère : trace le modificateur de caractère avec les attributs A, D et B actuellement sélectionnés.
RETURN	Accepter la sélection / accepter la nouvelle position
ESC	Annuler et revenir au mode principal
Touches curseur	Agrandir/réduire dans la direction sélectionnée / déplacer le curseur pour sélectionner la position de destination
FUNCT+6	Basculer la visibilité de la barre d'état
FUNCT+8	Écran d'aide

Créer la sélection

Assurez-vous que le curseur est positionné sur un coin de la sélection à créer avant d'entrer en mode Sélection. À l'entrée du mode sélection, agrandissez la sélection en appuyant sur les **touches curseur** pour augmenter ou diminuer la largeur et la hauteur dans la direction souhaitée depuis l'origine. Ceci est similaire aux touches utilisées dans le mode Ligne et boîte.

La sélection est affichée visuellement en utilisant le code écran et les attributs actuellement sélectionnés. Elle devrait ressembler à ceci :

Acceptez la sélection en appuyant sur **RETURN**, annulez-la en appuyant sur **ESC**.

Choisir l'action à effectuer

Après avoir accepté la sélection, appuyez sur **X**, **C**, **D**, **A** ou **P** pour choisir une action, ou appuyez sur **ESC** pour annuler. La barre d'état (si activée) affiche ceci comme invite :

Couper et copier



Figure 14: Mode Sélection




Figure 15: Barre d'état - options de sélection

Après avoir appuyé sur **X** pour couper ou **C** pour copier, déplacez le curseur jusqu'au coin supérieur gauche où la sélection doit être copiée. **C** ne fait qu'une copie, **X** efface la sélection à son ancienne position.

La barre d'état (si activée) affiche Cut ou Copy en conséquence, comme ceci :



Figure 16: Barre d'état - Cut ou Copy

Effacer

Appuyer sur **D** efface la sélection actuelle (remplit la zone sélectionnée d'espaces).

Peindre avec un attribut ou seulement une couleur

Appuyer sur **I**, **P** ou **M** remplit la zone avec, respectivement, la couleur d'encre, la couleur de papier ou les modificateurs de jeu de caractères avec les valeurs actuellement sélectionnées. Ceci est surtout utile en sélectionnant une colonne verticale d'un caractère de large, pour changer les attributs de toutes les lignes à droite de cette colonne.

Quitter le mode et aide

Quittez le mode sélection en appuyant sur **ESC**. Appuyer sur **FUNCT+8** à tout moment dans ce mode affiche un écran d'aide avec les commandes clavier de ce mode (impossible si la sélection a été agrandie mais pas encore acceptée).

Note OSE : Couper (**X**) et Copier (**C**) déplacent la sélection vers une nouvelle position choisie avec les touches curseur (**ENTER** pour confirmer, **ESC** pour annuler) – Copier laisse l'original en place, Couper l'efface. Si la destination dépasse les limites de la zone de dessin, un message "Selection hors limites." apparaît et rien n'est modifié.

Mode déplacement

(Retour au sommaire)

Appuyer sur **M** en mode principal démarre le mode Déplacement. Utilisez ce mode pour faire défiler la fenêtre visible actuelle dans la direction souhaitée en appuyant sur les **touches curseur**.

Notez que le déplacement ne s'effectue que sur la partie visible actuelle de 40x25 de l'écran ; sur des zones de dessin plus grandes, l'écran entier n'est donc pas déplacé. Ceci est dû à des contraintes mémoire.

Il est également important de noter que les caractères qui « sortent » de l'écran sont perdus si le déplacement est accepté.

Une alternative au mode déplacement consiste à utiliser le mode sélection et la fonction Couper pour déplacer une sélection vers une nouvelle position.

Acceptez avec **RETURN**, annulez avec **ESC**. Les deux quittent ce mode et reviennent au mode principal.

Note OSE : dans cette réécriture basée sur LOCI, chaque déplacement est appliqué directement dès que vous appuyez sur une touche curseur (il n’y a pas de copie de travail séparée pour annuler) – **RETURN** et **ESC** se comportent donc de façon identique ici, conservant les déplacements déjà effectués pendant cette session.

Touche	Description
Touches curseur	Se déplacer dans la direction sélectionnée
RETURN	Accepter la position déplacée
ESC	Annuler et revenir au mode principal
FUNCT+6	Basculer la visibilité de la barre d’état
FUNCT+8	Écran d’aide

Mode ligne et boîte

(Retour au sommaire)

Appuyer sur **L** en mode principal démarre le mode Ligne et boîte. Dans ce mode, des lignes et des boîtes peuvent être dessinées, tracées avec le code écran et la valeur d’attribut actuellement sélectionnés.

Assurez-vous que le curseur est positionné sur un coin de la sélection à créer avant d’entrer en mode Sélection. À l’entrée du mode sélection, agrandissez la sélection en appuyant sur les **touches curseur** pour augmenter ou diminuer la largeur et la hauteur dans la direction souhaitée depuis l’origine. Si la largeur ou la hauteur reste à un caractère, une ligne est dessinée, sinon une boîte est dessinée.

Nouveau OSE-LOCI : pendant l’agrandissement de la boîte, appuyez sur **O** pour basculer entre une boîte pleine (par défaut, comme V1) et une boîte creuse qui ne trace que les quatre lignes de bordure, laissant l’intérieur intact. Le basculement peut être répété autant de fois que souhaité avant de valider.

Nouveau OSE-LOCI : toujours pendant l’agrandissement, appuyez sur **C** pour basculer entre une boîte rectangulaire (par défaut) et une ellipse/cercle inscrite dans le même rectangle englobant. Combinez avec **O** pour un contour d’ellipse creux, ou laissez **O** désactivé pour une ellipse pleine. Notez que les cellules de caractères faisant 6x8 pixels (non carrées), un rectangle carré s’affichera comme une ellipse aplatie, pas un cercle parfait – élargissez le rectangle si vous souhaitez un résultat plus rond. Pour rappel, le champ mode de la barre d’état affiche **o:Bte c:El** pendant cette étape.

Acceptez avec **RETURN**, annulez avec **ESC**. Les deux quittent ce mode et reviennent au mode principal.

FUNCT+8 affiche un écran d'aide avec toutes les commandes pour ce mode.

Touche	Description
Touches curseur	Agrandir/réduire dans la direction sélectionnée
O	Nouveau OSE-LOCI : Basculer boîte/ellipse pleine ou creuse
C	Nouveau OSE-LOCI : Basculer forme rectangle/ellipse
RETURN	Accepter la ligne, la boîte ou l'ellipse
ESC	Annuler et revenir au mode principal
FUNCT+6	Basculer la visibilité de la barre d'état
FUNCT+8	Écran d'aide

Mode écriture

(Retour au sommaire)

Appuyer sur **W** en mode principal démarre le mode Écriture. Dans ce mode, du texte peut être saisi librement en utilisant tout le clavier, ce qui rend la saisie de texte bien plus facile que de sélectionner les codes écran appropriés un par un. Tout le clavier est pris en charge, à condition que les caractères saisis soient imprimables (codes écran supérieurs à 32).

Les couleurs et attributs peuvent être tracés en mode écriture en modifiant d'abord les attributs souhaités, puis en traçant un code d'attribut : - Appuyer sur **CTRL+Z** ou **CTRL+X** diminue, respectivement augmente, la couleur d'encre sélectionnée - Appuyer sur **CTRL+C** ou **CTRL+V** diminue, respectivement augmente, la couleur de papier sélectionnée - Appuyer sur **CTRL+B**, **CTRL+A** ou **CTRL+D** bascule le jeu alternatif, le double ou le clignotement - Appuyer sur **CTRL+R** bascule le mode inversé - Appuyer sur **FUNCT+1** trace l'encre - Appuyer sur **FUNCT+2** trace le papier - Appuyer sur **FUNCT+3** trace le modificateur de caractère. - **Nouveau OSE-LOCI** : Appuyer sur **FUNCT+4** ouvre une fenêtre pour saisir un attribut directement en hexadécimal : choisissez **1** pour l'encre, **2** pour le papier ou **3** pour le modificateur de caractère, puis saisissez une valeur 0-7. C'est une alternative au basculement avec **CTRL+Z/X/C/V** quand vous connaissez déjà la valeur exacte souhaitée.

Quittez le mode Écriture en appuyant sur **ESC**. **FUNCT+8** affiche un écran d'aide avec les commandes clavier de ce mode.

Touche	Description
Touches curseur	Se déplacer dans la direction sélectionnée
DEL	Effacer la position actuelle du curseur (trace un espace blanc)
CTRL+A	Basculer l'attribut jeu de caractères alternatif

Touche	Description
CTRL+B	Bascule l'attribut clignotement
CTRL+D	Bascule l'attribut double
CTRL+R	Bascule l'inversion
CTRL+Z	Diminue la couleur d'encre
CTRL+X	Augmente la couleur d'encre
CTRL+C	Diminue la couleur de papier
CTRL+V	Augmente la couleur de papier
FUNCT+1	Trace l'encre
FUNCT+2	Trace le papier
FUNCT+3	Trace le modificateur de caractère
FUNCT+4	Nouveau OSE-LOCI : Saisir encre/papier/modificateur en hexadécimal
ESC	Revenir au mode principal
FUNCT+6	Basculer la visibilité de la barre d'état
FUNCT+8	Écran d'aide
Autres touches	Trace le caractère correspondant (si imprimable)

Référence des valeurs de couleur

(Retour au sommaire)

Vous trouverez ci-dessous la liste des 8 valeurs de couleur.

Les valeurs sont calculées à partir des 3 bits utilisés pour le rouge, le vert et le bleu (RGB) : - +1 pour le rouge - +2 pour le vert - +4 pour le bleu

Numéro	Couleur	B-V-R
0	Noir	0-0-0
1	Rouge	0-0-1
2	Vert	0-1-0
3	Jaune	0-1-1
4	Bleu	1-0-0
5	Magenta	1-0-1
6	Cyan	1-1-0
7	Blanc	1-1-1

Référence des codes d'attribut série

(Retour au sommaire)

L'Oric ne dispose pas d'un espace mémoire d'attributs séparé : changer un attribut se fait en traçant un code d'attribut à l'endroit où se trouverait normale-

ment un caractère, l'effet de cet attribut étant valable pour le reste de la ligne jusqu'à ce qu'un autre code d'attribut le remplace plus loin sur la même ligne. Également, un code d'attribut peut soit changer l'encre, soit changer le papier, soit changer les modificateurs de jeu de caractères, soit changer les attributs de contrôle vidéo, mais jamais une combinaison de ces quatre catégories à la fois. Si vous souhaitez changer deux ou plusieurs de ces quatre catégories, vous devez tracer le même nombre de codes d'attribut les uns après les autres. C'est pour cela qu'on les appelle des attributs sériels. Cela complique assez la conception d'écrans multicolores, car chaque changement de couleur coûte un emplacement où aucun caractère normal ne peut être placé.

Dans Oric Screen Editor, tous les attributs sauf les attributs de contrôle vidéo sont pris en charge. Mais OSE n'a pas connaissance des attributs que vous avez placés dans la ligne, donc le placement correct des attributs est de la responsabilité de l'utilisateur lors de la conception.

Les codes d'attribut sont tous des codes de tracé de 0 à 31, les codes de 32 à 127 sont les caractères imprimables selon les codes ASCII standards, les codes à partir de 128 sont les mêmes mais en vidéo inversée.

Pour le contexte complet et la référence : <https://osdk.org/index.php?page=articles&ref=ART9>

Vue d'ensemble des codes d'attribut possibles :

Codes 0-7 : changer l'encre

Pour changer la couleur de l'encre, les codes sont les numéros de couleur de base mentionnés ci-dessus dans la Référence des valeurs de couleur, c'est-à-dire simplement en positionnant les bits 0, 1 et 2 pour la valeur RGB, les bits 3 à 7 étant à zéro.

Motif de bits :

Bit	7-6-5	4	3	2	1	0
Signification	0	0	0	Bleu	Vert	Rouge

Code	Hex	0-0-0-P-C-B-G-R	Couleur d'encre
00	00	0-0-0-0-0-0-0-0	Noir
01	01	0-0-0-0-0-0-0-1	Rouge
02	02	0-0-0-0-0-0-1-0	Vert
03	03	0-0-0-0-0-0-1-1	Jaune
04	04	0-0-0-0-0-1-0-0	Bleu
05	05	0-0-0-0-0-1-0-1	Magenta
06	06	0-0-0-0-0-1-1-0	Cyan
07	07	0-0-0-0-0-1-1-1	Blanc

Codes 8-15 : modificateur de jeu de caractères

Avec le bit 3 activé (donc +8), les bits 0, 1 et 2 sont utilisés pour modifier le comportement du jeu de caractères. Les différents comportements du jeu de caractères peuvent être définis en une seule fois avec un seul code.

Motif de bits :

Bit	7-6-5	4	3	2	1	0
Signification	0	0	Modificateur de jeu activé	Clignotement activé	Taille double activée	Alternatif activé

Code	Hex	0-0-0-P-C-B-D-A	Effet sur le jeu de caractères
08	08	0-0-0-1-0-0-0-0	Utilise le jeu de caractères standard
09	09	0-0-0-1-0-0-0-1	Utilise le jeu de caractères alternatif
10	0A	0-0-0-1-0-0-1-0	Utilise le jeu standard en taille double
11	0B	0-0-0-1-0-0-1-1	Utilise le jeu alternatif en taille double
12	0C	0-0-0-1-0-1-0-0	Utilise le jeu standard clignotant
13	0D	0-0-0-1-0-1-0-1	Utilise le jeu alternatif clignotant
14	0E	0-0-0-1-0-1-1-0	Utilise le jeu standard en taille double clignotant
15	0F	0-0-0-1-0-1-1-1	Utilise le jeu alternatif en taille double clignotant

Codes 16-23 : changer le papier

Pour changer la couleur du papier, les codes sont les numéros de couleur de base mentionnés ci-dessus dans la Référence des valeurs de couleur, c'est-à-dire simplement en positionnant les bits 0, 1 et 2 pour la valeur RGB, en plus du bit 4 (donc +16). Le bit 3, et les bits 5, 6 et 7 doivent être à 0.

Motif de bits :

Bit	7-6-5	4	3	2	1	0
Signification	0	Modificateur de papier activé	0	Bleu	Vert	Rouge

Code	Hex	0-0-0-P-C-B-G-R	Couleur de papier
16	10	0-0-0-1-0-0-0-0	Noir
17	11	0-0-0-1-0-0-0-1	Rouge
18	12	0-0-0-1-0-0-1-0	Vert
19	13	0-0-0-1-0-0-1-1	Jaune
20	14	0-0-0-1-0-1-0-0	Bleu
21	15	0-0-0-1-0-1-0-1	Magenta
22	16	0-0-0-1-0-1-1-0	Cyan
23	17	0-0-0-1-0-1-1-1	Blanc

Notez que dans OSE, il n'est pas nécessaire de calculer ces codes d'attribut vous-même : le programme le fait pour vous en fonction des attributs et de la couleur sélectionnés. En mémoire, cependant, c'est ainsi que les codes sont stockés.

Référence du format de fichier

(Retour au sommaire)

Tous les formats utilisés par OSE sont des dumps binaires sans en-tête – pas de nombres magiques, pas de champs de métadonnées, pas de rembourrage. Les fichiers sont écrits et lus par `loci_write()/loci_read()` directement depuis/vers les adresses mémoire Oric concernées. La seule exception est `PJ.BIN` (en-tête de projet), qui contient un marqueur `FILEIO_MAGIC` (`$4F53`) permettant la détection automatique du format V1.

Ecran (<nom>.BIN — Fichier > Sauver/Charger écran)

Dump brut de `screenmap[]`, le tampon canevas largeur×hauteur. Sans en-tête : la largeur et la hauteur ne sont pas stockées dans le fichier. Le chargement vous demande de les saisir.

Offset	Taille	Contenu
0	largeur × hauteur octets	codes d'écran du canevas (ligne par ligne, de haut en bas)

Ecran standard $40 \times 28 = 1\,120$ octets. Toute taille de canevas est valide.

Combiné (<nom>.BIN — Fichier > Sauver/Charger combiné)

Dump de carte mémoire couvrant les deux jeux de caractères et l'écran, dans l'ordre exact qu'ils occupent en RAM Oric. Le format reflétant une région mémoire fixe, seules les deux hauteurs d'écran Oric standard sont acceptées : **40×28 ou 40×27**. Les autres dimensions sont rejetées.

Le chargement ne demande pas les dimensions – la hauteur est détectée automatiquement d'après la taille du fichier.

Offset	Taille	Adresse de chargement	Contenu
0	768	<i>B500</i> ~ <i>B7FF</i>	Plage affichable du jeu standard (codes \$20–\$7F, 96 glyphes × 8 octets)
768	256	<i>B800</i> ~ <i>B8FF</i>	Préfixe non- affichable du jeu alternatif (codes \$00–\$1F ; non affiché comme glyphes mais partie de la banque Alt contiguë)
1 024	640	<i>B900</i> ~ <i>BB7F</i>	Plage affichable du jeu alternatif (codes \$20–\$6F, 80 glyphes × 8 octets ; s'arrête avant la RAM écran en \$BB80)
1 664	40 × hauteur	<i>\$BB80</i> +	Données d'écran (codes d'écran, ligne par ligne)

Taille totale du fichier : **2 784 octets** (40×28) ou **2 744 octets** (40×27).

Projet (quatre fichiers — Fichier > Sauver/Charger projet)

Un projet se compose de jusqu'à quatre fichiers partageant un nom de base :

Fichier	Taille	Contenu
<nom>PJ.BIN	22 octets	Structure ProjectHeader : taille du canevas, position curseur/décalage, attributs de tracé (plotscreencode/encre/papier/clignotement/double/alt indicateurs stdchanged/altchanged, marqueur FILEIO_MAGIC (\$4F53)
<nom>SC.BIN	largeur × hauteur octets	Codes d'écran du canevas (brut, sans en-tête ; taille issue de PJ.BIN)
<nom>CS.BIN	768 octets	Plage affichable du jeu standard (écrit/lu uniquement si stdchanged est actif)
<nom>CA.BIN	640 octets	Plage affichable du jeu alternatif (codes \$20-\$6F uniquement ; écrit/lu uniquement si altchanged est actif)

Charger projet accepte aussi directement les fichiers .PJ.BIN de V1 (version CC65) – le format 19 octets de V1 est détecté automatiquement via le champ magic.

Fichiers jeu de caractères (menu Charset)

Format	Fichier	Taille	Contenu
Standard	<nom>.BIN	768 octets	Plage affichable CHARSET_STD, B500~B7FF

Format	Fichier	Taille	Contenu
Alternatif	<nom>.BIN	640 octets	Plage affichable CHARSET_ALT, B900~BB7F (80 glyphes uniquement ; les codes \$70-7FchevaucheraientlaRAMécran) Combiné nom > .BIN' 1664octets * *MenuCharsetuniquement* *~mêmedispositionqueFichier > Combinémaissansl'écran : 768octetsstandardaffichable(B500-B7FF)+ 256octetspréfixenon- affichablealternatif(B800-B8FF)+ 640octetsalternatifaffichable(B900-\$BB7F). Charge les deux banques.

Crédits

(Retour au sommaire)

Oric Screen Editor

Éditeur d'écran pour l'Oric Atmos

Écrit en 2022 par Xander Mol

Basé sur VDC Screen Editor pour le C128

<https://github.com/xahmol/OricScreenEditor>

<https://www.idreamtin8bits.com/>

Code et ressources d'autres personnes utilisés :

- Compilateur croisé CC65 :
<https://cc65.github.io/>
- 6502.org : Practical Memory Move Routines : point de départ pour les routines de déplacement mémoire
http://6502.org/source/general/memory_move.html
- Code source de DraBrowse pour la commande DOS et la routine de saisie de texte

DraBrowse (db*) est un simple navigateur de fichiers. Créé à l'origine en 2009 par Sascha Bader. Version utilisée adaptée par Dirk Jagdmann (doj) <https://github.com/doj/dracopy>

- lib-sedoric de oricOpenLibrary (pour les opérations sur fichiers SEDORIC)
Par Raxiss, (c) 2021 <https://github.com/iss000/oricOpenLibrary/blob/main/lib-sedoric/libsedoric.s>
- Bart van Leeuwen et forum.defence-force.org : pour l'inspiration et les conseils pendant le développement.
- jab / Artline Designs (Jaakko Luoto) pour l'inspiration du mode Palette et du mode visuel PETSCII
- Code original du système de fenêtrage sur Commodore 128, par un auteur inconnu.
- Testé sur matériel réel Oric Atmos avec Cumana Reborn, et avec Oricutron pour Windows et Linux

Le code peut être utilisé librement à condition de conserver une mention décrivant la source et l'auteur d'origine.

LES PROGRAMMES SONT DISTRIBUÉS DANS L'ESPOIR QU'ILS SERONT UTILES, MAIS SANS AUCUNE GARANTIE. UTILISEZ-LES À VOS PROPRES RISQUES !

(Retour au sommaire)