

CONFIGURACIÓN DE RED

Sistemas RedHat

En los sistemas Red Hat y derivados la configuración de los parámetros de red se realiza en el directorio `/etc/sysconfig/network-scripts/`.

Dentro de este directorio existe un fichero `"ifcfg-XXX"` para cada una de las interficies del equipo. Este fichero de configuración consta de los siguientes parámetros:

```
# Parámetros relacionados con el dispositivo
DEVICE=ethX
NAME=[ALIAS]
HWADDR=[xx:xx:xx:xx:xx:xx]
ONBOOT=[yes|no]
BOOTPROTO=[static|dhcp|none]

# Interficie gestionada por NetworkManager
NM_CONTROLLED=yes|no

# Podemos tener más de una IP configurada. Para indicar la máscara lo podemos hacer con
NETMASK o PREFIX
IPADDR0=A.B.C.D
NETMASK0=A.B.C.D
GATEWAY0=A.B.C.D

IPADDR1=A.B.C.D
PREFIX1=/N
GATEWAY1=A.B.C.D

# Parámetros adicionales de red
DOMAIN="your.domain"
DNS1=A.B.C.D
DNS2=A.B.C.D

# Configuración IPv6
IPV6INIT=[yes|no]
IPV6_AUTOCONF=[yes|no]
IPV6ADDR=[xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx]
IPV6_DEFAULTGW=[xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx]
```

Sistemas Debian

En los sistemas Debian y derivados la configuración de las interficies de red se realiza en el fichero </etc/network/interfaces> . Dentro de él se definen todas las targetas del equipo, y se pueden configurar los siguientes parámetros:

```
# Configuración mínima necesaria
[auto|allow-hotplug] ethX
iface eth1 inet [static|dhcp]
    address A.B.C.D          # si hemos escogido "static"
    netmask A.B.C.D          # si hemos escogido "static"

# Otros parámetros de configuración
network A.B.C.D
broadcast A.B.C.D
gateway A.B.C.D
dns-nameservers A.B.C.D
pre-up [COMMAND]
up [COMMAND]
post-up [COMMAND]
pre-down [COMMAND]
down [COMMAND]
post-down [COMMAND]

# Segunda dirección IP de la interficie
auto eth1:1
iface eth1:1 inet static
    address 10.0.0.12
    netmask 255.255.255.0
```