Programovací jazyk Karel

Definice procedury:

```
DEFINE jméno_procedury
nějaké příkazy
END
```

Deklarace hlavní procedury (která se má začít provádět hned po spuštění):

```
RUN jméno_procedury
```

Příkazy se zapisují vždy jeden na řádek.

Jednoduché příkazy:

- SKIP Nedělá nic.
- STEP Karel se pohne o jedno místo dopředu (pokud ovšem narazí do zdi, rozbije se).
- LEFT Karel se otočí o 90 stupňů doleva.
- RIGHT Karel se otočí o 90 stupňů doprava.
- TAKE Karel vezme z aktuálního místa jednu značku a uloží si ji do svého zásobníku značek (pokud na aktuálním místě žádná značka není, bude Karel zmaten a přestane fungovat).
- PUT Karel položí na aktuální místo jednu značku (naštěstí jich má v zásobníku nekonečně mnoho).
- jméno_procedury Zavolá danou proceduru. Volání může být rekurzivní.

Příkazy větvení:

- IFWALL příkaz1 příkaz2 pokud Karel stojí čelem ke zdi, provede se příkaz1, jinak se provede příkaz2
- IFMARK příkaz1 příkaz2 pokud je na aktuálním místě alespoň jedna značka, provede se příkaz1, jinak se provede příkaz2

V obou případech musí být příkaz1 a příkaz2 jednoduché příkazy, nemohou to být příkazy větvení. **Komentáře** se uvozují znakem # a končí koncem řádku.

Specifikace města

Na prvním řádku je počet řádků a počet sloupců města. Na druhém řádku jsou souřadnice robota Karla ve tvaru y x následované počátečním nasměrováním (n, e, s, nebo w). Dále pak následuje samotný popis města. Každé místo je buď popsáno číslem (volné pole s daným počátečním počtem značek) nebo znakem # (zeď). Město je implicitně obklopeno zdmi ve všech směrech. Příklad města:

```
7 7
3 3 n
0 0 0 0 0 0 0
0 # # 0 # # 0
0 0 0 0 0 # 2 #
0 0 0 0 # 0 0 #
0 0 0 0 0 # 0
```

Spuštění interpretu (vyžaduje Python ≥ 3.5)

```
$ python karel.py city program [-p]
```

Zde city je soubor se specifikací města, program je soubor s programem, -p je volitelný přepínač, který způsobí, že po každém vykreslení města se bude čekat na stisknutí klávesy Enter.