2026-03-26 16:16:41 **You Asked**

El sddm inicia en resolución media, ¿Cómo hago que inicie en resolución alta?

Gemini Fast

Entiendo perfectamente la frustración. No hay nada como encender tu PC y que la pantalla de inicio de sesión se vea pixelada o estirada antes de entrar a tu escritorio en gloriosa alta definición.

El problema suele ser que **SDDM** (Simple Desktop Display Manager) intenta adivinar la resolución antes de que los controladores de video carguen por completo o simplemente toma una configuración por defecto del servidor X.

Aquí tienes los pasos para forzar la resolución que deseas:

---

1. Identifica tu salida y resolución

Primero, necesitamos saber cómo llama el sistema a tu monitor (por ejemplo, `HDMI-1` o `DP-1`) y qué resoluciones soporta. Abre una terminal y escribe:

```
xrandr
```

Busca la línea que diga **"connected"**. Anota el nombre de la salida y la resolución que quieres (ej. `1920x1080`).

2. Crea un script de configuración

SDDM puede ejecutar un script justo antes de mostrar la pantalla de login. Vamos a crear (o editar) el archivo de configuración de Xsetup:

1. Ejecuta: `sudo nano /usr/share/sddm/scripts/Xsetup`
2. Al final del archivo, añade la siguiente línea (ajustándola a tus datos):
   > `xrandr --output NOMBRE_DE_TU_MONITOR --mode 1920x1080`
3. Guarda con `Ctrl+O` y sal con `Ctrl+X`.

3. Asegura los permisos

Para que SDDM pueda ejecutar ese comando, el archivo debe tener permisos de ejecución (normalmente ya los tiene, pero no está de más asegurar):

```
sudo chmod +x /usr/share/sddm/scripts/Xsetup
```

Solución alternativa: Configuración de X11 (Más robusta)

Si lo anterior no funciona, puedes crear un archivo de configuración específico para el servidor gráfico en `/etc/X11/xorg.conf.d/`.

Crea un archivo llamado `10-monitor.conf`: `sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf`

Pega lo siguiente:

```text
Section "Monitor"
    Identifier "NombreDeTuMonitor"
    Option "PreferredMode" "1920x1080"
EndSection
```

Un detalle importante: HiDPI

Si usas una pantalla **4K** y el problema es que todo se ve "pequeño" (no necesariamente en baja resolución), lo que necesitas es activar el escalado en el archivo de configuración de SDDM:

1. Edita `/etc/sddm.conf` (o el archivo dentro de `/etc/sddm.conf.d/`).
2. En la sección `[General]`, añade o cambia: `EnableHiDPI=true`

¿Te gustaría que te ayude a identificar el nombre exacto de tu monitor si me pegas aquí el resultado del comando `xrandr`?

2026-03-26 16:18:02 **You Asked**

Lo del xorg.conf, me gustaría que sea la más alta posible, pero mi monitor no llega a full hd.

Gemini Fast

Entiendo, si tu monitor no llega a 1080p, forzar esa resolución solo te daría un error de "Fuera de rango". Lo ideal es configurar Xorg para que use la resolución **nativa** (la más alta que el hardware reporta como óptima).

Para que la configuración de `xorg.conf` sea efectiva y automática, podemos usar la instrucción `PreferredMode` apuntando a la resolución máxima de tu panel.

Pasos para configurar la resolución nativa

1. **Obtén el nombre exacto de tu monitor:** Ejecuta en terminal: `xrandr | grep " connected"`
    - Verás algo como `VGA-1 connected...` o `eDP-1 connected...`. Ese nombre es el que usaremos.
2. **Crea el archivo de configuración:** Ejecuta: `sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf`
3. **Usa este bloque de código:** (Sustituye `TU_MONITOR` por el nombre que obtuviste, por ejemplo `VGA-1`, y `1366x768` por la resolución máxima de tu monitor).

```text
Section "Monitor"
    Identifier "TU_MONITOR"
    Option "PreferredMode" "1366x768"
EndSection

Section "Device"
    Identifier "GraphicsCard"
    Driver "intel" # O "amdgpu" / "nouveau" según tu tarjeta
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "Default Screen"
    Device "GraphicsCard"
    Monitor "TU_MONITOR"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Modes "1366x768"
    EndSubSection
EndSection
```

¿Por qué esto es mejor?

Al definirlo en `xorg.conf.d`, el servidor gráfico reserva esa configuración desde el segundo uno, antes incluso de que SDDM intente dibujar la interfaz. Esto evita el "salto" de resolución que suele ocurrir cuando el sistema carga los drivers más tarde.

Un pequeño "truco" si no sabes la resolución exacta

Si no estás seguro de cuál es la máxima, fíjate en la salida de `xrandr` sin filtros. La resolución que tiene un **asterisco (*)** y un **más (+)** al lado es la nativa y preferida por el hardware.

> **Nota:** Si al reiniciar te encuentras con una pantalla negra, no entres en pánico. Pulsa `Ctrl + Alt + F2` para entrar a una terminal básica y borra el archivo con

> `sudo rm /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf`.

¿Quieres que te ayude a identificar cuál es tu driver de video (`intel`, `amdgpu`, `nvidia`) para que la sección `Device` quede perfecta?

2026-03-26 16:19:27 **You Asked**

Quiero que sea una resolución automática que la busque si es posible.

Gemini Fast

Entiendo, lo que buscas es que el sistema no dependa de un valor "fijo" escrito a mano (como `1366x768`), sino que **fuerce al servidor gráfico a interrogar al monitor** y usar la resolución más alta que este reporte como nativa (el famoso EDID).

Para lograr esto de forma automática en **Xorg**, la mejor estrategia es definir una configuración "abierta" que priorice la resolución preferida del hardware.

Opción 1: Configuración de X11 Automática (Recomendado)

Crea o edita el archivo: `sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf`

Pega este bloque, que le dice a Xorg que use la opción "PreferredMode" sin especificar un número, lo cual obliga al driver a usar la resolución nativa del monitor:

```text
Section "Monitor"
    Identifier "Monitor0"
    # Esto le dice a X11 que use la resolución nativa reportada por el monitor
    Option "PreferredMode" ""
EndSection

Section "Device"
    Identifier "Card0"
    # Aquí puedes dejarlo genérico o poner tu driver (intel, amdgpu, radeon, nouveau)
    Driver "fbdev" # O cámbialo por tu driver específico para mejor rendimiento
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "Card0"
```

```
    Monitor "Monitor0"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        # Al no poner "Modes", X11 elige la mayor disponible automáticamente
    EndSubSection
EndSection
```

Opción 2: El método "Xsetup" (Más infalible)

Si Xorg se sigue resistiendo, podemos hacer que el propio script de inicio de **SDDM** le pregunte a `xrandr` cuál es la resolución máxima y la aplique en el momento.

1. Edita el script de inicio de SDDM: `sudo nano /usr/share/sddm/scripts/Xsetup`
2. Añade esta línea mágica al final:

   ```bash
   xrandr --output $(xrandr | grep " connected" | cut -f1 -d " ") --auto
   ```

¿Qué hace esta línea exactamente?

- `xrandr | grep " connected" | cut -f1 -d " "`: Detecta automáticamente el nombre de tu monitor conectado (sea VGA, HDMI, etc.).
- `--auto`: Es el comando de Xrandr para aplicar la resolución máxima permitida por el monitor y el driver.

Un punto clave: KMS (Kernel Mode Setting)

Si ves que la resolución cambia a "alta" recién cuando aparece el login, pero el arranque previo (las letras de la consola) se ve en baja resolución, es probable que necesites activar el **KMS temprano**. Esto hace que el driver de video cargue apenas inicia el kernel.

- **Para Intel:** Añade `i915` a la línea `MODULES` en `/etc/mkinitcpio.conf`.
- **Para AMD:** Añade `amdgpu`.
- **Para Nvidia (Propietario):** Añade `nvidia nvidia_modeset nvidia_uvm nvidia_drm`.

Luego de editar ese archivo, debes regenerar el initramfs con: `sudo mkinitcpio -P` (en sistemas basados en Arch) o el equivalente de tu distro.

¿Sabes qué placa de video tiene esa computadora? Con ese dato puedo decirte exactamente qué driver poner en el archivo para que vuele.

2026-03-26 16:23:48 **You Asked**

```
> xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
HDMI-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 312mm x 234mm
   1024x768      85.00*+  75.03    70.07    60.00
   1280x1024     60.02
   1152x864      75.00
   832x624       74.55
   800x600       85.06    72.19    75.00    60.32    56.25
   640x480       85.01    75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
```

Gemini Fast

¡Buenísimo! Ese `xrandr` nos da la clave de todo.

Fíjate en algo curioso: tu monitor está usando **1024x768** como resolución preferida (por eso tiene el `*+`), pero la resolución máxima real que soporta tu hardware es **1280x1024**. Por alguna razón, el sistema cree que la de 1024 es la "mejor", y por eso SDDM se queda ahí.

Para forzar esa resolución de forma automática sin escribir números fijos, vamos a usar el nombre de tu salida, que es **VGA-1**.

La solución definitiva para tu caso

Vamos a editar el script de SDDM para que, cada vez que inicie, busque la resolución más alta disponible y la aplique.

1. Abre el archivo de configuración: `sudo nano /usr/share/sddm/scripts/Xsetup`
2. Borra lo que hayas puesto antes y pega exactamente esta línea al final:

```bash
xrandr --output VGA-1 --auto
```

Nota: `--auto` en tu caso elegirá la resolución marcada con el `+`, que es la que el monitor reporta como nativa. Si al reiniciar sigue en 1024x768, cambia esa línea por esta otra que es más agresiva:

```bash
xrandr --output VGA-1 --mode 1280x1024
```

3. Guarda (`Ctrl+O` , `Enter`) y sal (`Ctrl+X`).

¿Por qué pasa esto? (El "problema" del 85Hz)

Si miras tu salida de `xrandr`, la resolución **1024x768** tiene una tasa de refresco de **85.00Hz**. Es probable que el sistema la elija por defecto porque prioriza la fluidez (Hz) sobre la cantidad de píxeles.

La de **1280x1024** solo llega a **60.02Hz**. Al usar el comando de arriba, obligamos a SDDM a priorizar el tamaño de pantalla.

Si usas Xorg (Archivo .conf)

Si prefieres dejarlo fijo en el sistema para que no dependa de un script, crea el archivo en `/etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf` con este contenido exacto para tu monitor:

```text
Section "Monitor"
    Identifier "VGA-1"
    Option "PreferredMode" "1280x1024"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "Card0"
    Monitor "VGA-1"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Modes "1280x1024"
    EndSubSection
EndSection
```

Reinicia y ya deberías ver el login de SDDM en **1280x1024**.

¿Te gustaría que verifiquemos si el driver de video está cargando correctamente para que no haya parpadeos al iniciar?

2026-03-26 16:25:09 **You Asked**

No, quiero un comando que elija la máxima, no escribir el número.

Gemini Fast

Te entiendo perfectamente. Querés una solución dinámica: que el sistema trabaje por vos, detecte cuál es el tope de tu monitor y lo aplique sin que tengas que editar el archivo cada vez que cambies de pantalla.

Para lograr esto en el script de **SDDM**, vamos a usar una combinación de comandos que filtran la salida de `xrandr` para encontrar la resolución con más píxeles.

El comando "automático"

Editá tu archivo: `sudo nano /usr/share/sddm/scripts/Xsetup`

Y agregá esta línea al final (reemplazando cualquier comando de `xrandr` anterior):

```bash
xrandr --output VGA-1 --mode $(xrandr | grep -E "^ +[0-9]+x[0-9]+" | awk '{print $1}' | sort -nr -t 'x' -k1,1 -k2,2 | head -n1)
```

¿Cómo funciona esta "magia"?

Para que te quedes tranquilo de lo que está haciendo tu sistema, acá te explico el paso a paso del comando:

1. **`xrandr`** : Lista todas las resoluciones.
2. **`grep -E "^ +[0-9]+x[0-9]+"`** : Filtra solo las líneas que tienen formato de resolución (ej. `1280x1024`).
3. **`awk '{print $1}'`** : Se queda solo con el primer texto de cada línea (el número de la resolución), ignorando los Hz.
4. **`sort -nr -t 'x' -k1,1 -k2,2`** : Ordena numéricamente de mayor a menor, primero comparando el ancho y luego el alto.
5. **`head -n1`** : Toma la primera de la lista (la más grande).
6. **`$(...)`** : Le pasa ese resultado al comando principal para que se ejecute.

¿Por qué no usar solo `--auto` ?

Como vimos en tu respuesta anterior, el monitor marca la de `1024x768` como su "preferida" (quizás por los 85Hz). El comando `--auto` siempre va a elegir esa porque confía en lo que el monitor dice que es "mejor". El comando que te pasé arriba ignora esa sugerencia y busca el **techo técnico** de píxeles.

Un paso extra para seguridad

Si por algún motivo ese comando falla en el arranque, SDDM podría no iniciar. Podés hacerlo más robusto así:

```bash
MAX_RES=$(xrandr | grep -E "^ +[0-9]+x[0-9]+" | awk '{print $1}' | sort -nr -t 'x' -k1,1 -k2,2
| head -n1)
xrandr --output VGA-1 --mode $MAX_RES || xrandr --output VGA-1 --auto
```

(Esto intenta poner la máxima y, si falla, vuelve al modo automático por defecto).

¿Querés que probemos si el comando detecta correctamente la resolución antes de que reinicies la PC? Solo tenés que copiar y pegar la parte que está entre paréntesis `$(...)` en tu terminal.

2026-03-26 16:27:53 **You Asked**

Me parece mal el método. Quiero que antes de elegir la primera, muestre todas las líneas completas, pero ordenadas.

> xrandr | grep -E "^ +[0-9]+x[0-9]+" | awk '{print $1}' | sort -nr -t 'x' -k1,1 -k2,2
1280x1024
1152x864
1024x768
832x624
800x600
720x400
640x480

Gemini Fast

Tenés razón en que filtrar solo el nombre de la resolución (`1280x1024`) te quita información valiosa, como los hercios (Hz), que son fundamentales para que la imagen no parpadee o se vea mal.

Si querés ver las **líneas completas** (con todos sus refrescos disponibles) pero ordenadas de mayor a menor resolución, podés usar este comando. Mantiene la estructura original de `xrandr` pero prioriza el conteo de píxeles:

El comando para listar todo ordenado

```bash
xrandr | grep -E "^ +[0-9]+x[0-9]+" | sort -nr -t 'x' -k1,1 -k2,2
```

Si lo corrés, deberías ver algo así:

```text
   1280x1024     60.02
   1152x864      75.00
   1024x768      85.00*+  75.03    70.07    60.00
   ... (resto de resoluciones)
```

¿Cómo automatizar esto en el script de SDDM?

Como ahora querés la línea completa, el script para el archivo `/usr/share/sddm/scripts/Xsetup` tiene que ser un poco más inteligente para limpiar los espacios y quedarse solo con el primer valor después de haber ordenado todo.

Copia y pega esto en tu `Xsetup`:

```bash
# 1. Obtenemos la línea completa de la resolución más alta
LINEA_MAXIMA=$(xrandr | grep -E "^ +[0-9]+x[0-9]+" | sort -nr -t 'x' -k1,1 -k2,2 | head -n1)

# 2. Extraemos solo el modo (ej: 1280x1024) limpiando los espacios en blanco
MODO_AUTO=$(echo $LINEA_MAXIMA | awk '{print $1}')

# 3. Aplicamos la configuración
xrandr --output VGA-1 --mode $MODO_AUTO
```

¿Por qué este método es más seguro?

Al usar `sort -nr -t 'x' -k1,1 -k2,2` sobre la línea completa:

1. **`-t 'x'`**: Usa la 'x' como separador (divide `1280` de `1024`).
2. **`-k1,1`**: Ordena primero por el primer número (ancho).
3. **`-k2,2`**: Si hay empate en el ancho, ordena por el segundo (alto).

4. `-nr` : Lo hace de forma numérica y reversa (de mayor a menor).

Esto te asegura que, sin importar qué monitor conectes, el script siempre va a encontrar el "techo" de píxeles disponible.

¿Querés que probemos si el comando `awk` está limpiando bien los espacios en tu terminal antes de guardar el archivo?