1. Über dieses Dokument

Dieses Dokument ist work in progress und dient vorerst nur der Sammlung diverser (aus dem Quellcode von bwview extrahierter) Formeln.

2. Analysis.c

Die Datei analysis.c enthält die Funktionen zur Analyse der EEG-Daten.

- 2.1. Vorbemerkung: Analysis types. Das Tool bietet drei verschiedene Analyse-Typen:
 - 0 : Blackman-Fenster (default)
 - 1 : IIR Biquad Filter mit Q = 0, 5
 - 2 : IIR Biquad Filter mit Q = 0,72

Im folgenden wird vorerst nur die Analyse mit Analyse-Typ 0 (Blackman-Fenster) betrachtet, da wir in der Anwendung bisher auch nur diese genutzt haben.

2.2. **struct BWSetup.** Ein Struct mit den grundlegenden Parametern:

```
typedef struct BWSetup;
  struct BWSetup {
                       // Analyse-Typ (0-2, s.o.)
      int typ;
      int off;
                       // Offset im input file (in samples, gezaehlt ab 0)
                       // anzuzeigender Kanal (gezaehlt ab 0)
      int chan;
      int tbase;
                       // Time-base (Samples pro Datenpunkt (horizontal))
                       // Zahl der zu berechnenden Spalten (size-X)
      int sx;
                       // Zahl der zu berechnenden Spalten (size-Y)
9
      int sy;
      double freq0, freq1; // oberste und unterste Frequenz (Achtung: s.u.)
10
                        // Verhaeltnis von Fensterbreite zur Wellenlaenge der
      double wwrat;
11
          Mittenfrequenz
12 };
```

2.3. **Oberste und unterste Frequenz.** Erläuterung zu den beiden Frequenzen $freq\theta$ und freq1 aus dem struct BWSetup (s.o.): Auf die Zeilen (Anzahl: BWSetup.sy) werden äqudistante Frequenzbänder ($noch\ zu\ \ddot{u}bersetzen:\ in\ log-freq-space)$ zwischen $freq\theta$ und freq1 verteilt. Das bedeutet, dass das oberste Band knapp unter $freq\theta$ und das unterste Band knapp über freq1 liegt. Um also z.B. sechs Bänder zwischen 128 Hz und 256 Hz zu erhalten, setzt manBWSetup.sy=6, BWSetup.freq0=128, BWSetup.freq1=256.

Achtung(!): obiges ist eine Übersetzung der Kommentare, die etwas widersprüchlich sind, was freq0 und freq1 angeht (und welches von beiden die obere und welches die untere Frequenz ist). Nach allem, was bisher vom Code gesichtet wurde, ist freq0 die untere und freq1 die obere Frequenz (das Bespiel stimmt also, aber der Satz davor nicht).

2.4. **Makro PLAN_SIZE(n).** Ein Makro zur Berechnung, wie groß dass Array für einen fftw-*plan* sein muss.

 $n \mod 3$ bestimmt den Typen des Plans:

- $0 : real \mapsto komplex$
- 1 : komplex \mapsto real
- 2 : komplex \mapsto komplex

Das Makro berechnet:

$$PLAN_SIZE(n) = \begin{cases} 3 \cdot 2^{\lfloor \frac{n}{6} \rfloor}, & \text{wenn } n \mod 3 \text{ ungerade.} \\ 2 \cdot 2^{\lfloor \frac{n}{6} \rfloor}, & \text{wenn } n \mod 3 \text{ gerade.} \end{cases}$$

2.5. static void copy_samples(BWAnal *aa, fftw_real *arr, int off, int chan, int len, int errors). Eine Funktion, die den mit off undlen ausgewählten Bereich der EEG-Daten eines Kanals (chan) einem BWBlock (struct definiert in file.c, Details sind noch to do) in ein Array kopiert. Geht der gewählte Bereich über die Grenzen der Datei hinaus, werden entsprechend Nullen in das Array eingetragen.

Anmerkung: Code ist nicht ins Detail überprüft, die Ausführungen beruhen nur auf den Kommentaren und einem groben Blick auf den Code.

- 2.6. static void recreate_arrays(BWAnal *aa). Führt erst einmal free auf alle Arrays des BWAnal-Structs aus, um sie dann anhand der im Struct eingetragenen Zeilen- und Spaltengrößen $(aa \rightarrow c.sx \ und \ aa \rightarrow c.sy)$ neu zu allokieren.
- 2.7. **BWAnal * bwanal_new(char *fmt, char *fnam).** Erzeugt einen neuen BWAnal-Struct für die Datei *fnam*, die mit den in *fmt* übergebenen Formatspezifikationen geladen wird. Dabei wird (neben einigen Default-Parametern, die später wieder überschrieben werden) folgender Parameter gesetzt:

Block size bsiz = 1024

2.8. void bwanal_start(BWAnal *aa). Die Funktion bwanal_start(BWAnal *aa) Startet die Berechnungen.

```
Vorbemerkung: Von den drei
sx := Anzahl Spalten
sy := Anzahl Zeilen
tbase := Samples pro Datenpunkt/Pixel
wwrat := Ratio of window width to the centre-frequency wavelength
log0 = ln(f_{MAX})
log1 = ln(f_{MIN})
Für jede Zeile a < sy:{
Mittenfrequenz: f_a = e^{\log 0 + \frac{a+0.5}{sy}(\log 1 - \log 0)}
(Logische) Fenstergröße in Samples: wwid_a = \frac{f_{SAMPLE}}{f_a} wwrat
siz = sx \cdot tbase + \lfloor wwid_a \rfloor + 2 + 10
b = \lfloor \log_2(siz) \rfloor \cdot 6
Solange PLAN\_SIZE(b) > siz: { b = b - 1}
Index auf zu benutzenden fft Plan: fftp_a = b
Dazugehörige Fenstergröße: awwid_a = PLAN\_SIZE(b)
Maximale Plangröße: maxsiz = PLAN\_SIZE(b);
}
to be continued...
```