Pytorch

pytorch□tensorflow□□□□

pytorch□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□

tensorflow□□□□□□□□

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

datasets

`from torchvision import datasets`

□□□□□□

- `.□□□□□□`
  - `root` □□□□□□□□□□
  - `train` □□□□□□□□□□
  - `download` □□□□□□
  - `transform` □□□□□□□□□□

Dataset

□ `torch.utils.data` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□ `torch.utils.data.Dataset` □□□□□□□□□□□□

- `__len__()` □□□□□□□□□□□□□□□
- `__getitem__(idx)` □□□□□□ `idx` □□□□□□□□□□□□□□□□□□

DataLoader

□ `torch.utils.data` □□□□ `Dataset` □□□□□□□□□□□

- □□□□□□ `batch_size` □□□□□□□□□□□□□□□□□□batch□□
- □□□□□□ `shuffle=True` □□□□ epoch □□□□□□□□□□
- □□□□□□□ `num_workers` □□□□□□□□/□□□□□□□□□

□□	□□
`dataset`	□□□□Dataset□□
`batch_size`	□□□□□□□□□
`shuffle`	□□□□□epoch□□□□
`num_workers`	□□□□□□□□□□□□CPU□□□□
`drop_last`	□□□□□□□□□□□□□□□
`pin_memory`	□□□□□□□□□GPU□□

Transfrom

在 `torchvision` 下，可用作图像预处理

方法	说明
`ToTensor()`	将 PIL 图像或数组转为张量
`Normalize(mean, std)`	标准化（减均值，除标准差）
`RandomCrop(size)`	随机裁剪
`RandomHorizontalFlip()`	随机水平翻转

激活函数

在 `torch.nn.Function` 下 $$ ReLU(x) = max(0,x) $$

- Relu
  - 输出范围：$[0, +\infty)$
  - 零中心分布，梯度比Sigmoid更强。
  - 梯度消失问题仍存在。

$$ tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x+e^{-x}} $$

- Tanh
  - 输出范围：(-1, 1)
  - 计算高效，缓解梯度消失（正区间梯度为1）。
  - 稀疏激活（负输入直接置0）。

$$ \sigma (x) = \frac{1}{1+e^{-x}} $$

- Sigmoid
  - 输出范围：（0,1）
  - 梯度消失（输入绝对值较大时梯度接近0）。
  - 输出非零中心（影响梯度更新效率）。

$$ GELU(x) = x \cdot \Phi(x) $$

- GELU（高斯误差线性单元）
  - 比 ReLU 更平滑，梯度更稳定，适合深层网络
  - $\Phi(x)$是标注正态分布的累积分布函数
  - 适合 Transformer 结构

$$ Swish(x) = x \cdot \sigma(\beta x) $$

- Swish
  - σ为Sigmoid函数，β可以是可学习参数或者是固定超参数
  - 平滑，非单调，梯度更稳定（优于**ReLU**）
  - 适用于Transformer、大规模预训练模型，但计算量略高

```
class Swish(nn.Module):
    def __init__(self,beta = 1.0):
        super().__init__()
        self.beta = beta

    def forward(self,x):
        return x * torch.sigmoid(self.beta * x)
```

$$ PReLU(x) = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \ ax & \text{if } x < 0 \end{cases} $$

- PReLU
    - 自动学习负区间的斜率，a为可学习参数
    - 应用于深层CNN，可缓解梯度消失！！！

损失函数

在 `torch.nn` 下

1. 均方误差损失（**MSE**）
    - 公式：

    $$ MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(y_i-\hat{y_i})^2 $$

    - 用于回归任务
    - `nn.MSELoss()`
2. 交叉熵损失（**Cross-Entropy**）
    - 公式：

    $$ CE = -\sum_{i=1}^n y_i\log(\hat{y_i}) $$

    - 用于分类任务
    - `nn.CrossEntropyLoss()`

优化器

在 `torch.optim` 下

优化器的基本使用步骤如下：

1. 定义模型（如 `nn.Linear`、`nn.Conv2d`）。
2. 选择优化器（如 `optim.SGD`、`optim.Adam`）。
3. 在训练循环中更新参数：
    - `optimizer.zero_grad()`：清空梯度。
    - `loss.backward()`：计算梯度。
    - `optimizer.step()`：更新参数。

SGD（随机梯度下降）

- 参数：
    - model.paramaters()（模型参数）
    - lr（学习率）
    - momentum（动量）
    - dampening（动量阻尼，默认 0）

    - weight_decay（L2 正则化，默认 0

$$ v_t = \beta v_{t-1} + (1-\beta) \frac{\partial J}{\partial w} \\ w = w - \alpha v_t $$

Adam（自适应矩估计）

- 结合动量（一阶矩）和自适应学习率（二阶矩），适应不同参数的梯度变化
- 参数:
    - model.paramaters()（模型参数）
    - lr（学习率）
    - betas（元组）
        - β_1: 一阶矩衰减率
        - β_2: 二阶矩衰减率
    - eps（数值稳定系数，避免除0）
    - weight_decay（权重衰减，L2正则化）

1. 计算一阶矩（动量）和二阶矩（梯度平方）

g_t为梯度 $$ m_t = \beta_1 \cdot m_{t-1} + (1 - \beta_1)\cdot g_t \\ v_t = \beta_2\cdot v_{t-1}+(1-\beta_2)\cdot g_t^2 $$

2. 偏差修正

$$ \hat m_t = \frac{m_t}{1-\beta_1^t}\\ \hat v_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t} $$

3. 参数更新

$$ \theta_{t+1} = \theta_t - \frac{\alpha \cdot \hat m_t}{\sqrt{\hat v_t + \epsilon}} $$

RMSprop

- 对梯度平方进行指数加权平均
- 参数
    - model.paramaters()（模型参数）
    - lr（学习率）
    - alpha（梯度平方的衰减率）
    - eps（数值稳定系数，避免除0）
    - weight_decay（权重衰减，L2正则化）

$$ v_t = \beta v_{t-1} + (1-\beta) (\frac{\partial J}{\partial w})^2 \\ w = w - \alpha \frac{\frac{\partial J}{\partial w}}{\sqrt{v_t + \epsilon}} $$

学习率调度器

动态调整学习率的利器

`from torch.optim import lr_scheduler`

StepLR（固定步长衰减）

参数	说明
`optimizer`	优化器对象
`step_size`	每隔多少epoch衰减一次学习率
`gamma`	衰减因子（学习率乘以0.1）

`last_epoch`	最后一个epoch索引

`scheduler.step()`：更新学习率（**scheduler**为调度器实例对象）

ReduceLROnPlateau (根据指标动态调整)

参数	说明
`optimizer`	优化器对象
`mode`	`'min'`（监控指标下降）或`'max'`（监控指标上升）
`factor`	学习率衰减因子
`patience`	等待多少个 epoch 指标无改善才降低学习率
`threshold`	变化阈值，只有变化超过该值才认为有改善
`threshold_mode`	`'rel'`（相对变化）或 `'abs'`（绝对变化）
`cooldown`	降低学习率后等待多少个 epoch 才再次监测
`min_lr`	学习率下限
`verbose`	是否打印更新信息

`scheduler.step(val_loss)`：传入监控指标

CosineAnnealingLR (余弦退火)

参数	说明
`optimizer`	优化器对象
`T_max`	余弦周期长度（epoch数）
`eta_min`	最小学习率
`last_epoch`	最后一个epoch索引

`scheduler.step()`：更新学习率

Conv

在`torch.nn`下，用于提取局部特征，通过滑动窗口计算输入数据的加权和

每个卷积核的维度是$(in_channels,H,W)$

- 处理图片时，每个卷积核的通道分别和输入的通道进行相乘
- 再把通道的卷积结果相加，得到一个单通道特征图

参数：

- `in_channels`：输入图像的通道数（RGB图像为3）
- `out_channels`：输出通道数（卷积核数量）
- `kernel_size`：卷积核大小，为元组形式
- `stride`：滑动步长
- `padding`：边缘填充

- `bias` □□□□
- `dilation` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- `groups` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ $$ H_{out} = \frac{H_{in} + 2 \times padding - dilation\times(kernel_size - 1) - 1 }{stride} $$

TransPosed Conv

□ `torch.nn` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `nn.ConvTranspose2d`

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

1. □□□□□□□□□□□ `s-1` □□□0
2. □□□□□□□□□□ `k-p-1` □□□0
3. □□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□

□□□

- `in_channels` □□□□□□□□□□RGB□□3□
- `out_channels` □□□□□□□□□□□□□
- `kernel_size` □□□□□□□□□□□□
- `stride` □□□□□□□0□□□
- `padding` □□□□□
- `bias` □□□□
- `out_padding` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

image-20250805130358084

image-20250805130421265

□□□□□□□ $$ H_{out} = (H_{in} - 1) \times stride - 2 \times padding + kernel_size+output_padding $$

Pool

□ `torch.nn` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- `nn.MaxPool2d` □□□□□□□□□□□□□□□
- `nn.AvgPool2d` □□□□□□□□□□□□□
- `nn.AdaptiveMaxPool2d` □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- `kernel_size` □□□□□□□
- `stride` □□□□□□□□ `kernel_size` □
- `padding` □□□□□
- `dilation` □□□□□

输出尺寸的计算 $$ H_{out} = \frac{H_{in} + 2 \times padding - dilation\times(kernel_size - 1) - 1 }{stride} $$

Linear

在 `torch.nn` 下，将输入数据的最后一个维度进行线性映射 $$ y = x \cdot W^T + b $$ 其中：

- x的最后一个维度必须等于$in_features$

参数：

- in_feature:输入数据大小
- out_feature:输出数据大小
- bias:偏置

输入维度要和前一层输出维度的最后一个维度相等，线性层只对前一层的最后一个维度做变换

Flatten

在 `torch.nn` 下，将多维输入张量展平为一维向量

- 输入：多维张量（如卷积层的输出 (batch_size, channels, height, width))
- 输出：展平后的 2D 张量，形状为 (batch_size, channels * height * width)

Normalization

都在 `torch.nn` 下

Batch Normalization

对多个输入的同一特征进行归一化

用于全连接层：`nn.BatchNorm1d`

- 参数为特征维度

用于卷积层：`nn.BatchNorm2d`（每个通道独立进行跨批量（Batch）的归一化）

- 输入张量形状：`[Batch_size, Channels, Height, Width]`
- 对每个通道的所有Batch样本的所有像素点独立计算均值和方差，跨**Batch**归一化
- 参数为通道数（Channels）

作用：

- 作用在每一层的输入上
- 对一个batch内的数据按特征维度作归一化
- 缓解梯度消失，梯度爆炸，加快收敛

Layer Normalization

对单个样本的不同特征维度进行归一化

`nn.LayerNorm`

作用：

- 作用在样本的每一层上
- 适合**RNN/Transformer**

Group Normalization

`nn.GroupNorm`

[illegible]

[illegible]

- `num_groups` [illegible]
- `num_channels` [illegible]
- `affine` [illegible]

Upsample

`nn.Upsample`

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
`size`	int[illegible]tuple	[illegible]`(256, 256)`[illegible]None[illegible]`scale_factor`[illegible]
`scale_factor`	float[illegible]tuple	[illegible]`2`[illegible]2[illegible]`(2, 3)`[illegible]2[illegible]3[illegible]
`mode`	str	[illegible]`'nearest'`[illegible]`'bilinear'`[illegible]`'bicubic'`[illegible]`'nearest'`[illegible]
`align_corners`	bool	[illegible]`bilinear/bicubic`[illegible]False[illegible]

Dropout

[illegible] `torch.nn` [illegible]0[illegible]

[illegible] **`.train()`** [illegible] **`.eval()`** [illegible]

Interpolate

[illegible] `torch.nn.functional.interpolate` [illegible]

[illegible]/[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
`size`	`(target_h, target_w)`	[illegible]
`scale_factor`	`float` [illegible] `(float, float)`	[illegible] `2.0` [illegible]2[illegible]
`mode`	`'nearest'`, `'bilinear'`, `'bicubic'`, `'area'`	[illegible]
`align_corners`	`bool`	[illegible]`True` [illegible]

[illegible]

[illegible]

- `torch.utils.checkpoint`
  - [illegible]

    1. 将需要检查点的代码块包装在 `checkpoint` 函数中
    2. 前向传播时，用 `checkpoint` 替代直接调用模块
  - 参数
    - `fn`：要检查点的函数或模块
    - `**args`：输入参数（通常是张量）

示例

```python
import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.checkpoint import checkpoint

class BigModel(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.layer1 = nn.Linear(1000, 1000)
        self.layer2 = nn.Linear(1000, 1000)
        self.layer3 = nn.Linear(1000, 1000)

    def forward(self, x):
        # 对计算量大的部分启用检查点
        x = checkpoint(self.layer1, x)  # 代替直接调用 self.layer1(x)
        x = checkpoint(self.layer2, x)
        x = self.layer3(x)  # 最后一层不检查点（因为需要输出）
        return x

## 使用
model = BigModel()
inputs = torch.randn(32, 1000)
outputs = model(inputs)
loss = outputs.sum()
loss.backward()  # 反向传播时会重新计算layer1和layer2的激活值
```

- `torch.utils.checkpoint_sequential`：**Sequential**模块专用
  - 参数
    - `functions`：Sequential模块或模块列表
    - `input`：输入参数（通常是张量）
    - `segments`：分段数量，将Sequential模块分成多少段检查点
      - 将 `nn.Sequential` 均匀分成 `segments` 段，每段的前向传播中间激活值会被缓存，段内的中间激活值会被丢弃
      - 显存紧张时可以增加 `segments`，模型分成更多段，显存占用更少

示例

```python
from torch.utils.checkpoint import checkpoint_sequential

model = nn.Sequential(
    nn.Linear(10, 10),
    nn.ReLU(),
    nn.Linear(10, 10),
    nn.ReLU(),
```

```
    nn.Linear(10, 10)
)

input_tensor = torch.randn(2, 10, requires_grad=True)
## □□□□ chunk □□2□□□□ forward □□ checkpoint
output = checkpoint_sequential(model, chunks=2, input=input_tensor)
```

□□□□

□□□□

```
## □□□□□□
accumulation_steps = 4
## □□□□
optimizer.zero_grad()

for i ,(inputs,labels) in enumerate(datalaoder):
    outputs = model(inputs)
    # □□□□
    loss = criterion(outputs,labels)
    # □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
    loss = loss / accumulation_steps
    # □□□□
    loss.backward() # □□□□□□□□□□□□□□□□

    if (i + 1) % accumulation_steps == 0:
        # □□□□
        optimizer.step()
        # □□□□
        optimizer.zero_grad()
```

□□□

- □□□□□□□□$batch_size$=36□

$$ \nabla L_{true} = \frac{1}{32}\sum_{i = 1}^{32}\nabla loss_i $$

- □□□□□□4□□$mini_batch$ = 8□

$$ \nabla L_{accu} = \sum_{j=1}^4(\frac{1}{4}\cdot \frac{1}{8}\sum_{k=1}^8\nabla loss_{jk}) = \frac{1}{32}\sum_{i=1}^{32}\nabla loss_i $$

□□□□

□ `torch.nn.utils` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ `clip_grad_value_` □

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- `torch.nn.utils.clip_grad_value_`
    - `model.parameters()` □□□□□

  - `clip_value`：梯度的最大值

按范数裁剪（`clip_grad_norm_`）

- 计算所有梯度的**L2**范数，如果超过阈值，则按比例缩放梯度，能够保留梯度方向
- `torch.nn.utils.clip_grad_norm_`
  - `model.parameters()`：模型参数
  - `max_norm`：梯度的最大L2范数

早停机制

pytorch本身不支持，可以自定义实现

```python
class EarlyStopping:
    def __init__(self,patience=3):
        self.patience = patience
        self.best_loss = float('inf')
        self.counter = 0
    # 调用类的实例的时候会调用这个方法
    def __call__(self,val_loss):
        if val_loss < self.best_loss:
            self.best_loss = val_loss
            self.counter = 0
            return False
        else:
            self.counter += 1
            return self.counter >= self.patience
```

量化与剪枝

量化

模型融合是必须的

动态量化：在推理时将权重转为`int8`，激活仍为`float32`

- 在`torch.quantization`下，`from torch.quantization import quantize_dynamic`
  - `model`：原始的模型
  - `{nn.Linear,nn.LSTM}`：需要量化的层的集合
  - `dtype`：需要量化的精度类型

静态量化：权重和激活都量化为`int8`

- 步骤：
  1. 定义或加载模型
  2. 模型融合（`fuse_modules`）
     - `torch.quantization.fuse_modules`
  3. 指定量化配置（`qconfig`）
     - `torch.quantization.get_default_qconfig`
       - `fbgemm`用于x86，`qnnpack`用于ARM

```
model.qconfig = torch.quantization.get_default_qconfig('fbgemm')
```

4. □□□□□ `prepare` □
    - `torch.quantization.prepare()`
        - `inplace` □□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□ forward□
6. □□□□□□□□□ `convert` □
    - `torch.quantization.convert`

□□□□

```
model = MyModel()
model.eval()

## 1. □□□□
model_fused = torch.quantization.fuse_modules(model, [['conv', 'relu']])

## 2. □□qconfig
model_fused.qconfig = torch.quantization.get_default_qconfig('fbgemm')

## 3. □□□□
torch.quantization.prepare(model_fused, inplace=True)

## 4. □□
with torch.no_grad():
    for data, _ in calibration_loader:
        model_fused(data)

## 5. □□
torch.quantization.convert(model_fused, inplace=True)
```

□□□□□□□**(QAT)**□□□□□□□□“□□□□”□□□□□□□ `FakeQuantize` □□□□□□□□□□□□□□□

- □□
    1. □□□□□
        - `torch.quantization.fuse_modules`
    2. □□ `qconfig` □□□ QAT □□□
        - `torch.quantization.get_default_qat_qconfig`
    3. □□ `prepare_qat`
        - `torch.quantization.prepare_qat()`
    4. □□□□□ epoch
    5. `convert` □□□□□□□
        - `torch.quantization.convert()`

□□□□

```
model.train()
model_fused = torch.quantization.fuse_modules(model, [['conv', 'relu']])

## 1. 设置为 QAT 配置
model_fused.qconfig = torch.quantization.get_default_qat_qconfig('fbgemm')

## 2. 准备 QAT
torch.quantization.prepare_qat(model_fused, inplace=True)

## 3. 正常训练
for epoch in range(num_epochs):
    for data, target in train_loader:
        output = model_fused(data)
        loss = loss_fn(output, target)
        loss.backward()
        optimizer.step()

## 4. 转换为真正的量化模型
model_fused.eval()
torch.quantization.convert(model_fused, inplace=True)
```

剪枝

在 `torch.nn.utils.prune` 下

常见方法：

- `prune.l1_unstructured`：按**L1**范数裁剪（非结构化剪枝）
    - 计算一个权重张量中每个元素的**L1**范数
    - 按照设定比例把绝对值最小的一部分权重置为**0**
- `prune.random_unstructured`：随机裁剪（非结构化剪枝）
    - `module`：要剪枝的模块
    - `name`：字符串，指定剪枝的权重参数名称
    - `amount`：
        - 如果是 `float`，表示要剪枝的比例
        - 如果是 `int`，表示要剪掉的权重个数
- `prune.ln_structured`：保留整列/整行
    - 结构化剪枝
    - `amount`：
        - 如果是 `float`，表示要剪枝的比例
        - 如果是 `int`，表示要剪掉的权重个数
    - `n`：L-n范数
    - `dim`：在哪个维度剪
        - `0`：按行剪
        - `1`：按列剪
- `prune.remove`：移除掩码，导出稀疏模型
    - `module`：要剪枝的模块
    - `name`：字符串，指定剪枝的权重参数名称

补充：剪枝后的模型参数仍然保留在完整权重中，只是部分权重被mask为0，可以导出稀疏模型进一步压缩

可视化工具

一般用**tensorboard**

在 `torch.utils` 下，一般 `from torch.ultis.tensorboard import SummaryWriter`

- 初始化函数可以输入一个文件夹名称，使得这个文件被tensorboard解析,使用完后要把对象关掉

```
from torch.utils.tensorboard import SummaryWriter
## 创建 SummaryWriter 并指定日志目录

writer = SummaryWriter('C:/study/pytorch/logs')

## 关闭 SummaryWriter

writer.close()
```

1. 记录标量
    - `writer.add_scalar()`
        - `tag`：图表标题
            - 使用 `train/loss`，`eval/loss` 就可以实现自动分组
        - `scalar_value`：要保存的数值，对应的是y轴
        - `global_step`：训练了多少步，对应的是x轴
2. 记录模型结构，显示每一层的名称
    - `writer.add_graph()`
        - 模型
        - 输入张量
3. 记录超参数组合及其效果
    - `writer.add_hparams()`
        - 超参数组合，为字典格式
        - 性能指标，为字典格式

tqdm

展现训练或测试进度条

`from tqdm import tqdm`

`tqdm()`

- 训练集或者测试集的**Dataloader**实例
- `desc`：进度条左侧描述文字
- `total`：总批次数
- `leave`：进度条完成后是否保留

- `unit` □□□□□`it/s`□□`batch/s`□
- `ncols` □□□□□

`□□.set_postfix()` □□□□□□□□□□□□

- □□□ `train_bar.set_postfix(loss=f"{loss.item():.4f}")`
- □□□

  ```
  train_bar.set_postfix({
          'loss': f"{loss.item():.4f}",
          'acc': f"{acc.item():.2%}"  # □□□□□
      })
  ```

□□□□□□

- □□□□□

`torch.save(model.state_dict(), './model_weights.pth')`

- □□□□□□□□

`model.load_state_dict(torch.load('./model_weights.pth'))`

- □□□□□□□□□

`torch.save(model,path)`

- □□□

`model = torch.load(path)`

□□□□

□□□□

- `from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel as DDP`
- `from torch.utils.data.distributed import DistributedSampler`
- `import torch.distributed as dist`
- `import torch.multiprocessing as mp`

□□□□

1. □□□□□

□□□□□□□□□□□□□GPU

2. □□□□

□□□□□□□□□□□□□

3. □ `DDP` □□□□□□ `DistributedSampler` □□□
4. □□ `torch.multiprocessing.spawn` □□□□

□□□

- `loss.backward()` □□□□□□□□□□□□□□□□□ `.grad` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

  - 如果不调用 `optimizer.step()`，参数不会更新
  - 如果不调用 `optimizer.zero_grad()`，梯度会一直累加
  - 进行前向传播的时候会把中间过程的激活值算出来并存储在显存中
- `torch.no_grad()`：禁用梯度计算，用于推理
- `.requires_grad_`：控制是否对张量启用梯度计算，不启用则不会存储前向传播的中间激活值
- `loss.item()`：将单元素张量转换为 **Python**标量
- `optim.zero_grad()`：梯度清零
- `optimizer.step()`：参数更新
- `loss.backward()`：反向传播
- `self.training` 是 `nn.Module` 类的一个内置属性，用于指示模型当前是否处于训练模式（`True`）或评估模式（`False`）
- 归一化一般都放在激活函数之前
- 多维张量相乘是最后两维相乘，其他维度广播对齐
- `.permute()` 是对张量进行旋转（不改变数据相对顺序），`.reshape()` 是对数据进行重排列（改变数据相对顺序）