PPVision 客户端 开发指南

版本 6.0.1

北京威远图易数字科技有限公司 2017年6月9日

目录

PPVision 客户端	1
开发指南	1
目录	2
1 简介	4
2 安装与部署	4
2.1 客户端	4
2.2 服务端目录结构	4
2.3 运行环境	4
3 主界面	5
4 操作方式	6
4.1 视图浏览	6
4.2 定位操作	6
4.3 定位模式	7
5 开发接口	7
5.1 方法	7
5.2 事件	14

1简介

PPVision 客户端是基于 HTML5 技术的实景、全景组件,该控件可访问 PPVision Server 发布的全景或可测量影像资源,同时也提供了在图像上进行空间采集与量测的功能,开发人员可以轻易地将该控件嵌入到基于 Web 应用的网页系统。

主要功能

- ◆ 浏览全景或可测量影像
- ◆ 空间三维量测
- ◆ 空间三维采集

2 安装与部署

2.1 客户端

客户端无需安装部署,但需要支持 HTML5、WebGL 的浏览器,例如 Chrome、Firefox。

2.2 服务端目录结构


/ppv ppvsion 组件

/icon 图标文件夹

/js ppvision 组件脚本

2.3 运行环境

Web 服务需要允许跨域访问。 IIS 配置如下:



3 主界面



4操作方式

4.1 视图浏览

 滚轮
 前进、后退

 方向箭头
 前进、后退

 翻页键
 快进、快退

 空格键
 播放、停止播放

F9 全屏

路线指示箭头 前进、转换路线 历史数据 查看、转换历史帧

4.2 定位操作


采集线、面,测量长度、面积

 左键
 添加节点

 中键
 撤销一步

 右键
 完成

4.3 采样模式



摄影测量法

在第一帧照片上点取一个特征,自动切换到下一帧,并显示一条绿色辅助线,再次点击特征点,完成定位。

注意: 摄影测量法操作原则

- 1 只能测量静态物体,不能测量运动物体
- 2 尽量在物体最近的距离测量,以免误差放大
- 3 尽量放大图像,点击位置精确到像素
- 4 找到明确的特征点,比如顶点、角点、交点、文字或图案。不要用在杆体、标线等 无法重复定位的特征
- 5 不要测量重复的物体,比如栅栏的中段,因为到第二张照片上很难确定第一张照片点击的位置

地面采样法

如果帧数据包含地面高度信息,可以使用地面采样模式,在一帧照片上点击一次,完成定位。

注意: 地面采样法只能采集地面上的对象,不能采集高于、低于地面的对象。而且定位精度较差。

5 开发接口

5.1 变量

1. needsUpdate

在 onPosition 中设置 ppv.needsUpdate = true; 可以强制 ppv 更新所有图层要素

5.2 方法

1. getVersion

```
查询当前 ppv 版本
返回
一个字符串
```

2. setPref

```
设定 ppv 系统参数
参数
      参数定义,一个对象。可以只设置需要的
def
      {
          bgcolor:0x000000,
                          //'rgb(255,255,255)',背景色
          fullView:FullMode.trans,//照片填充窗口的模式
                          //方向箭头
          enableArrow:true,
                          //历史表盘
          enableHistory:true,
                          //可视范围,米,只对点要素起作用
          scope:100,
          thumb:'Small',
                          //缩略图尺寸,可选['Middle', 'Small'],缺省'Middle'
          //方向箭头位置
          arrows:{
                          //向前,米
             forward:5,
                          //降低,米
             below:1.8,
                          //前倾,度
             lean:15,
          },
         //放大镜
          magnifier:{
             size:256,
                          //放大镜尺寸,像素
                          //放大倍数
             zoom:5.0,
                          //是否启动放大镜后,固定位置不变。
             fix:false,
```

```
//另一种方式是,放大镜随鼠标移动
   },
   // 快捷键
   key:{
      play:32,
                    //播放
                            space
      fforward:33,
                    //快进
                            page up
      fbackward:34,
                    //快退
                            page down
       forward:38,
                    //前进
                            ир
                    //后退
       backward:40,
                           down
                    //全屏 f9
      fullscreen:120,
   },
   //标注样式
   label:{
      fontface:'微软雅黑',
                        //字体
                        //字高,像素
      fontsize:15,
       textColor:'#000000',
                        //文字颜色
       borderThickness:1,
                        //边框线宽,如果取0值,将禁用边框
       borderFillet:0,
                        //边框圆角
                                      //边框颜色
       borderColor:'rgba(0,0,0,0.8)',
       backgroundColor:'rgba(255,255,255,0.8)', //背景颜色
   },
}
其中fullView 可选值:
var FullMode= {
              //填充,黑边,保持全部数据可见
   fill:1,
   trans:2,
             //镂空,露出背景,保持全部数据可见
              //裁剪,充满 div,数据不全
   clip:3,
             //拉伸,充满 div ,会变形
   stretch:4,
注意: ppv 在网页中布局与 css 样式,请参考样例页面中的设计
```

3. getPref

```
获得当前 ppv 系统设置
返回
参数对象,见 setPref 定义
```

4. setServer

设置服务器地址,并验证服务。

参数

url WebService服务地址

例如: "http://192.168.11.233:8022/PPVisionServer.asmx"

5. locate

打开全景或可测量影像,会触发 onLocate 事件

参数

type 图像类型

0 ppv uniform

3 imajbox

4 streetview

Ion, lat地理位置key用户密钥

事件

触发 onLocate 事件

6. locateByID

打开全景或可测量影像,会触发 onLocate 事件

参数

type 图像类型,同locate

id 照片id key 用户密钥

事件

触发 onLocate 事件

7. step

前进或后退

参数

step 帧数, 负数表示后退

8. play

开始自动沿轨迹播放图像

9. stop

停止播放图像

10. isPlaying

是否正在播放图像 **返回** true/false

11. setTool

```
设置当前工具
参数
cid 工具定义
    var Tool=
    {
         none:0,
        //
         measurePoint:1,
         measureLength:2,
         measureArea:3,
         measureZ:4,
         measureFacade:5,
         measureAngle:6,
         measureSlope:7,
         createPoint:11,
         createPolyline:12,
         createPolygon:13,
         caliplane:14,
        //
         pick:21,
         remove:22,
        fullscreen:23,
         Irs:24,
        //
         play:31,
         stop:32,
         next:33,
         prev:34,
         branch:35,
```

```
back:36,
history:37,
//
};
```

事件

触发 onTool 事件

12. getTool

查询当前工具

返回

工具 id, 见 setTool 参数 cid 定义

13. setSampleMode

设置采样模式。摄影测量法,定位一个点需要在两个影像点击两次,标定面法只需要点击一次,但需要预先标定面。

参数

```
mode 采样模式
var SampleMode=
{
    none:0,
    cloud:1,
    photo:2,
    ground:3,
    plane:4,
    object:5,
    depth:6,
};
```

事件

触发onSampleMode 事件

14. getSampleMode

查询当前采样模式

返回

采样模式,见 setSampleMode 参数 mode 定义

15. getFrame

```
查询当前照片 id
返回
照片 id
```

16. lookAt

```
定位视线方向,通过当前视点位置与目标点坐标,确定一条射线
注意:仅全景有效
参数
lon, lat, alt 目标点,经纬度坐标
```

17. addLayer

```
添加一个图层
参数
def
     图层定义
       样例1:
       {
          name:"路灯",
                        //图层名称
          type:"Point",
                        //Point, Line, Polygon 三种类型,并非强约束
                        //要素颜色
          color:0xffff00,
          opacity:0.5,
                        //透明度
                        //图标大小
          size:40,
          icon:"icon/创建点.png", //图标
          fontSize:15,
                        //文字尺寸
       };
       样例2:
          name:"Road",
                           //图层名称
                           //Point, Line, Polygon 三种类型,并非强约束
          type:"Line",
          color:"rgb(255,0,255)", //RGBA or RGB,颜色
                            //透明度
          opacity:1,
                            //线宽,单位是像素, windows 平台仅支持1
          lineWidth:2,
          fontSize:15,
                           //文字尺寸
      }
```

返回

图层 handle

18. findLayer

根据图层名, 查找图层

参数

name 图层名

返回

图层 handle

19. getLayer

获得图层定义

参数

handle 图层句柄

返回

图层定义,与 addLayer 相同

20. setLayer

重新定义图层, 更新已有图层样式

参数

handle 图层句柄

def 图层定义,与addLayer 相同

21. removeLayer

删除图层

参数

handle 图层 handle

22. removeAllLayers

删除所有图层

23. addFeature

向指定图层添加点、线、面要素

参数

hlayer 图层 handle

def 要素定义,GeoJson

```
支持基本 GeoJson 对象
其中 properties 不是必须
可识别的属性包括:
   name: 标注内容
   fid: 要素 id
   toGround:高程值是否相对于地面,如果不设置此属性,则使用绝对高程
样例
    "type":"Feature",
    "fid":1234,
    "name":"灯杆",
    "toGround":0,
    "geometry":{
       "type":"Point",
       "coordinates":
           103.7618144853319,
           36.08614306284845,
           1481.648249594895
}
```

返回

要素 handle

24. findFeature

根据要素的 fid 以及所属图层查找要素

参数

fid 要素fid 属性

返回

要素 handle

25. getFeature

获得要素定义

参数

handle 要素句柄

返回

要素定义,与addFeature 相同

26. setFeature

重新定义要素,更新已有要素

参数

handle 要素句柄

def 要素定义,与addFeature 相同

27. removeFeature

删除要素

参数

handle 要素句柄

28. removeAllFeatures

删除指定图层的所有要素

参数

hlayer 图层 handle

29. selectFeature

选中要素, 高亮显示

参数

handle 要素 handle

30. visible

隐藏或显示图层或要素

参数

handle 图层或要素 handle

visible 是否可见

5.3 事件

1. onLocate

```
响应 locate 和 locateByID,可判断是否成功

参数

event={

    state: LocateState.success,

}

其中 state 可选值:

var LocateState={

    success:0,

    typeError:1,

    dataError:2,

    imageError:3,

busy:4,

};
```

2. onPosition

响应视点位置改变

参数

```
event={
                  经度,单位为度
    lon:114.012,
                    纬度,单位为度
    lat:39.231,
    alt:62.089,
                    高程,单位为米
    prev:{
        id:1234,
        heading:67,
    },
    next:{
        id:1234,
        heading:67,
    },
    back:{
        id:1234,
        heading:67,
    },
    branch:[
        {
            id:1234,
```

```
heading:67,
          },
               {id:1234,
               heading:67,
          },
     ],
     history:[
          {
               id:1234,
               heading:67,
          },
               {id:1234,
               heading:67,
          },
     ],
}
```

3. onEye

响应视角改变

参数

```
event={
   heading:45.23,
               当前视线方位角,单位为度
               水平视角,单位为度
   fovx:45,
}
```

4. onFeatureCreate

```
响应采集点、线、面工具
参数
```

def 要素定义,GeoJson,

5. onFeatureSelect

响应要素被控件工具选中

```
参数
event = {
    layer:hlayer,
                             图层handle
    feature:handle,
                             要素handle
```

```
layername:"lay_name", 图层名称
fid:123, 要素 id
}
```

6. onFeatureRemove

响应要素将被控件工具删除

参数

```
event = {
    layer:hlayer, 图层 handle
    feature:handle, 要素 handle
    layername:"lay_name", 图层名称
    fid:123, 要素 id
}
```

7. onMeasure

响应测量工具

参数

```
event 不同德测量工具,返回不同的定义
样例 1: {"length":123.456}
样例 2: {"length":10.459530,"dz":10.232580,"dxy":2.167046}
```

8. onTool

响应工具改变

参数

event ={tool:11} 不同德测量工具,返回不同的定义