HDFS简易使用

HDFS特点

HDFS是Hadoop应用用到的一个最主要的分布式存储系统。一个HDFS集群主要由一个NameNode 和很多个Datanode组成:Namenode管理文件系统的元数据,而Datanode存储了实际的数据。HDFS 的体系结构在这里有详细的描述。本文档主要关注用户以及管理员怎样和HDFS进行交互。HDFS架构设计中的图解描述了Namenode、Datanode和客户端之间的基本的交互操作。基本上,客户端联系 Namenode以获取文件的元数据或修饰属性,而真正的文件I/O操作是直接和Datanode进行交互的。

HDFS命令

FS Shell

调用文件系统(FS)Shell命令应使用 bin/hadoop fs <args> 的形式。 所有的的FS shell命令使用URI 路径作为参数。URI格式是scheme://authority/path。对HDFS文件系统,scheme是hdfs,对本地文件系统,scheme是file。其中scheme和authority参数都是可选的,如果未加指定,就会使用配置中指定的默认scheme。一个HDFS文件或目录比如 /parent可以表示成

hdfs://namenode:namenodeport/parent,或者更简单的/parent/child (假设你配置文件中的默认值是namenode:namenodeport)。大多数FS Shell命令的行为和对应的Unix Shell命令类似,不同之处会在下面介绍各命令使用详情时指出。出错信息会输出到stderr,其他信息输出到stdout。

cat

使用方法: hadoop fs -cat URI [URI ...]

将路径指定文件的内容输出到stdout。

示例:

```
hadoop fs -cat hdfs://host1:port1/file1 hdfs://host2:port2/file2
hadoop fs -cat file:///file3 /user/hadoop/file4
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

chgrp

使用方法: hadoop fs -chgrp [-R] GROUP URI [URI ...]

改变文件所属的组。使用-R将使改变在目录结构下递归进行。命令的使用者必须是文件的所有者或者超级用户。更多的信息请参见HDFS权限用户指南。

chmod

使用方法: hadoop fs -chmod [-R] <MODE[,MODE]... | OCTALMODE> URI [URI ...]

改变文件的权限。使用-R将使改变在目录结构下递归进行。命令的使用者必须是文件的所有者或者超级用户。更多的信息请参见HDFS权限用户指南。

chown

使用方法: hadoop fs -chown [-R] [OWNER][:[GROUP]] URI [URI]

改变文件的拥有者。使用-R将使改变在目录结构下递归进行。命令的使用者必须是超级用户。更多的信息请参见HDFS权限用户指南。

copyFromLocal

使用方法: hadoop fs -copyFromLocal <localsrc> URI

除了限定源路径是一个本地文件外,和put命令相似。

copyToLocal

使用方法: hadoop fs -copyToLocal [-ignorecrc] [-crc] URI <localdst>

除了限定目标路径是一个本地文件外,和get命令类似。

ср

使用方法: hadoop fs -cp URI [URI ...] <dest>

将文件从源路径复制到目标路径。这个命令允许有多个源路径,此时目标路径必须是一个目录。 示例:

```
hadoop fs -cp /user/hadoop/file1 /user/hadoop/file2
hadoop fs -cp /user/hadoop/file1 /user/hadoop/file2 /user/hadoop/dir
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

du

使用方法: hadoop fs -du URI [URI ...]

显示目录中所有文件的大小,或者当只指定一个文件时,显示此文件的大小。 示例:

```
hadoop fs -du /user/hadoop/dir1 /user/hadoop/file1
hdfs://host:port/user/hadoop/dir1
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

dus

使用方法: hadoop fs -dus <args>

显示文件的大小。

expunge

使用方法: hadoop fs -expunge

清空回收站。请参考HDFS设计文档以获取更多关于回收站特性的信息。

get

使用方法: hadoop fs -get [-ignorecrc] [-crc] <src> <localdst> 复制文件到本地文件系统。可用-ignorecrc选项复制CRC校验失败的文件。使用-crc选项复制文件以及CRC信息。

示例:

```
hadoop fs -get /user/hadoop/file localfile
hadoop fs -get hdfs://host:port/user/hadoop/file localfile
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

getmerge

使用方法: hadoop fs -getmerge <src> <localdst> [addn1]

接受一个源目录和一个目标文件作为输入,并且将源目录中所有的文件连接成本地目标文件。addnl是可选的,用于指定在每个文件结尾添加一个换行符。

Is

使用方法: hadoop fs -1s <args>

如果是文件,则按照如下格式返回文件信息:

文件名 <副本数> 文件大小 修改日期 修改时间 权限 用户ID 组ID

如果是目录,则返回它直接子文件的一个列表,就像在Unix中一样。目录返回列表的信息如下:

目录名 <dir> 修改日期 修改时间 权限 用户ID 组ID

示例:

```
hadoop fs -ls /user/hadoop/file1 /user/hadoop/file2 hdfs://host:port/user/hadoop/dir1 /nonexistentfile
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

Isr

使用方法: hadoop fs -1sr <args> ls命令的递归版本。类似于Unix中的ls -R。

mkdir

使用方法: hadoop fs -mkdir <paths>

接受路径指定的uri作为参数,创建这些目录。其行为类似于Unix的mkdir-p,它会创建路径中的各级父目录。

示例:

```
hadoop fs -mkdir /user/hadoop/dir1 /user/hadoop/dir2 hadoop fs -mkdir hdfs://host1:port1/user/hadoop/dir hdfs://host2:port2/user/hadoop/dir
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

movefromLocal

使用方法: dfs -moveFromLocal <src> <dst>

输出一个"not implemented"信息。

mv

使用方法: hadoop fs -mv URI [URI ...] <dest>

将文件从源路径移动到目标路径。这个命令允许有多个源路径,此时目标路径必须是一个目录。不允许 在不同的文件系统间移动文件。

示例:

```
hadoop fs -mv /user/hadoop/file1 /user/hadoop/file2
hadoop fs -mv hdfs://host:port/file1 hdfs://host:port/file2
hdfs://host:port/file3 hdfs://host:port/dir1
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

put

使用方法: hadoop fs -put <localsrc> ... <dst>

从本地文件系统中复制单个或多个源路径到目标文件系统。也支持从标准输入中读取输入写入目标文件系统。

```
hadoop fs -put localfile /user/hadoop/hadoopfile
hadoop fs -put localfile1 localfile2 /user/hadoop/hadoopdir
hadoop fs -put localfile hdfs://host:port/hadoop/hadoopfile
hadoop fs -put - hdfs://host:port/hadoop/hadoopfile
```

从标准输入中读取输入。

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

rm

使用方法: hadoop fs -rm URI [URI ...]

删除指定的文件。只删除非空目录和文件。请参考rmr命令了解递归删除。 示例:

```
hadoop fs -rm hdfs://host:port/file /user/hadoop/emptydir
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

rmr

使用方法: hadoop fs -rmr URI [URI ...]

delete的递归版本。

示例:

```
hadoop fs -rmr /user/hadoop/dir
hadoop fs -rmr hdfs://host:port/user/hadoop/dir
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

setrep

使用方法: hadoop fs -setrep [-R] <path>

改变一个文件的副本系数。-R选项用于递归改变目录下所有文件的副本系数。

示例:

```
hadoop fs -setrep -w 3 -R /user/hadoop/dir1
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

stat

使用方法: hadoop fs -stat URI [URI ...]

返回指定路径的统计信息。

示例:

```
hadoop fs -stat path
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

tail

使用方法: hadoop fs -tail [-f] URI

将文件尾部1K字节的内容输出到stdout。支持-f选项,行为和Unix中一致。

示例:

```
hadoop fs -tail pathname
```

返回值:

成功返回0,失败返回-1。

test

使用方法: hadoop fs -test -[ezd] URI

选项:

- -e 检查文件是否存在。如果存在则返回0。
- -z 检查文件是否是0字节。如果是则返回0。
- -d 如果路径是个目录,则返回1,否则返回0。

示例:

hadoop fs -test -e filename

text

使用方法: hadoop fs -text <src> 将源文件输出为文本格式。允许的格式是zip和TextRecordInputStream。

touchz

使用方法: hadoop fs -touchz URI [URI ...]

创建一个0字节的空文件。

示例:

hadoop fs -touchz pathname

返回值:

成功返回0,失败返回-1。