



Инструкция по настройке СНК-АЗС для расчетов по системе быстрых платежей (СБП)

Версия 1.9

Дата выпуска документа
09.10.2025

Оглавление:

1	Требования.....	3
2	Настройка СБП от Газпромбанка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС».....	3
2.1	Запуск Конфигуратора оборудования	3
2.2	Добавление терминала в группу "Картридер"	3
2.3	Настройка параметров устройства.....	3
2.4	Конфигурация сервиса СБП от Газпромбанка.....	4
2.5	Конфигурация сервиса СБП от Газпромбанка для работы по кассовой ссылке	4
3	Настройка СБП от других банков в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»	5
3.1	Запуск Конфигуратора оборудования	5
3.2	Добавление терминала в группу "Картридер"	5
3.3	Настройка параметров устройства.....	5
3.4	Конфигурация сервиса СБП от банка «Открытие»	6
3.5	Конфигурация сервиса СБП от банка «Райффайзенбанк»	6
3.6	Конфигурация сервиса СБП от банка «Райффайзенбанк» для работы по кассовой ссылке	7
3.7	Конфигурация сервиса СБП от банка «Альфа-банк».....	7
3.8	Конфигурация сервиса СБП от банка «Альфа-банк» для работы по кассовой ссылке	8
4	Настройка отображения QR-кода.....	9
5	Настройка СБП в «Управление скидками СНК-АЗС»	9
5.1	Запуск "Управления скидками СНК-АЗС"	9
5.2	Добавление сети эмитентов	9
5.3	Создание эмитента.....	10
5.4	Подключение эмитента к типу оплаты.....	11
6	Настройка в «Приложении оператора СНК-АЗС»	11
6.1	Запуск «Приложения оператора СНК-АЗС».....	11
6.2	Вход в настройки	11
6.3	Добавление устройства и протоколов	11

1 Требования

- 1.1 Версия ПО «СНК-АЗС» должна быть не ниже 1.74.10.
- 1.2 Наличие на ТО действующей лицензии «СНК-СБП». Лицензия должна отображаться в программе «KeyInfo» (.\SNC_AZS\server\KeyInfo.exe).
- 1.3 Полученные от банка-партнера настройки подключения, индивидуальные для каждой АЗС.

2 Настройка СБП от Газпромбанка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»

Выполните этот шаг, если настраиваете СБП от Газпромбанка, если нужно настроить СБП от другого банка, то переходите к разделу 3.

2.1 Запуск Конфигуратора оборудования

- Запустите приложение "Конфигуратор оборудования СНК-АЗС" (.\SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe).

2.2 Добавление терминала в группу "Картридер"

- В левом окне найдите группу «Картридер» и кликните по ней правой кнопкой мыши.
- Выберите «Добавить устройство».




Рисунок 1. Добавление устройства в Конфигураторе оборудования

2.3 Настройка параметров устройства

В появившемся окне «Настройки» введите параметры:

- **Тип:** выберите «Сервис быстрых платежей (СБП) Газпромбанк».
- **Имя:** введите имя добавляемого сервиса (например - "СБП Газпромбанк").
- **Группа:** не используется.
- **Инициализировать устройство при обращении:** не используется.




Рисунок 2. Выбор типа устройства

В левом окне выберите добавленное устройство и в правом окне заполните его настройки в зависимости от способа работы по СБП (см. п. 2.4 - 2.5):

2.4 Конфигурация сервиса СБП от Газпромбанка

Настройте параметры:

- **Код эмитента-владельца** - 354
- **Строка подключения** - <https://sbp.gazprombank.ru:9443> (пример формата строки)
- **ID юридического лица** - LA0000047713 (пример формата ID)
- **ID точки обслуживания** - MA0000111723 (пример формата TO)
- **Счет юр. лица** - 40802810664000005668 (пример формата счета)
- **Логин** - LA0000045813 (пример формата логина)
- **Пароль** - y9xNh1v08Y8kIP (пример формата пароля)
- **Назначение платежа** – заполняется данными от Газпромбанка
- **Таймаут на ожидание ответа, сек.** - время ожидания, когда клиент оплатит QR-счёт

Примечание:

Без логина и пароля будут недоступны возвраты платежей.




Рисунок 3. Пример настроек для банка «Газпромбанк»

2.5 Конфигурация сервиса СБП от Газпромбанка для работы по кассовой ссылке

Настройте параметры:

- **Код эмитента-владельца** - 354
- **Строка подключения** - <https://sbp.gazprombank.ru:9443> (пример формата строки)
- **ID юридического лица** - LA0000047713 (пример формата ID)
- **ID точки обслуживания** - MA0000111723 (пример формата TO)
- **Счет юр. лица** - 40802810664000005668 (пример формата счета)
- **Логин** - LA0000045813 (пример формата логина)
- **Пароль** - y9xNh1v08Y8kIP (пример формата пароля)
- **Назначение платежа** – заполняется данными от Газпромбанка
- **Таймаут на ожидание ответа, сек.** - время ожидания, когда клиент оплатит QR-счёт

Настройки кассовой ссылки:

- **Идентификатор кассовой ссылки** - заполняется или выданным значением или генерируется прямо в окне драйвера
- **Данные QR кода кассовой ссылки** - заполняется или выданным значением или генерируется прямо в окне драйвера

Примечание:

Кассовые ссылки, получаемые запросом "Сгенерировать кассовую ссылку" не требуют привязки.

Кассовые ссылки, получаемые от Газпромбанка (в формате AS1F00*) требуют привязки запросом "Привязать кассовую ссылку".




Рисунок 4. Пример настроек для банка «Газпромбанк» при работе по кассовой ссылке

3 Настройка СБП от других банков в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»

3.1 Запуск Конфигуратора оборудования

- Запустите приложение "Конфигуратор оборудования СНК-АЗС" (.\SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe).

3.2 Добавление терминала в группу "Картридер"

- В левом окне найдите группу «Картридер» и кликните по ней правой кнопкой мыши.
- Выберите «Добавить устройство».




Рисунок 5. Добавление устройства в Конфигураторе оборудования

3.3 Настройка параметров устройства

В появившемся окне «Настройки» введите параметры:

- Тип:** выберите «Сервис быстрых платежей (СБП)».
- Имя:** СБП (наименование банка).
- Группа:** не используется.
- Инициализировать устройство при обращении:** не используется.




Рисунок 6. Выбор типа устройства

В левом окне выберите добавленное устройство и в правом окне заполните его настройки в зависимости от банка-партнера (см. п. 3.4 - 3.8):

3.4 Конфигурация сервиса СБП от банка «Открытие»

Настройте параметры:

- Провайдер СБП - Банк Открытие
- Код эмитента-владельца - 2209
- Строка подключения - <https://sbp.openbank.ru>
- ID партнера\счета - LA0000004181 (пример формата ИД)
- Секретный ключ - PFa52x1Jk03nWA (пример формата ключа)
- ID точки обслуживания - MA0000002585 (пример формата ТО)




Рисунок 7. Пример настроек для банка «Открытие»

3.5 Конфигурация сервиса СБП от банка «Райффайзенбанк»

Настройте параметры:

- Провайдер СБП - Райффайзенбанк
- Код эмитента-владельца - 3292
- Строка подключения - <https://ecom.raiffeisen.ru>
- ID партнера\счета - Если выдан номер счета, то заполняется он. Иначе пустое значение.
- Секретный ключ - eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9 (пример формата ключа)
- ID точки обслуживания - MA0000082816 (пример формата ТО)




Рисунок 8. Пример настроек для банка «Райффайзенбанк»

3.6 Конфигурация сервиса СБП от банка «Райффайзенбанк» для работы по кассовой ссылке

Настройте параметры:

- **Провайдер СБП** - Райффайзенбанк (Кассовая ссылка)
- **Код эмитента-владельца** - 3292
- **Строка подключения** - <https://pay.raiffeisen.ru>
- **ID партнера\счета** - Если выдан номер счета, то заполняется он. Иначе пустое значение.
- **Секретный ключ** - eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9 (пример формата ключа)
- **ID точки обслуживания** - MA743712 (пример формата TO)
- Настройки кассовой ссылки:
 - **Идентификатор кассовой ссылки** - заполняется или выданным значением или генерируется прямо в окне драйвера
 - **Данные QR кода кассовой ссылки** - заполняется или выданным значением или генерируется прямо в окне драйвера.
- После заполнения полей «Идентификатор кассовой ссылки» и «Данные QR кода кассовой ссылки» нужно привязать кассовую ссылку, нажав на кнопку «Привязать существующую кассовую ссылку».

Примечание:

Для двух рабочих мест и двух экземпляров ридера СБП должна быть создана/получена своя кассовая ссылка.




Рисунок 9. Пример настроек для банка «Райффайзенбанк» при работе по кассовой ссылке

3.7 Конфигурация сервиса СБП от банка «Альфа-банк»

Настройте параметры:

- **Провайдер СБП** - Альфа-Банк
- **Код эмитента-владельца** - 1326
- **Строка подключения** - <http://217.12.103.147:9914/fsCryptoProxy> (пример формата строки)
- **ID партнера\счета** - c2b-snc-test (пример формата ID)
- **ID точки обслуживания** - 30001120 (пример формата TO)
- **Путь к файлу закрытого ключа** - .keys\fps_private.key (пример файла ключа) Данный ключ должен вам передать банк со всеми реквизитами. Его нужно скопировать в папку ..\SNC_AZS\server\keys\

Настройки клиентского сертификата SSL/TLS:

- **Использовать сертификат SSL/TLS** – установить флажок
- **Путь к файлу сертификата** - .\keys\fps_client.crt (пример ключа)
- **Путь к файлу закрытого ключа** - .\keys\fps_client.key (пример ключа)

Примечание:

Это не тот же сертификат, который изначально генерируется для партнера. Это отдельный комплект для SSL/TLS соединения, передается отдельно. Для простоты настройки можно полученные файлы переименовать в fps_client.crt и fps_client.key и скопировать в каталог:

..\SNC_AZS\server\keys

В этом случае достаточно будет просто установить флажок, так как в драйвере эти имена прописаны по умолчанию.




Рисунок 10. Пример настроек для банка «Альфа-банк»

3.8 Конфигурация сервиса СБП от банка «Альфа-банк» для работы по кассовой ссылке

Настройте параметры:

- **Провайдер СБП** - Альфа-банк (Кассовая ссылка)
- **Код эмитента-владельца** - 1326
- **Строка подключения** - http://217.12.103.147:9914/fsCryptoProxy (пример формата строки)
- **ID партнера/счета** - c2b-snc-test (пример формата ID)
- **ID точки обслуживания** - 30001120 (пример формата TO)
- **Путь к файлу закрытого ключа** - .\keys\fps_private.key (пример файла ключа) Данный ключ должен вам передать банк со всеми реквизитами. Его нужно скопировать в папку - ..\SNC_AZS\server\keys\

Настройки клиентского сертификата SSL/TLS:

- **Использовать клиентский сертификат для HTTPS** – установить флажок
- **Путь к файлу сертификата** - .\keys\fps_client.crt (пример ключа)
- **Путь к файлу закрытого ключа** - .\keys\fps_client.key (пример ключа)

Примечание:

Это не тот же сертификат, который изначально генерируется для партнера. Это отдельный комплект для SSL/TLS соединения, передается отдельно. Для простоты настройки можно полученные файлы переименовать в fps_client.crt и fps_client.key и скопировать в каталог:

..\SNC_AZS\server\keys

В этом случае достаточно будет просто установить флажок, так как в драйвере эти имена прописаны по умолчанию.

Настройки кассовой ссылки:

- **Идентификатор кассовой ссылки** - заполняется или выданным значением или генерируется прямо в окне драйвера
- **Данные QR кода кассовой ссылки** - заполняется или выданным значением или генерируется прямо в окне драйвера
- После заполнения полей «Идентификатор кассовой ссылки» и «Данные QR кода кассовой ссылки» нужно привязать кассовую ссылку, нажав на кнопку «Привязать существующую кассовую ссылку».

Примечание:

Для двух рабочих мест и двух экземпляров ридера СБП должна быть создана/получена своя кассовая ссылка.




Рисунок 11. Пример настроек для банка «Альфа-банк» при работе по кассовой ссылке

4 Настройка отображения QR-кода

Для отображения QR-кода платежа «СНК-А3С» использует приложение «Витрина СНК-А3С». Это приложение показывает QR-код на мониторе, установленном лицом к клиенту. Помимо QR-кода, приложение отображает состав текущей корзины и может показывать рекламные материалы (изображения и видео) в перерывах между продажами. Инструкции по настройке приложения «Витрина СНК-А3С» можно найти в соответствующем руководстве.

Если используется внешний мини-дисплей типа «Telemetron», настройте его в «Конфигураторе оборудования СНК-А3С». Для этого в окне настроек сервиса СБП сделайте следующее:

- Установите галочку «Использовать внешний дисплей для отображения QR-кода».
- Укажите порт, к которому подключен дисплей.

Для использования статического QR-кода, его изображение можно разместить в зоне обслуживания клиентов. Например, распечатайте QR-код на бумаге и разместите его на видном месте.

5 Настройка СБП в «Управление скидками СНК-А3С»

5.1 Запуск "Управления скидками СНК-А3С"

- Запустите программу "Управление скидками СНК-А3С".

5.2 Добавление сети эмитентов

- В левом окне выберите "Банковские карты".
- В правом окне перейдите на вкладку "Эмитенты".
- В поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите "Создать сеть эмитентов".




Рисунок 12. Создание сети эмитентов

- В появившемся окне:
 - В строке "Сеть эмитентов" выберите "СБП".
 - Нажмите "ОК".




Рисунок 13. Выбор типа сети эмитента

5.3 Создание эмитента

На строке "Сеть эмитентов "СБП"" нажмите правую кнопку мыши и выберите "Создать эмитента".




Рисунок 14. Создание эмитента

- В появившемся окне заполните поля:
 - Имя: СБП (наименование банка)
 - Код эмитента: номер генеральной лицензии банка (см п. 3.4 – 3.8)




Рисунок 15. Пример настроек для банка "Открытие"

5.4 Подключение эмитента к типу оплаты

- На строке эмитента "СБП (наименование банка)" нажмите правую кнопку мыши и выберите "Подключить к данному типу оплаты".




Рисунок 16. Подключение эмитента к типу оплаты

6 Настройка в «Приложении оператора СНК-АЗС»

6.1 Запуск «Приложения оператора СНК-АЗС»

- Запустите «Приложение оператора СНК-АЗС».

6.2 Вход в настройки

- В строке меню выберите 'Сервис' -> 'Настройка рабочего места'.




Рисунок 17. Запуск настроек рабочего места

6.3 Добавление устройства и протоколов

На вкладке «Считыватели карт»:

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле вкладки и выберите «Добавить СБП (наименование банка)».




Рисунок 18. Добавление считывателя

На вкладке «Протоколы считывателей карт»:

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле вкладки и выберите «Добавить СБП (наименование банка) \ Сервис быстрых платежей (СБП)».




Рисунок 19. Добавление протокола считывателя

Настройка для расчетов по системе быстрых платежей в «СНК-АЗС» завершена.