



СНК-Менеджмент.
Руководство по централизованному управлению продуктами СНК

Руководство администратора

Версия 1.6

Дата выпуска документа
04.12.2025

Оглавление:

1.	Общая информация	4
2.	Обзор СНК-Менеджмент	4
2.1.	Вход.....	4
2.2.	Главная страница	4
2.3.	Вкладка «Администрирование»	5
2.4.	Вкладка «СНК-АЗС»	5
2.5.	Вкладка «СНК-Офис»	5
3.	Управление пользователями	6
3.1.	Обзор страницы со списком пользователей.....	6
3.2.	Добавление пользователя	6
3.3.	Управление настройками пользователя	7
3.3.1.	Настройка привилегий	7
3.3.2.	Редактирование данных регистрации пользователя	8
3.3.3.	Редактирование профиля пользователя	8
3.3.4.	Блокировка и разблокировка пользователя	8
3.4.	Закрепление ТО за пользователем	8
4.	Управление точками обслуживания (ТО).....	9
4.1.	Обзор страницы со списком ТО	9
4.2.	Добавление новой ТО.....	10
4.3.	Добавление доп. рабочего места для ТО	11
4.4.	Привязка идентификатора ТО к «СНК-Менеджмент»	12
4.5.	Редактирование данных существующей ТО	12
4.6.	Добавление новой группы ТО	13
4.7.	Удаление ТО.....	13
5.	Управление лицензиями	14
5.1.	Информация	14
5.2.	Обзор страницы со списком спецификаций	14
5.3.	Обзор страницы со списком Nasp-ключей	15
5.4.	Распределение лицензий на новую ТО.....	16
5.4.1.	Передача номера ключа от реальной ТО в «СНК-Менеджмент».....	16
5.4.2.	Распределение лицензий на ключ.....	16
5.4.3.	Обновление списка лицензий на ТО	16
5.5.	Распределение дополнительных лицензий на ТО	17
5.5.1.	Распределение доступных лицензий на ключ	17
5.5.2.	Обновление списка лицензий на ТО	17
5.6.	Перенос лицензий на новый Nasp-ключ.....	18
5.6.1.	Передача номера ключа от реальной ТО в «СНК-Менеджмент».....	18
5.6.2.	Перенос лицензий на новый ключ.....	18

5.6.3.	Обновление списка лицензий на ТО	18
6.	Управление обновлениями	19
6.1.	Обзор страницы управления обновлениями	19
6.2.	Распределение обновления на все ТО	19
6.3.	Распределение обновления на определенные ТО.....	20
7.	Просмотр информации о ТО	21
7.1.	Обзор страницы с информацией по ТО	21
8.	Мониторинг состояния ТО	22
8.1.	Обзор страницы мониторинга ТО.....	22
8.2.	Получение данных с ТО.....	23
8.3.	Подтверждение операций на ТО (получение кода авторизации)	24
9.	Работа с мобильными сервисами	25
9.1.	Обзор страницы по мобильным сервисам.....	25
9.1.1.	Активность ТО.....	25
9.1.2.	Контроль заявок.....	26
9.1.3.	Статистика	26
9.2.	Установка видимости пистолетов в мобильных приложениях.....	27
9.3.	Перекодировка топлива	28

1. Общая информация

«СНК-Менеджмент» (<https://management.sncard.ru>) это Web сервис для клиентов, эксплуатирующих программное обеспечение СНК. Основные функции «СНК-Менеджмент» включают: управление лицензиями, обновлениями программного обеспечения (далее ПО) на точках обслуживания (далее ТО), просмотр информации о работе ТО и информации о работе мобильных сервисов (например, E1 CARD, Яндекс.Заправки и т.д.).

2. Обзор СНК-Менеджмент.

2.1. Вход

- Откройте браузер и перейдите на страницу авторизации «СНК-Менеджмент» по адресу <https://management.sncard.ru>.
- На странице входа введите:
 - **Логин** (ваше имя пользователя).
 - **Пароль** (выданный администратором или установленный самостоятельно).
- Нажмите кнопку «**Войти**».




Рисунок 1. Страница авторизации

2.2. Главная страница

После авторизации открывается главная страница, которая состоит из следующих элементов:

- **Логотип «СНК»:** слева вверху расположены логотип «СНК» и название - «Управление продуктами СНК». При нажатии на логотип или название на любой странице происходит переход на главную страницу.
- **Название организации:** посередине вверху отображается название организации и номер процессингового центра (ПЦ), к которому она привязана.
- **Кнопка «Уведомления»:** справа вверху, с изображением колокольчика. Открывает раздел с сообщениями о новых HASP-ключах, плановых работах и другой важной информацией.
- **Кнопка профиля пользователя:** справа вверху, с аватаркой. При нажатии открывается меню с опциями:
 - **Профиль пользователя:** возможность загрузить аватарку, изменить ФИО, логин, пароль, email, телефон, настроить email-рассылки.
 - **Выход:** завершение сеанса пользователя с «СНК-Менеджмент».
- **Горизонтальные вкладки:** в основной области расположены три вкладки:
 - **Администрирование:** управление пользователями, лицензиями и ТО (подробно в п. 2.3).
 - **СНК-АЗС:** управление точками обслуживания и мобильными сервисами (подробно в п. 2.4).
 - **СНК-Офис:** управление офисными процессами и аналитикой.
 - При выборе одной вкладки другие сворачиваются.

- **Контактная информация:** расположена снизу слева.
- **Документация по «СНК-Менеджмент»:** расположена снизу справа.
- **Правовая информация:** расположена снизу справа.




Рисунок 2. Главная страница «СНК-Менеджмент»

2.3. Вкладка «Администрирование»

Предназначена для управления основными функциями. Доступные разделы:

- **Управление обновлениями:** Настройка и распространение обновлений ПО «СНК-АЗС» на точки обслуживания (подробно в разделе 6).
- **Спецификации:** управление наборами лицензий для ТО (подробно в разделе 5).
- **НАСП-ключи:** управление ключами защиты, привязка и отвязка лицензий (подробно в разделе 5).
- **Точки обслуживания:** создание, редактирование и удаление ТО (подробно в разделе 4).
- **Офисное ПО:** управление рабочими местами с офисным ПО).
- **Внешние ТО:** управление внешними сервисами.
- **Таблица перекодировок топлива:** управление соответствием кодов топлива для разных мобильных сервисов (подробно в разделе 9.3).
- **Пользователи:** создание, редактирование и блокировка учетных записей пользователей (подробно в разделе 3).

2.4. Вкладка «СНК-АЗС»

Предоставляет инструменты для управления точками обслуживания и связанными сервисами. Доступные разделы:

- **Информация по ТО:** просмотр данных о точках обслуживания, включая файлы логирования, протоколы событий, установленные версии ПО и статус.
- **Мониторинг ТО:** отслеживание состояния ТО, доступных и установленных обновлений.
- **Мобильные сервисы:** управление заправками через мобильные приложения (например, E1 CARD, Яндекс.Заправки). Включает вкладки:
 - **Активность ТО:** информация о текущей активности точек обслуживания.
 - **Контроль заявок:** информация по заправкам через мобильные сервисы.
 - **Статистика:** анализ данных по использованию мобильных сервисов.

2.5. Вкладка «СНК-Офис»

Предназначена для управления офисными процессами, аналитики и складского учета. Для работы с этой вкладкой необходима дополнительная лицензия.

3. Управление пользователями

3.1. Обзор страницы со списком пользователей

Расположение: вкладка «Администрирование» → раздел «Пользователи».




Рисунок 3. Раздел "Пользователи"

Вверху таблицы доступна строка поиска для фильтрации пользователей по имени, логину или email. Возможна сортировка по колонкам.

Таблица пользователей содержит список всех учетных записей организации с колонками:

- **Эмитент:** процессинговый центр с присвоенным номером
- **Организация:** организация эмитента
- **Логин:** логин пользователя
- **Email:** адрес электронной почты пользователя
- **Уровень доступа:**
 - **Администратор:** доступны все привилегии
 - **Пользователь:** доступ настраивается
- **Состояние:**
 - **Активен:** пользователь имеет доступ к «СНК-Менеджмент»
 - **Блокирован:** пользователь не имеет доступа к «СНК-Менеджмент»
 - **Требуется активация:** необходимо завершить процедуру регистрации пользователя
- **Дата обновления:** время последнего изменения настроек пользователя
- **Действия:**
 - **Доступные привилегии:** настраивание доступных для пользователя опций.
 - **Закрепленные ТО:** закрепленные за пользователем ТО (подробно в разделе 3.4).
 - **Редактировать:** настройка уровня доступа и электронной почты
 - **Профиль:** аватарка, ФИО, логин, пароль, email, телефон пользователя
 - **Блокировать\Разблокировать:** ограничение доступа пользователя к «СНК-Менеджмент».

3.2. Добавление пользователя

- На странице «Список пользователей» нажмите кнопку «Добавить пользователя».
- Выберите уровень доступа (администратор или пользователь) и укажите email.
- Нажмите кнопку «Готово».




Рисунок 4. Добавление нового пользователя

- В таблице появится новая запись с состоянием «Требуется активации».
- Откройте письмо, пришедшее на указанный email, и нажмите в нем на ссылку «Перейти».
- Завершите регистрацию.

3.3. Управление настройками пользователя

3.3.1. Настройка привилегий

- На странице «Список пользователей» нажмите кнопку «Доступные привилегии» (см. рисунок 5) в поле «Действия» строки пользователя.




Рисунок 5. Кнопки изменения настроек пользователя в поле «Действия»

- Отметьте необходимые привилегии флажками и нажмите «Сохранить».




Рисунок 6. Настройка привилегий пользователя

Примечание: при обновлении «СНК-Менеджмент» и добавлении новых привилегий, для ранее созданных пользователей они не включаются автоматически. Администратору необходимо вручную включить необходимые новые привилегии пользователю.

3.3.2. Редактирование данных регистрации пользователя

- На странице «Список пользователей» нажмите кнопку «Редактировать» (см. рисунок 5) в поле «Действия» строки пользователя.
- Измените уровень доступа пользователя (администратор или пользователь), укажите новый email при необходимости и сохраните изменения.

3.3.3. Редактирование профиля пользователя

- На странице «Список пользователей» нажмите кнопку «Профиль» (см. рисунок 5) и измените данные профиля пользователя.

3.3.4. Блокировка и разблокировка пользователя

- На странице «Список пользователей» нажмите кнопку «Блокировать» или «Разблокировать» в поле «Действия» строки пользователя (см. рисунок 5).

3.4. Закрепление ТО за пользователем

- На странице «Список пользователей» нажмите кнопку «Закрепленные точки обслуживания» в поле «Действия» строки пользователя (см. рисунок 5).

Откроется окно управления закрепленными за пользователем точками обслуживания. Можно закрепить за пользователем целую группу точек обслуживания или отдельные ТО, для этого:

- Выберите управление закреплением: групп ТО или отдельных ТО (на рисунке отмечено цифрой 1)
- В окне «Список точек обслуживания» отображаются доступные к закреплению ТО или группы ТО (на рисунке отмечено цифрой 2)
- В окне «Закрепленные точки обслуживания» отображаются уже закрепленные за пользователем ТО или группы ТО (на рисунке отмечено цифрой 3)
- Чтобы переместить ТО или группу ТО, используйте стрелки в поле «Действия».
- Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения.




Рисунок 7. Закрепление определенных ТО за пользователем

4. Управление точками обслуживания (ТО)

4.1. Обзор страницы со списком ТО

Расположение: вкладка «Администрирование» → раздел «Точки обслуживания».




Рисунок 8. Раздел «Точки обслуживания»

Справа вверху таблицы доступна строка поиска для фильтрации ТО по введенным данным. Возможна сортировка списка по полям таблицы. Первая строка таблицы содержит наименование общей группы ТО с числом ТО в ней (подробно про группы ТО в разделе 4.6).

Таблица содержит список всех точек обслуживания организации с колонками:

- **Наименование:** наименование ТО (если на ТО используются дополнительные рабочие места, то для их просмотра, слева от названия ТО, нажмите кнопку раскрытия списка, справа от названия основного рабочего места указывается их количество).
- **Код у продавца:** идентификатор АЗС в сети продавца
- **Код у эмитента:** идентификатор АЗС в сети продавца
- **Идентификатор ПК:** номер ПК ТО (генерируется на ТО и передается в «СНК-Менеджмент», подробно в разделе 4.4)
- **Настр-ключи:** номер Настр-ключа ТО (генерируется на ТО и передается в «СНК-Менеджмент», подробно в разделе 5.4.1)
- **Адрес:** адрес ТО
- **Действия:** кнопки дополнительных действий:
 - **Добавление доп. рабочего места** (подробно в разделе 4.3)
 - **Получение конфигурационного файла** (подробно в разделе 4.4)
 - **Редактирование данных ТО** (подробно в разделе 4.5)
 - **Удаление ТО** (подробно в разделе 4.7)

Для загрузки списка ТО в файл нажмите кнопку «Сохранить в **xlsx**» вверху таблицы.

Управление продуктами СНК

Администрирование

Тестовая организация СНК ООО (ПЦ 1, Томск)

2

Управление обновлениями

Спецификации

Настр-ключи

Точки обслуживания

Офисное ПО

Внешние ТО

Перекодировка топлива

Пользователи

Точки обслуживания

🔍

Поиск...

✕

Наименование Т1	Код у продавца Т2	Код у эмитента Т1	Идентификатор ПК Т1	Настр-ключи Т1	Адрес Т1	Действия
Тестовая организация	11					+ ✎ 🗑
Тестовая АЗС	1	1	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		🗑 📄 ⋮
Тестовая АЗС 7	4	4	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Россия, Томская область, Томск, улица Розы Люксембург, 55	🗑 📄 ⋮
Доп. место, АЗС №7	4	4	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Россия, Томская область, Томск, улица Розы Люксембург, 55	📄 ⋮
АЗС №3	5	5			Томская область	🗑 📄 ⋮

Всего рабочих мест: 12, в т.ч. основных: 11 и дополнительных: 1

Рисунок 9. Страница со списком ТО

4.2. Добавление новой ТО

- На странице «Точки обслуживания» вверху таблицы нажмите кнопку «Создать» и выберите «Точку обслуживания».




Рисунок 10. Создание новой ТО

Откроется окно добавления рабочего места, заполните в нем данные:

- Код у продавца:** идентификатор АЗС в сети продавца (номер должен быть уникален в пределах эмитента)
- Код у эмитента:** идентификатор АЗС в сети эмитента (номер должен быть уникален в пределах эмитента)
- Наименование:** название ТО
- Группа:** группа точек обслуживания, в которой будет расположена АЗС (*подробно в разделе 4.6*)
- Укажите местоположение ТО одним из способов:**
 - Ввод адреса:**
 - В разделе «Адрес» заполните поля: улица, номер дома и т.д.
 - Нажмите кнопку «Заполнить координаты по адресу» в разделе «Координаты». Координаты заполнятся, а маркер переместится на карте. Если адрес не найден, маркер установится на ближайшую точку — уточните его положение (*см. шаг 3*).
 - Если координаты не заполнились, введите их вручную в следующем шаге.
 - Ввод координат:**
 - В разделе «Координаты» введите координаты в формате: 56.44827, 84.973574.
 - Нажмите кнопку «Заполнить адрес по координатам» в разделе «Адрес». Поля адреса заполнятся, если точка привязана к зданию. Если адрес не заполнился, введите данные вручную.
 - Маркер переместится на указанные координаты. Если положение маркера неверное, уточните его в следующем шаге.
 - Установка маркера на карте:**
 - Переместите маркер на нужное место на карте, избегая клика непосредственно по цветным объектам с надписями на карте. Клик по такому объекту вызывает рекламный блок с информацией, но маркер не устанавливается.
 - Для установки маркера в место с такой точкой кликните рядом с объектом и перетащите маркер (нажмите ЛКМ и перемещайте, не отпуская кнопку).
 - После перемещения маркера нажмите «Заполнить адрес по координатам» в разделе «Адрес», чтобы обновить поля адреса. Если адрес не заполнился, введите данные вручную.
 - Для удобства используйте кнопки в правом верхнем углу карты: увеличить окно карты, выбор слоёв (схема, спутник, гибрид).
 - Корректировка данных:**
 - Если нужно изменить адрес или координаты, отредактируйте поля вручную и повторите шаги 1–3 для обновления данных.
- После заполнения всех полей нажмите кнопку «Выполнить» в окне добавления рабочего места для завершения создания ТО.

Добавить основное рабочее место

Основные

Код у эмитента*

70027

Код у продавца*

70027

Наименование*

АЗС "Бензин-27"

Группа*

Группа "Тест 01"

Адрес

Страна*

Россия

Регион

Томская область

Город*

Томск

Улица*

Розы Люксембург

Дом*

55

Индекс

Полный адрес

Россия, Томская область, Томск, Розы Люксембург, 55

Координаты

Широта

56,49845

Долгота

84,951395

Заккрыть Выполнить

Рисунок 11. Заполнение данных о ТО и его местоположении

4.3. Добавление доп. рабочего места для ТО

- На странице «Точки обслуживания», в строке с нужной ТО, нажмите кнопку «Добавить дополнительное рабочее место»

Управление продуктами СНК
Администрирование

Тестовая организация СНК ООО (ПЦ 1, Томск)

Управление обновлениями Спецификации Назв-ключи Точки обслуживания Офисное ПО Внешние ТО Перекодировка топлива Пользователи

Точки обслуживания

Наименование Т1	Код у продавца Т1	Код у эмитента Т1	Идентификатор ПК Т1	Назв-ключи Т1	Адрес Т1	Действия
Группа "Тест 01"	1					+ / /
Тестовая АЗС 7	1	4	4	АЗС-7 рабочее место 1	Россия, Томская область, Томск, Розы Люксембург, 55	+ / /
Тестовая организация	10					+ / /

Добавить дополнительное рабочее место

Рисунок 12. Кнопка добавления доп. рабочего места

- В открывшемся окне введите название дополнительного рабочего места и нажмите кнопку «Выполнить»

Добавить дополнительное рабочее место

Код у эмитента*

70004

Код у продавца*

70004

Наименование*

АЗС-7 рабочее место 2

Группа*

Группа "Тест 01"

Заккрыть Выполнить

Рисунок 13. Окно добавления доп. места

- Чтобы увидеть дополнительное рабочее место в таблице точек обслуживания, нажмите на кнопку раскрытия списка у названия нужного ТО.

Управление продуктами СНК
Администрирование

Тестовая организация СНК ООО (ПЦ 1, Томск)

Управление обновлениями Спецификации Назв-ключи Точки обслуживания Офисное ПО Внешние ТО Перекодировка топлива Пользователи

Точки обслуживания

Наименование Т1	Код у продавца Т1	Код у эмитента Т1	Идентификатор ПК Т1	Назв-ключи Т1	Адрес Т1	Действия
Группа "Тест 01"	1					+ / /
Тестовая АЗС 7	1	4	4	АЗС-7 рабочее место 1	Россия, Томская область, Томск, Розы Люксембург, 55	+ / /
АЗС-7 рабочее место 2		4	4	АЗС-7 рабочее место 2	Россия, Томская область, Томск, Розы Люксембург, 55	+ / /
Тестовая организация	10					+ / /

Рисунок 14. Раскрытие списка доп. мест у ТО

4.4. Привязка идентификатора ТО к «СНК-Менеджмент»

Для того, чтобы привязать реальную ТО к определенной записи о ТО в «СНК-Менеджмент», необходимо скачать конфигурационный файл из «СНК-Менеджмент» и активировать его на самой ТО.

Для скачивания файла выполните следующие действия в «СНК-Менеджмент»:

- На странице «Точки обслуживания», в строке с нужной ТО, нажмите кнопку «Получить конфигурационный файл»




Рисунок 15. Скачивание конфигурационного файла

- Браузер скачает файл в папку загрузок. Переименуйте его в **issuer.man**.

Для активации файла выполните следующие действия на ПК ТО:

- Остановите службу «Служба сервисного обслуживания СНК».
- Скопируйте файл **issuer.man** в каталог **SNC_AZS\server\keys**.




Рисунок 16. Конфигурационный файл скопирован на ТО

- Запустите службу «Служба сервисного обслуживания СНК».

Теперь от ТО в «СНК-Менеджмент» будут поступать данные о номере НАСП-ключа, что позволит в дальнейшем распределять лицензии на ключ этой ТО.

Таким же образом необходимо привязать дополнительное рабочее место (скачав для него свой конфигурационный файл).

4.5. Редактирование данных существующей ТО

- На странице «Точки обслуживания» в строке с нужной ТО нажмите кнопку в виде трех точек и выберите «Редактировать».
- Измените необходимые данные (подробно в разделе 4.2) и нажмите кнопку «Выполнить» для сохранения.




Рисунок 17. Кнопка действий с ТО

4.6. Добавление новой группы ТО

Для удобства, ТО можно объединить в группы. Для создания группы:

- На странице «Точки обслуживания» вверху таблицы нажмите кнопку «Создать» и выберите «Группу точек обслуживания».




Рисунок 18. Создание группы ТО

- Введите название группы и нажмите «Выполнить»
- Выберите в настройках нужной ТО группу, в которой ТО будет находится
- В таблице списка ТО появится новая группа, с добавленными в нее ТО.
- В поле «Действия» доступны кнопки добавления новой ТО в группу и изменения названия группы (кнопка «Редактировать»).
- Для удаления группы (кнопка «Удалить» в поле «Действия») сначала назначьте находящиеся в ней ТО в другую группу.




Рисунок 19. Новая группа с добавленной в нее ТО

4.7. Удаление ТО

- На странице «Точки обслуживания», в строке с нужной ТО, нажмите кнопку в виде трех точек и выберите «Удалить».




Рисунок 20. Кнопка действий с ТО

5. Управление лицензиями

5.1. Информация

Пользователю организации предоставляется возможность самостоятельно распределить приобретенные у СНК лицензии на программное обеспечение. Для этого Предприятием должны быть выполнены следующие условия:

- Подписана соответствующая Спецификация.
- **Спецификация – это набор основных и/или дополнительных лицензий, которые можно назначить на hasp-ключ.**
- Оплачен счет.

Далее, специалисты СНК, в разделе «Список спецификаций» формируют реестровую запись о номенклатуре приобретенного программного обеспечения.

Пользователю можно просматривать информацию об используемых и доступных спецификациях, назначать спецификации на hasp-ключи или удалять привязку спецификации с hasp-ключей.

Для синхронизации информации между ТО и «СНК-Менеджмент», на ТО используется «Служба сервисного обслуживания СНК», проверьте, она должна быть запущена постоянно, остановка ее работы может привести к остановке работы СНК-АЗС.

5.2. Обзор страницы со списком спецификаций

Расположение: вкладка «Администрирование» → раздел «Спецификации».




Рисунок 21. Раздел "Спецификации"

Справа вверху таблицы доступна фильтрация списка спецификаций по их статусу. Возможна сортировка списка по колонкам.

Таблица содержит список всех приобретенных спецификаций с колонками:

- **Наименование:** наименование спецификации
- **Лицензии:** набор лицензий, принадлежащих спецификации
- **Комментарий:** уточняющая информация к спецификации
- **Всего:** общее количество приобретенных спецификаций
- **Дост.:** доступные к распределению спецификации
- **Статус:** действующий статус спецификации
- **Дата создания:** дата создания спецификации
- **Действия:** кнопки действий:
 - **Список Hasp-ключей спецификации:** просмотр ключа, на который распределена спецификация
 - **Добавить лицензии на Hasp-ключи:** распределить спецификацию на ключ
 - **Кнопка дополнительных действий (в виде трех точек):**
 - **История операций:** история операций спецификации
 - **Редактировать:** редактирование спецификации
 - **Обновить статус:** обновить статус спецификации
 - **Просмотр спецификации:** просмотр загруженной спецификации
 - **Загрузить подписанную спецификацию:** прикрепить документ подписанной спецификации

Наименование Т1	Лицензия Т1	Комментарий Т1	Всего Т1	Дост. Т1	Статус Т1	Дата создания Т1	Действия
Тестовая АЗС	СНК-Сервис мобильных заявок сети АЗС Топлайн	Топлайн	1	0	В работе	24.02.2025 13:59	⌵ ⌵ ⌵
Тестовая АЗС	СНК-Коммуникационный сервер RDP	Не задано	2	1	В работе	23.01.2025 12:25	⌵ ⌵ ⌵
Тестовая АЗС	СНК-Общая лицензия, СНК-Онлайн Карты, С...	Не задано	1	0	В работе	22.01.2025 14:55	⌵ ⌵ ⌵

Рисунок 22. Страница "Спецификации"

5.3. Обзор страницы со списком Наср-ключей

Расположение: вкладка «Администрирование» → раздел «Наср-ключи».




Рисунок 23. Раздел "Наср-ключи"

Справа сверху таблицы доступна строка поиска для фильтрации ключей по введенным данным, а также фильтрация по статусу. Возможна сортировка списка по колонкам.

Таблица содержит список всех переданных в «СНК-Менеджмент» ключей организации с колонками:

- **Номер ключа:** номер ключа ТО.
- **Лицензии:** распределенные на ключ лицензии (используйте кнопку раскрытия списка в этом поле, чтобы увидеть весь список лицензий, распределенных на данный ключ).
- **Расположение:** наименование ТО.
- **Номер ТО:** идентификатор АЗС в сети продавца.
- **Тип ключа:** физический или виртуальный.
- **Состояние:** текущее состояние ключа:
 - **В работе:** действующий ключ.
 - **Ожидает активации:** новый виртуальный ключ, готовый к активации в «СНК-Менеджмент».
- **Действия:** кнопки действий:
 - **Просмотр спецификаций:** просмотр назначенных на ключ спецификаций.
 - **Кнопка дополнительных действий (в виде трех точек):**
 - **История операций:** просмотр истории действий с ключом.
 - **Активировать:** активировать ключ с назначением ему лицензий
 - **Заменить Наср-ключ:** перенести лицензии с действующего ключа на новый, который ожидает активации.

Номер ключа Т1	Лицензия Т1	Расположение Т1	Номер ТО Т1	Тип ключа	Состояние	Действия
1	СНК-АЗС-Виртуальный терминал СНК-ТО	Тестовая АЗС	1	Виртуальный	В работе	⌵ ⌵ ⌵
4	СНК-Сервис мобильных заявок-Яндекс.Заправка.СНК-Офис.С...	Тестовая АЗС 7	4	Виртуальный	В работе	⌵ ⌵ ⌵
4		АЗС 7 рабочее место 2	4	Виртуальный	В работе	⌵ ⌵ ⌵

Рисунок 24. Страница со списком Наср-ключей организации

5.4. Распределение лицензий на новую ТО

Для того, чтобы распределить лицензию на новую ТО, произведите следующие действия:

- Заведите запись о ТО в «СНК-Менеджмент» (см. п. 4.2).
- Привяжите идентификатор реальной ТО к заведенной записи о ней в «СНК-Менеджмент» (см. п. 4.4).
- Распределите лицензию на ключ ТО (описано в этом пункте), выполнив следующие действия:

5.4.1. Передача номера ключа от реальной ТО в «СНК-Менеджмент»

Выполните следующие действия на ПК точки обслуживания:

- Запустите программу `.. \SNC_AZS\server\KeyInfo.exe`.
- Нажмите кнопку «Обновить виртуальный ключ»




Рисунок 25. Запрос на активацию ключа на ТО

- В появившемся окне с уведомлением о необходимости активации ключа нажмите «ОК».
- Информация о ключе ТО будет передана в «СНК-Менеджмент»

5.4.2. Распределение лицензий на ключ

Выполните следующие действия в «СНК-Менеджмент»:

- Перейдите во вкладку «Администрирование» → раздел «Точки обслуживания», в строке ТО появятся параметры «Идентификатор ПК» и «Номер HASP-ключа» (может потребоваться обновить страницу браузера).
- Перейдите во вкладку «Администрирование» → раздел «HASP-ключи».
- На странице «HASP-ключи» найдите строку с ключом ТО (так как ключ новый, ему будет назначен статус - «Ожидает активации»).
- В поле «Действия» этого ключа нажмите кнопку в виде трех точек и выберите «Активировать».
- На открывшейся странице активации HASP-ключа:
 - Выберите основные спецификации, и нажмите «Продолжить».
 - На следующей странице выберите дополнительные спецификации и нажмите «Продолжить».
 - На следующей странице подтвердите активацию, кнопкой «Выполнить».
- После появления сообщения об успешной активации HASP-ключа нажмите «Завершить».

5.4.3. Обновление списка лицензий на ТО

Выполните следующие действия на ПК точки обслуживания:

- Запустите программу `.. \SNC_AZS\server\KeyInfo.exe`.
- Нажмите кнопку «Обновить виртуальный ключ».
- В появившемся окне с информацией об успешном обновлении лицензий нажмите «ОК».
- В следующем окне с информацией об обновлении списка лицензий нажмите «ОК».
- Проверьте окно списка лицензий — убедитесь, что необходимые лицензии добавлены.
- Нажмите «Выход».

5.5. Распределение дополнительных лицензий на ТО

Этот пункт описывает добавление лицензий на ключ ТО, с условием того, что данный ключ уже существует в «СНК-Менеджмент» с распределенными на него другими лицензиями.

5.5.1. Распределение доступных лицензий на ключ

Выполните следующие действия в «СНК-Менеджмент»:

- Перейдите во вкладку «Администрирование» → раздел «Спецификации»
- На странице «Спецификации» найдите нужную спецификацию с набором лицензий, доступную к распределению (число доступных будет отображено в поле «Дост.»).
- В поле «Действия» нажмите кнопку «Добавить лицензии на HASP-ключ».

Наименование Т1	Лицензии Т1	Комментарий Т1	Всего Т1	Дост. Т1	Статус Т1	Дата создания Т1	Действия
Топлайн	СНК-Сервис мобильная заявка сети АЗС Топлайн	Топлайн	1	0	В работе	24.02.2025 13:59	
Тестовая АЗС	СНК-Коммуникационный сервер RDP	Не задано	2	1	В работе	23	Добавить лицензии на HASP-ключ
Тестовая АЗС	СНК-Общая лицензия, СНК-Онлайн Карты, С...	Не задано	1	0	В работе	22.01.2025 14:55	

Рисунок 26. Кнопка распределения лицензий

- На открывшейся странице отметьте флажком HASP-ключ, на который будет распределена спецификация (или отметьте несколько ключей при распределении нескольких спецификаций).
- Нажмите кнопку «Выполнить».

Номер ключа Т1	Лицензии	Расположение Т1	Номер ТО Т1	Тип ключа
☐	СНК-Офис, СНК-Мифаре-ПЦ, СНК-Мифаре-А...	Матрица ПЦ, офис	12	Виртуальный
☒	СНК-АЗС, СНК-Офис, СНК-Коммуникационн...	Тестовая АЗС 7	4	Виртуальный
☐	СНК-ЛК Группы карт лояльности, СНК-Офис, ...	Матрица Матрица АЗС	8	Виртуальный

Рисунок 27. Распределение доступной лицензии на ключ

- Лицензии будут добавлены на HASP-ключ в «СНК-Менеджмент».

5.5.2. Обновление списка лицензий на ТО

Выполните следующие действия на ПК точки обслуживания:

- Запустите программу ..\SNC_AZS\server\KeyInfo.exe.
- Нажмите кнопку «Обновить виртуальный ключ».
- В появившемся окне с информацией об успешном обновлении лицензий нажмите «ОК».
- В следующем окне с информацией об обновлении списка лицензий нажмите «ОК».
- Проверьте окно списка лицензий — убедитесь, что необходимые лицензии добавлены.
- Нажмите «Выход».

5.6. Перенос лицензий на новый Hasp-ключ

При изменении оборудования на ПК ТО, служба HASP сгенерирует новый номер Hasp-ключа. Необходимо перенести набор лицензий со старого номера ключа на новый, для этого:

5.6.1. Передача номера ключа от реальной ТО в «СНК-Менеджмент»

Выполните следующие действия на ПК точки обслуживания:

- Запустите программу ..\SNC_AZS\server\KeyInfo.exe.
- Нажмите кнопку «Обновить виртуальный ключ».
- В появившемся окне с уведомлением о необходимости активации ключа нажмите «ОК».
- Информация о ключе ТО будет передана в «СНК-Менеджмент»

5.6.2. Перенос лицензий на новый ключ

Выполните следующие действия в «СНК-Менеджмент»:

- Перейдите во вкладку «Администрирование» → раздел «HASP-ключи»
- На странице «HASP-ключи» появится новая строка с ключом в состоянии «Ожидает активации».
- Найдите строку со старым ключом (например, по номеру ТО) и в ней, в поле «Действия» нажмите кнопку в виде трех точек и выберите «Заменить Hasp-ключ»




Рисунок 28. Меню замены Hasp-ключа

- Выберите новый ключ и нажмите «Выполнить»




Рисунок 29. Выбор нового ключа вместо старого

5.6.3. Обновление списка лицензий на ТО

Выполните следующие действия на ПК точки обслуживания:

- Запустите программу ..\SNC_AZS\server\KeyInfo.exe.
- Нажмите кнопку «Обновить виртуальный ключ».
- В появившемся окне с информацией об успешном обновлении лицензий нажмите «ОК».
- В следующем окне с информацией об обновлении списка лицензий нажмите «ОК».
- Проверьте окно списка лицензий — убедитесь, что необходимые лицензии добавлены.
- Нажмите «Выход».

6. Управление обновлениями

В «СНК-Менеджмент» возможно распределить установку обновления программ по всем или по определенным рабочим местам. Распределенное таким образом обновление скачивается на ТО и устанавливается в автоматическом режиме при открытии следующей новой смены оператором на ТО.

6.1. Обзор страницы управления обновлениями

Расположение: вкладка «Администрирование» → раздел «Управление обновлениями».




Рисунок 30. Раздел "Управление обновлениями"

Страница разделена на 2 части:

- Слева - доступные версии для обновления, с кнопками управления распределением.
- Справа – распределенные обновления.




Рисунок 31. Страница "Управление обновлениями"

6.2. Распределение обновления на все ТО

- Нажмите кнопку «Разрешить обновления для ВСЕХ рабочих мест» в строке с доступной версией.




Рисунок 32. Кнопка распределения обновления на все ТО

- Подтвердите выбор разрешить установить обновление на все ТО.
- В правом окне появится информация об общем обновлении.

- Для отмены обновления нажмите кнопку «Отменить обновление» в поле «Действия».




Рисунок 33. Обновление распределено на все ТО организации

6.3. Распределение обновления на определенные ТО

- Нажмите кнопку «Индивидуальные обновления» в строке с доступной версией.




Рисунок 34. Кнопка для распределения обновления на определенные ТО

- Выберите ТО, на которые нужно распределить обновление и нажмите «Выполнить».




Рисунок 35. Выбор ТО для обновления

- В правом окне появится информация об индивидуальном для каждой ТО обновлении.
- Для отмены обновления нажмите кнопку «Отменить обновление» в поле «Действия» в строке с нужной ТО.




Рисунок 36. Обновление распределено на выбранные ТО

7. Просмотр информации о ТО

Раздел «Информация по ТО» предназначен для просмотра сведений об установленной версии программы на точках обслуживания. Здесь можно получить информацию по конфигурации ПК, текущей версии СНК-АЗС, посмотреть список HASP-ключей и лицензий, привязанных к этим ключам, а также версии компонентов установленной программы СНК-АЗС.

7.1. Обзор страницы с информацией по ТО

Расположение: вкладка «СНК-АЗС» → раздел «Информация по ТО».




Рисунок 37. Раздел "Информация по ТО"

Страница разделена на 2 части:

- Слева - список всех точек обслуживания организации с возможностью фильтрации списка через поиск.
- Справа – две вкладки с данными по выбранной ТО:
 - Общая информация.
 - Системные события.

Вкладка «Общая информация»:

На этой вкладке отображаются следующие сведения по выбранной точке обслуживания:

- Текущее состояние: установленная версия и дата ее установки
- HASP-ключи: номер ключа, закрепленный к ТО (при нажатии на раздел можно просмотреть список лицензий, назначенных на ключ)
- Конфигурация ПК: сведения о ПК
- Версия файлов: версии компонентов установленной программы СНК-АЗС

Вкладка «Системные события»:

Здесь отображаются события и ошибки, зафиксированные операционной системой на стороне ТО.




Рисунок 38. Страница "Информация по ТО"

8. Мониторинг состояния ТО

Раздел «Мониторинг ТО» предназначен для анализа текущего состояния точек обслуживания, получения файлов настроек и логирования работы, просмотр информации об обновлениях и получение кода авторизации дополнительных операций на ТО.

8.1. Обзор страницы мониторинга ТО

Расположение: вкладка «СНК-АЗС» → раздел «Мониторинг ТО».





Рисунок 39. Раздел "Мониторинг ТО"

На странице отображается таблица всех точек обслуживания с ключевыми параметрами:

- **Состояние:** отображение текущего состояния обмена данными ТО с «СНК-Менеджмент» (для работы обмена должна работать «Служба сервисного обслуживания» на ТО).
- **Номер:** идентификатор АЗС в сети продавца.
- **Адрес:** адрес ТО.
- **Установлена:** версия СНК-АЗС, установленная на ТО.
- **Дата установки:** дата установки последней версии.
- **Загружена:** версия СНК-АЗС, загруженная на ТО для обновления.
- **Доступна:** версия СНК-АЗС, загруженная на ТО для установки
- **СУБД:** версия СУБД на ТО.
- **Действия:** кнопки действий:
 - **Запросить данные:** скачивание файлов работы ТО (*подробно в разделе 8.2*).
 - **Подтвердить операцию:** получить код авторизации на выполнение действий оператора (*подробно в разделе 8.3*).



Статус	№ ТО	Наименование	Адрес	Установлена	Дата установки	Загружена	Дата загрузки	Доступна	СУБД	Действия
🟢	70026	Тестовая ТО Аля МС	Россия, Томская область, Томск, Розы Люксембург, 55	1.75.4	28.03.2025 04:28	-	-	-	MySQL 5.0	<> ⋮
🟡	70004	Тестовая АЗС 70004	Россия, Томская область, Томск, улица Розы Люксембург, 55	1.75.3	23.12.2024 10:17	-	-	-	MySQL 5.0	<> ⋮
🔴	70004	Тестовая АЗС 70004	Россия, Томская область, Томск, улица Розы Люксембург, 55	1.75.3	-	1.73.32	12.02.2024 16:01	-	MySQL 5.0	<> ⋮

Рисунок 40. Страница "Мониторинг ТО"

Вверху таблицы доступны кнопки:

- **Сохранить xlsx:** сохранить таблицу на экране в формате Excel
- **Обновить:** обновить данные в таблице (например, чтобы увидеть, что точка обслуживания появилась в сети, для возможности скачивания файлов)

Справа вверху таблицы доступна строка поиска для фильтрации списка ТО по введенным данным. Возможна сортировка списка по колонкам.

8.2. Получение данных с ТО

Для получения файлов с ТО, необходимо, чтобы ТО была в режиме обмена данными с «СНК-Менеджмент» (зеленый цвет кнопки в поле «Состояние»).

Для получения файлов:

- Нажмите кнопку «Запросить данные» в поле «Действия» в строке с нужной ТО.
- Под строкой с ТО раскроется область с управлением запросом данных, с возможностью просмотреть историю последних запросов, а также скачать их заново из истории.
- В этой области нажмите кнопку «Запросить данные».




Рисунок 41. Кнопка запроса данных

В открывшемся окне выберите:

- В поле «Точка обслуживания»: ТО с которой будут скачаны данные (выбор предоставляется, если на ТО несколько рабочих мест, тогда по номеру Hasp-ключа определите нужный ПК).
- В поле «Тип»: тип данных для скачивания.
- Введите данные в остальных полях, если они появились (в зависимости от типа запрашиваемых данных).
- Нажмите «Выполнить».




Рисунок 42. Выбор типа данных для скачивания

- В истории запросов появится новая строка с информацией о скачанных данных.
- Дождитесь скачивания (отображается в поле «Прогресс»).
- Нажмите кнопку «Скачать» и файл архива с данными будет скачан браузером в папку «Загрузки» текущего пользователя операционной системы.




Рисунок 43. Скачивание архива данных

8.3. Подтверждение операций на ТО (получение кода авторизации)

Если на точке обслуживания активирована настройка «Авторизация дополнительных операций», выполнение отдельных действий (например, корректировки продажи) возможно только после ввода кода авторизации. Этот код формируется в «СНК-Менеджмент» на основе предоставленного оператором кода запроса. Оператор сообщает код запроса менеджеру, который получает ответный код в «СНК-Менеджмент» и передаёт его оператору.

Для получения ответного кода авторизации:

- Перейдите в раздел «СНК-АЗС» → «Мониторинг ТО»
- Найдите нужную точку обслуживания
- В поле «Действия» нажмите кнопку «Подтвердить операцию»
- Под строкой с ТО раскроется окно с историей подтверждения операций на данной ТО.
- В этой области нажмите кнопку «Подтвердить операцию».




Рисунок 44. Кнопка подтверждения операции

- В открывшемся окне введите код запроса, полученный от оператора
- Нажмите кнопку «Сгенерировать»
- Сообщите полученный код и оператору ТО




Рисунок 45. Генерация кода авторизации

- В истории операций появится строка с информацией о подтвержденной операции.




Рисунок 46. История подтверждений операций

9. Работа с мобильными сервисами

Раздел «**Мобильные сервисы**» предназначен для мониторинга и анализа взаимодействия точек обслуживания с внешними системами оплаты через мобильные приложения, такими как Яндекс.Заправки, E1 CARD и другие. Раздел используется для диагностики проблем с работой заявок, оценки эффективности использования мобильных приложений, а также для получения полной информации о ходе каждой заявки.

9.1. Обзор страницы по мобильным сервисам

Расположение: вкладка «СНК-АЗС» → раздел «Мобильные сервисы».




Рисунок 47. Раздел "Мобильные сервисы"

На странице доступны вкладки:

9.1.1. Активность ТО

На этой вкладке показаны ТО, подключенные к мобильным сервисам. Цвет вкладки отображает текущее состояние работы ТО с сервисом (нажмите на кнопку «?» для информации).




Рисунок 48. Вкладка "Активность ТО"

Нажмите на прямоугольник с номером ТО для получения подробной информации. Откроется окно с вкладками:

- **Текущая конфигурация** – просмотр конфигурации ТРК для работы с мобильным сервисом и возможность отключить видимость определенного пистолета в мобильном приложении.
- **Быстрый переход** – переход по разделам «СНК-Менеджмент».
- **Анализ подключения** – график стабильности подключения данной ТО к сервису за последние 24 часа.

9.1.2. Контроль заявок

На этой вкладке отображаются заявки по мобильным сервисам в виде таблицы, с возможностью установки фильтров по дате, номеру ТО, партнеру и статусу. Возможно использовать поиск по идентификатору заявки.

Для каждой заявки возможны следующие операции (**кнопка в поле «Действия»**):

- **Просмотр** – подробная информация по заявке, с возможностью скачать данные с ТО (кнопка «Протоколы» в окне сведений по заявке), такие как: файлы логирования за этот день, протокол событий и журналы ОС (для разбора возможного инцидента по заявке).
- **Служба поддержки** – обращение в службу поддержки по данной заявке (в виде автоматического создания заявки в службу поддержки СНК)
- **Завершить** – завершение заявки с возможностью указания пролива (используется в случае заявки, которая была завершена с неверным проливом или не завершена)
- **Отменить** – отмена заявки (используется в случае отсутствия пролива по ней, если сервис мобильных приложений по каким-то причинам не завершил ее автоматически).
- **Убрать из проблемных** – снятие статуса «Проблемная» с заявки, если после проверки выяснилось, что она завершена с правильным проливом.

Эмитент T1	Код АЗС T1	Дата создания T1	Партнер T1	Идентификатор заявки		Статус заявки	Пролив / Заявка	Действия
				СНК T1	Партнера T1			
...	Z	28.04.2025 05:15:47	...	...	...	Сервис СНК завершил заявку	25,450 / 25,450	...
...	Z	28.04.2025 03:22:16	...	...	...	Сервис СНК завершил заявку	25,450 / 25,450	...
...	Z	28.04.2025 01:57:06	...	...	...	Сервис СНК завершил заявку	48,000 / 48,000	...

Рисунок 49. Журнал заявок с нажатой кнопкой "Действия" в одной из них

9.1.3. Статистика

На этой вкладке находятся визуальные отчёты и таблицы по объёму, количеству и динамике заправок через мобильные сервисы, с возможностью использовать фильтры по дате, номеру ТО и партнеру. Данные графиков и таблиц можно скачать в различных форматах на ПК.




Рисунок 50. Статистка по работе мобильных сервисов

9.2. Установка видимости пистолетов в мобильных приложениях

Видимость определенных пистолетов в мобильных приложениях можно отключать, например, при сервисных работах, для этого:

- В разделе «СНК-АЗС» - «Мобильные сервисы» перейдите на вкладку «Активность ТО».
- Раскройте группу партнера мобильных сервисов и нажмите на нужную ТО.




Рисунок 51. Открытие текущей конфигурации ТО

- Откроется карточка ТО на вкладке «Текущая конфигурация».
- Выберите сторону ТРК (на рисунке 52 отмечено цифрой 1)
- В строке с нужным пистолетом включите или отключите его видимость в поле «Действия».
- По окончании настройки видимости всех пистолетов на всех ТРК нажмите «Заккрыть».




Рисунок 52. Установка видимости пистолетов

9.3. Перекодировка топлива

Для корректной работы, необходимо сопоставить типы топлива, которые использует партнер мобильных сервисов с типами топлива в СНК-АЗС, для этого:

- На главной странице откройте вкладку «Администрирование» и выберите раздел «Перекодировка топлива».
- Откроется таблица перекодировок с полями:
 - **Мнемоника у партнера** – название топлива у партнера
 - **Мнемоника топлива на АЗС** – название топлива на АЗС
 - **Группа топлива** – группа, в которую входит выбранное топливо
 - **Код в справочнике ОЦ** – идентификатор топлива в ОЦ
 - **Глобальный идентификатор в СНК** – идентификатор топлива в СНК
- Выберите партнера мобильных сервисов вверху таблицы.
- Нажмите кнопку «Редактирование» в строке перекодируемого топлива.




Рисунок 53. Кнопка сопоставления мнемоник

- В открывшемся окне выберите топливо, соответствующее топливу у партнера, и нажмите **«Выполнить»**.




Рисунок 54. Выбор топлива для соответствия мнемонике партнера

- Выполните таким образом перекодировку для всех нужных видов и нажмите «Сохранить» внизу таблицы.
- Выполните таким образом перекодировку для каждого партнера.




Рисунок 55. Сохранение таблицы перекодировки для выбранного партнера