实现user_shell | TimerのBlog

🙀 yanglianoo.github.io/2023/10/26/实现user-shell

2023年10月26日

1.bug修复

在实现shell应用程序时,我发现了许多bug,在完成shell这个应用程序之前先把之前代码的bug修复了

1.1 sys_fork 错误修复

```
int sys fork()
 struct TaskControlBlock* np;
 struct TaskControlBlock* p = current_proc();
 // Allocate process.
 if((np = allocproc()) == 0){}
  return -1;
 // 拷贝父进程的内存数据,根据页表查找物理页拷贝
 uvmcopy(&p->pagetable,&np->pagetable,p->base_size);
 // 拷贝父进程的trap页数据
 memcpy((void*)np->trap_cx_ppn,(void*)p->trap_cx_ppn,PAGE_SIZE);
 TrapContext* cx_ptr = np->trap_cx_ppn;
 cx ptr->a0 = 0;
 cx_ptr->kernel_sp = np->kstack;
 // 复制TCB的信息
 np->entry = p->entry;
 np->base_size = p->base_size;
 np->parent = p;
 np->ustack = p->ustack;
 np->task_context = tcx_init((reg_t)np->kstack);
  _top++;
  return np->pid;
```

- 在之前的实现中,trap页中内核栈忘记覆盖了,因为sys_fork会去空闲任务数组中拿到一个,此时内核栈和父进程不一样,因此trap页中内核栈的地址需要重新赋值:cx_ptr->kernel_sp = np->kstack;
- 初始化任务上下文,这里我只是用tcx_init这个函数来初始化了,之前是直接赋值, 这里优化了一下

С

```
int exec(const char* name)
   AppMetadata metadata =
get_app_data_by_name(name);
   if(metadata.id<0)</pre>
     return -1;
   }
   //ELF 文件头
   elf64_ehdr_t *ehdr = metadata.start;
   elf_check(ehdr);
   struct TaskControlBlock* proc =
current_proc();
   PageTable old_pagetable = proc->pagetable;
   u64 oldsz = proc->base_size;
   //重新分配页表
   proc_pagetable(proc);
   //加载程序段
   load_segment(ehdr,proc);
   //映射应用程序用户栈开始地址
   proc_ustack(proc);
   TrapContext* cx_ptr = proc->trap_cx_ppn;
   cx_ptr->sepc = (u64)ehdr->e_entry;
   cx_ptr->sp = proc->ustack;
   proc freepagetable(&old pagetable,oldsz);
   return 0;
}
```

在exec实现时,我们是没有重新分配trap页,我们只是根据传进来的elf文件对程序进行覆盖替换掉原来的,因此只是重新分配了根页表,然后对地址空间重新进行了映射。本质上exec前后都还是同一个进程,只是地址空间不同了,trap页中的某些数据不同了: 1. 程序入口地址e_entry 2. 用户栈地址u_stack。因此trap页中需要替换的也就是这两个部分,其他是不需要修改的,比如内核栈、trap_handler地址什么的都是没变的,不需要覆盖。同时由于trap页没有被重新分配物理页,只是改变了映射的地址空间,因此此页不能被释放掉

```
void proc_freepagetable(PageTable* pagetable, u64 sz)
{
  uvmunmap(pagetable, floor_virts(virt_addr_from_size_t(TRAMPOLINE)), 1, 0);
  uvmunmap(pagetable, floor_virts(virt_addr_from_size_t(TRAPFRAME)), 1, 0);
  uvmfree(pagetable, sz);
}
```

之前的实现中,没有去调用schedule函数,这样造成的后果就是程序会阻塞在 sys_read中出不去,加上调度后的逻辑就是sys_read在读取串口的字符,如果此时没 读到就调度执行其他进程,重新调度回sys_read时再判断有没有读到字符,这样就不 会阻塞在这里了。

2. user_shell 实现

内核在执行user_shell这个应用程序时,应该会有一个initproc的初始化进程,user_shell是由这个初始化进程fork来的,初始化进程负责拉起user_shell和回收结束执行的子进程的资源。初始化进程是内核默认加载执行的第一个应用程序。在这里我们直接sys_exec来执行user_shell,因为还没实现子进程的资源回收机制,因此initproc的程序如下:

С

```
#include <timeros/types.h>
#include <timeros/syscall.h>
#include <timeros/string.h>
int main()
{

sys_exec("user_shell");
}
```

```
//加载
进程
load_a
pp(0);
app_in
it(0);
```

接下来实现user_shell:

```
#include <timeros/types.h>
#include <timeros/syscall.h>
#include <timeros/string.h>
#define LF 0x0a
#define CR 0x0d
                  //enter
#define DL 0x7f
#define BS 0x08
                 // backspace
#define BUFFER_SIZE 1024
int main()
{
    printf("Timer os user shell\n");
    printf(">> ");
    char line[BUFFER_SIZE];
    while (1)
    {
        char c = getchar();
        switch (c)
        {
        case CR:
            printf("\n");
            if(strlen(line) > 0)
                line[strlen(line)] =
'\0';
                int pid = sys_fork();
                if(pid==0)
                    sys_exec(line);
                }
            }
            break;
        case BS:
            if (strlen(line) > 0)
                printf("\b \b");
                line[strlen(line) - 1] =
'\0';
            }
            break;
        default:
            printf("%c",c);
            strncat(line,(char*)&c,1);
            break;
        }
    }
    return 0;
}
```

- user_shell的逻辑就是从键盘获取输入,将读到的字符放进line这个字符数组中保存,如果这个字符是键盘上的enter键,则fork一个子进程,让子进程通过sys_exec来执行用户通过键盘输出的可执行程序;如果是键盘上的backspace键,意味着删除一个字符,在c语言中\b是退格字符,当它被打印时,它会导致光标向后移动一格,覆盖先前打印的字符。具体而言,printf("\b\b");会打印一个退格字符,然后打印一个空格,最后再打印一个退格字符。这会导致光标向后移动一格,然后再向前移动一格,从而导致看起来好像什么都没有打印一样。
- 这里用到了一个函数strncat,这个函数的作用就是用于向一个字符串的末尾拼接字符,具体实现如下:

С

```
void strncat(char *dest, const char *src,
int n) {
    while (*dest) {
        dest++;
    }
    while (n > 0 && *src) {
        *dest++ = *src++;
        n--;
    }
    *dest = '\0';
}
```

```
OFMU
                                                     : riscv-quard-star,qemu
: medeleg
: 8
  Platform Name
Platform Mame
Platform Features
Platform HABT Count
Platform IPI Device
Platform Timer Device
Platform Console Device
Platform HSM Device
Platform PMU Device
                                                         aclint-mswi
                                                         aclint-mtimer @ 10000000Hz
uart8250
 Platform Reboot Device
Platform Shutdown Device
 Firmware Base
Firmware Size
Runtime SBI Version
                                                         0x80000000
                                                         252 KB
 Domaino Name
Domaino Boot HART
Domaino HARTs
Domaino Regiono
Domaino Regiono1
Domaino Regiono2
Domaino Next Address
Domaino Next Arg1
Domaino Next Mode
Domaino SusReset
                                                      : 0,1,2,3,4,5,6,7
: 0x00000000002000000-0x00000000200ffff (I)
                                                     : 0x0000000080000000-0x00000008003ffff ()
: 0x000000000000000-0xfffffffffffff (R,W,X)
                                                      : 0x00000000000000000
                                                     : 0x0000000082200000
  DomainO SusReset
                                                     : ues
 Domain1 Name
Domain1 Boot HART
                                                     : trusted-domain
 Domain1 Boot HHR
Domain1 HARTs
Domain1 Region00
Domain1 Region01
Domain1 Region02
                                                      : 0x000000010002000-0x0000000100020ff (I,R,W,X)
                                                     Domain1 Region03
Domain1 Region04
  Domaini Neytono4
Domaini Next Address
Domaini Next Argi
Domaini Next Mode
Domaini SysReset
                                                     : 0х000000000ь0000000
                                                     : 0x00000000000000000
                                                     : U-mode
                                                     : yes
                                                     : untrusted-domain
  Omain2 Name
 Domain2 Boot HART
Domain2 HARTs
                                                      : 0*,1*,2*,3*,4*,5*,6*
 Domain2 HARTS
Domain2 Region00
Domain2 Region01
Domain2 Region02
Domain2 Region03
Domain2 Region04
Domain2 Next Address
Domain2 Next Arg1
Domain2 Next Mode
Domain2 SysReset
                                                     : 0x0000000010002000-0x00000000100020ff (I)
: 0x000000002000000-0x00000000200ffff (I)
                                                     : 0x0000000080200000
                                                      : 0x0000000082000000
                                                     : S-mode
Boot HART ID : 0
Boot HART Domain : unt
Boot HART Priv Version : v1.
Boot HART Base ISA : rv6
Boot HART BASE ISA : tim
Boot HART PMP Count : 16
Boot HART PMP Granularity : 4
Boot HART PMP Address Bits: 54
Boot HART MHPM Count : 16
Boot HART MHPM Count : 16
Boot HART MHPM Count : 000
Boot HART MEDELEG : 000
Boot HART MEDELEG : 000
Boot HART MEDELEG : 000
                                                      : untrusted-domain
                                                      : ru64imafdch
: time,sstc
                                                    : 16
: 0x0000000000001666
: 0x00000000000f0b509
 hello timer os!
kernel satp:80000000000080233
   **** APPS ***
  num app:3
 time
 user_shell
exec app_name:user_shell
find app:user_shell id:2
Timer os user shell
```

在上面的测试中,可以看见user_shell由initproc拉起,然后我测试了一下字符输入与删除,接着输出xec然后按enter键,此时会去执行xec这个子进程,此进程会循环打印exec!,测试成功!

4. 参考链接

- 进程概念及重要系统调用 rCore-Tutorial-Book-v3 3.6.0-alpha.1 文档 (rcore-os.cn)
- C语言中的转义字符\b的含义 c语言\b-CSDN博客

文章作者: Timer

文章链接: https://yanglianoo.github.io/2023/10/26/实现user-shell/

版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 TimerのBlog! 相关推荐