# 环境搭建和Tools

使用VMware、Ubuntu和VS Code完成xv6实验并搭建环境,可按照以下步骤操作,结合文档中6.1810课程所需工具的安装要求进行配置:

### 目录

- 环境搭建和Tools
  - 目录
  - 一、通过VMware安装Ubuntu系统
  - 二、本地 VS Code 连接 Ubuntu 虚拟机
    - 1、配置 Ubuntu 虚拟机的 SSH 服务 (允许远程连接)
    - 2、本地 VS Code 安装远程连接插件
    - 3、本地 VS Code 连接 Ubuntu 虚拟机
  - 三、在Ubuntu中安装实验所需工具
  - 。 四、验证环境

### 一、通过VMware安装Ubuntu系统


在VMware中安装Ubuntu系统,作为xv6实验的开发环境。以下是详细步骤:

#### 1. 准备工作

- 。 下载并安装VMware Workstation Pro (或Player) , 确保软件正常运行。
- 下载Ubuntu 24.04 (或更高版本)的ISO镜像文件 (推荐Ubuntu 24及以上以保证QEMU版本兼容性)。

#### 2. 创建Ubuntu虚拟机

- 打开VMware,点击"创建新的虚拟机",选择"典型"配置。
- 。 选择下载好的Ubuntu ISO镜像,按照向导设置虚拟机名称、存储路径、磁盘大小(建议至少20GB)。
- 启动虚拟机,按照Ubuntu安装向导完成系统安装(设置用户名、密码等)。



## 二、本地 VS Code 连接 Ubuntu 虚拟机

在本地 VS Code 中连接 Ubuntu 虚拟机,进行 xv6 实验开发。

1、配置 Ubuntu 虚拟机的 SSH 服务 (允许远程连接)

#### 1. 安装 SSH 服务器

在 Ubuntu 虚拟机终端执行:

sudo apt-get install openssh-server

#### 2. 启动 SSH 服务并设置开机自启

sudo systemctl start ssh sudo systemctl enable ssh

#### 3. 获取虚拟机的 IP 地址

执行以下命令查看 Ubuntu 的 IP (用于本地连接):

ip addr

```
xing@xing-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid lft forever preferred lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default glen 1000
   link/ether 00:0c:29:e2:92:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp2s1
   altname enx000c29e292e1
   inet 192.168.24.128/24 brd 192.168.24.255 scope global dynamic noprefixroute
 ens33
      valid_lft 1769sec preferred_lft 1769sec
    inet6 fe80::15a5:78fd:6adc:8deb/64 scope link noprefixroute
      valid_lft forever preferred_lft forever
```

#### 2、本地 VS Code 安装远程连接插件

- 1. 打开本地 (Windows/macOS) 的 VS Code, 在扩展商店搜索并安装:
  - Remote SSH: 允许通过 SSH 连接远程服务器 (此处即 Ubuntu 虚拟机)。
  - 。 C/C++: 支持 C 语言语法高亮、调试 (远程环境也适用) 。
- 3、本地 VS Code 连接 Ubuntu 虚拟机
  - 1. 点击 VS Code 左侧的 "远程资源管理器" 图标,或按 Ctrl+Shift+P 打开命令面板,输入 Remote-SSH: Connect to Host...。
  - 2. 选择 "Add New SSH Host...",输入 SSH 连接命令:

```
ssh 用户名@虚拟机IP地址 # 例如我的: ssh xing@192.168.24.128
```

- 3. 选择保存 SSH 配置文件的路径(默认即可),然后点击连接。
- 4. 首次连接需验证虚拟机密码,输入 Ubuntu 的登录密码后,即可成功远程连接。

### 三、在Ubuntu中安装实验所需工具

需安装RISC-V版本的QEMU、GDB、GCC和Binutils等工具,步骤如下:

#### 1. 更新系统包

打开Ubuntu终端,执行以下命令更新软件源:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

```
● xing@xing-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade [sudo] xing 的密码:
命中:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu plucky InRelease
命中:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu plucky-updates InRelease
命中:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
命中:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu plucky-backports InRelease
正在读取软件包列表... 完成
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在计算更新... 完成
正在计算更新... 完成
```

#### 2. 安装核心工具

运行针对Ubuntu的安装命令:

sudo apt-get install git build-essential gdb-multiarch qemu-system-misc gccriscv64-linux-gnu binutils-riscv64-linux-gnu

#### 这些工具包括:

- o gemu-system-misc: RISC-V架构的QEMU模拟器 (需版本7.2+)。
- gcc-riscv64-linux-gnu: RISC-V交叉编译器。
- gdb-multiarch: 支持多架构的GDB调试器。

```
• xing@xing-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ sudo apt-get install git build-essential gdb-multiarch qemu-system-misc gcc-riscv64-linux-gnu binutils -riscv64-linux-gnu 正在读取软件包列表...完成
正在分析软件包列表...完成
正在分析软件包的依赖关系树...完成
正在读取状态信息...完成
正在解析依赖...完成
```

### 四、验证环境

完成工具安装后,需验证环境是否搭建成功:

#### 1. 验证工具安装正确性

检查工具版本:

○ 检查QEMU版本 (需7.2+):

```
qemu-system-riscv64 --version
```

xing@xing-VMware-Virtual-Platform:~/桌面\$ qemu-system-riscv64 --version QEMU emulator version 9.2.1 (Debian 1:9.2.1+ds-1ubuntu5) Copyright (c) 2003-2024 Fabrice Bellard and the QEMU Project developers

检查RISC-V GCC版本(至少一个可用):

riscv64-linux-gnu-gcc --version

xing@xing-VMware-Virtual-Platform:~/桌面\$ riscv64-linux-gnu-gcc --version riscv64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 14.2.0-19ubuntu2) 14.2.0 Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.