公路客运小件系统 使用帮助

2014-01

一、部署小件平台

1.1 部署软件包

- 1.1.1 下载软件包,在 IE 中输入 http://172.26.9.210/小件快运.zip
- 1.1.2 解压软件包(之后章节假设解压程序到 D 盘根目录)

1.1.3 创建桌面快捷方式

使用资源管理器定位到'D:\小件快运\办单'目录,使用如下方式创建'WLManager.exe'办单程序的桌面快捷方式(见图 1.1)




图 1.1

如须部署结账程序,使用以上方式创建'D:\小件快运\结账\WLCheckout.exe'的桌面快捷方式。

1.1.4 修改启动配置

使用资源管理器定位到'D:\小件快运\办单'目录,使用记事本打开'WLManager. exe. config'文件(见图 1.2),具体设置如下:

1、是否使用统一服务器(见图 1.3),省却为'True',办单与汇总同时使用基础服务器,只须设置基础服务器,而无须设置汇总服务器。如存在多分站情况,则须要设为'False',并同时设置基础与汇总服务器。




图 1.2

```
- - X
🧻 WLManager.exe.config - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
   <section name="WLManager.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsS| 🔺
  </sectionGroup>
 </configSections>
          startup><supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0,Profile=C
  <connectionStrings>
    <add name="connStr_b" connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=wlserver;]
<add name="connStr_c" connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=wlserver;]
</pre>
  </connectionStrings>
  <appSettings>
  <add key="UnifiedDataSource" value="True"/>
  </appSettings>
 <userSettings>
  <WLManager.Properties.Settings>
  <setting name="SoftwareName" serializeAs="String">
        <value>公路客运联网物流系统-管理平台</value>

<setting name="SoftwareVersion" serializeAs="String">
  <value>2013</value>

   </setting>
   <setting name="TechnicalSupport" serializeAs="String">
     <value>0431-86769937</value>
   </setting>
   <setting name="PingEnabled" serializeAs="String">
     <value>False</value>
   </setting>
   <setting name="PingTimeout" serializeAs="String">
```

图 1.3

2、定义基础服务器(见图 1.4),该处修改为基础服务器 IP 地址(省却应设为售票服务器 IP 地址)





图 1.4

3、定义汇总服务器(见图 1.5),该处修改为汇总服务器 IP 地址



如需部署结账程序,使用同样方式打开'D:\小件快运\结账\WLCheckout.exe.config',仅需设置基础服务器 IP 地址(配置文件格式同上类似,因此无图示)。

1.2 部署数据库

暂由程序开发人员部署,并提供基础服务器 IP 地址及汇总服务器 IP 地址

二、运行前配置



2.1 本地配置




图 2.2

本地配置包括常规与打印两部分,数据保存在本机,每台办单主机均可按需设置。

2.1.1 常规配置(见图 2.2)

- 1、系统退出须确认,防止意外退出系统
- 2、进入系统后自动同步服务器时间,防止办单主机系统时间错误而导致运单信息不准确
- 3、打开连接前检测网络,防止因网络无法到达而导致办单主机长时间处于假死状态
- 4、进入系统后自动登录,如果该办单主机为单用户使用,配置它便可跳过登录窗口

2.1.2 打印配置 (见图 2.3)

- 1、打印页宽及打印页高用于指定打印票据大小(取值: 1-5000)
- 2、打印 X 偏移及打印 Y 偏移用于指定相对于左上角偏移值,用于校准打印位置(取值: 0-5000)




图 2.3

2.2 运行配置

运行配置包括基础参数、办单参数及保险参数三部分,与本地配置不同,其数据保存在基础服务器中,所有办单主机共享配置数据。配置修改成功后,重新启动程序,以保证应用所有修改后配置。




图 2.4




图 2.5

2.2.1 基础参数(见图 2.4)

- 1、当前网点,必须选择其中一项,否则不能正常使用系统
- 2、单据位数,根据实际印制单据编号长度设置其位数
- 3、自动前置补 '零', 因【票据管理】中使用整数定义票据单号, 而运单表中使用字符串定义运单票据号, 如果勾选, 可使运单表中运单票据号长度统一。

2.2.2 办单参数(见图 2.5)

- 1、办单之前必须开箱安全检查,如果勾选,办单时未勾选"开箱安全检查"的运单不允许办理
- 2、同步办单数据到中央服务器,如果勾选,办单时自动勾选"同步提交运单到中央服务器"项
- 3、货物件数参与计算,如果勾选,半单时按件数自动加倍计算"托运费"
- 4、允许手动修改运费,如果勾选,办单时可编辑自动计算后的"托运费"
- 5、自动保存客户信息,如果勾选,办单成功时自动保存发货人及收货人姓名及电话
- 6、仅能办理当日业务,如果勾选,办单时"查询日期"项只显示当前日期
- 7、收取包装费,如果勾选,办单时可选择"包装费率"及编辑"包装费"项
- 8、允许到付,如果勾选,办单时在"收款类型"项中可选择到付




图 2.6

2.2.2 保险参数(见图2.6)

- 1、收取保险费,如果勾选,办单时允许自动计算及编辑保险费
- 2、允许通过保额计算保险费,如果勾选,办单时可根据"声明保险金"项输入值及保险费计算比率自动计算保险费

- 3、允许计算保险费自动取整,如果勾选,自动计算保险费将进行取整操作
- 4、最小保险费,自动计算保险费所允许最小值,省却为壹元整
- 5、最大保险费,自动计算保险费所允许最大值,省却为拾元整
- 6、保险费计算比率,,自动计算保险费所用比率,省却为千分之一

2.3 打印格式

仅在修改打印票据格式时, 才需调整打印格式。

每条打印格式记录包括8个属性(见图2.7),分别为:

编号 与数据表中的列名对应(只读,不可修改)

名称 中文名称

X 打印 X 坐标(取值: 0-5000) Y 打印 X 坐标(取值: 0-5000)

字体名称 打印字体名称

字体大小 打印字体大小(取值: 0-99)

字体风格 打印字体风格 启用 是否在打印时输出

編号	名称	Х	Y	字体名称	字体大小	字体风格	启用
node	网点编号			宋体	12	常规	停用
date	日期	270	0	宋体	12	常规	启用
sn	运单编号	0	0	宋体	12	常规	停用
ui d	用户编号	0	0	宋体	12	常规	停用
cdt	办单时间	0	0	宋体	12	常规	停用
sk_type	首款类型	0	0	宋体	12	常规	停用
yd_type	运单类型	0	0	宋体	12	常规	停用
zt_type	状态类型	0	0	宋体	12	常规	停用
fh_code	发货网点代码	0	0	宋体	12	常规	停用
fh_name	发货网点名称	0	0	宋体	12	常规	停用
fh_cityname	发货城市名称	300	30	宋体	12	常规	启用
jh_code	接货网点代码	0	0	宋体	12	常规	停用
•			III				•
编辑						预览	关闭

图 2.7

2.4 网点管理

仅在上级通知网点数据改变时,才须执行【与中心服务器同步】(见图 2.8),因部分规则未确定,尚未实现该项功能。




图 2.8

2.5 授权管理



图 2.9

授权管理(见图 2.9)用于管理办单时查询售票实时信息所使用的售票服务器配置,其中每条授权网点

记录将在办单"发货网点"项中显示,指定多条授权网点记录可实现跨站办单。

办单前须添加至少一条授权网点记录(见图 2.10)



图 2.10

自定义授权[22010000001	-长春市高速客运站] X
常规	
服务器名称:	172. 26. 9. 240
用户名称:	Za
用户密码:	*****
验证密码:	*****
短证货间:	
数据库名称:	kyz_bs
连接超时时间:	2000 🛬
	☑ 连接前Ping
Ping超时时间:	2000 🕏
	确定 取消

图 2.11

添加完授权网点记录后,省却为"未授权"状态,须使用"自定义授权"(见图 2.11)或"导入授权"

为该项记录添加授权信息,"导入授权"可导入之前曾经使用"导出授权"所备份或由程序维护人员提供的授权信息。

2.6 用户管理

小件平台数据库部署时自动添加 5 条用户记录(见图 2.12), admin 为默认管理员用户,用于配置系统。101、102、201 及 202 为办单用户,可以进行日常营运操作。

如需禁用用户,只须在编辑时取消"启用"项勾选



图 2.12

2.7 票据管理

管理员用户进入票据管理(见图 2.13)可管理所有系统用户票据,"清除历史票据"用于删除所有已用 完票据记录。

重要提示:

- 1、办单用户在办单前须存在可用票据(票据标志为'备用'或'使用'的票据)
- 2、在票据使用过程中,可随时编辑该票据"使用计数"以校准当前票号(当前票号计算方式:起始票号+使用计数,使用计数表示已使用多少张票据。如起始票号为1,当前票号为20,则使用计数应为19)。




图 2.13

2.8 基础数据

包含运费标准、包装费率、货物类型、备注信息、车牌映射及客户管理等常用基础数据管理。

2.8.1 运费标准(见图 2.14)

根据相关规定定义运费标准,实现逻辑如下:

起始里程 办单时根据班次里程自动更新运费项(未实现) 截止里程 办单时根据班次里程自动更新运费项(未实现) 按文件 办单时如勾选"文件袋",则使用该值初始化托运费 按重量 办单时未勾选"文件袋",则使用该值初始化托运费

办单时未勾选"文件袋",可使用重量、体积或两者同时三种方式计算托运费,计算公式如下:

1、如仅提供"计费重量"

托运费 = 按重量(初始值) + (计费重量 - 起重)*续重金额

2、如仅提供"计费体积"

托运费 = 按重量(初始值) + (体积重量 - 起重)* 续重金额

3、如同时提供"计费重量"和"计费体积"

托运费 = 按重量(初始值) + (计费重量 + 体积重量 - 起重)* 续重金额

备注: 体积重量 = 计费体积/体积系数




图 2.14

2.8.2 包装费率 (见图 2.15)

为办单提供包装费定义

2.8.3 货物类型 (见图 2.16)

为办单提供货物类型定义

2.8.4 备注信息(见图 2.17)

为办单提供备注信息定义

2.8.5 车牌映射(见图 2.18)

为系统办单、车属信息等需车牌号输入功能提供前缀映射

2.8.6 客户管理(见图 2.19)

在办单时输入发货人及收货人联系电话时,自动关联已存在的客户信息,办单成功时根据配置自动添加客户记录。




图 2.15

货物类型	X
货物类型	
类型名称	^
普通货物	
通讯产品	=
文件资料	
服装	
电脑配件	
汽车配件	÷
添加编辑 删除 关闭	

图 2.16




图 2.17

车牌映射		x
映射列表		
映射代码	映射值	
JA	吉A	
Ј В	吉B	
] JC	吉C	
ת	吉□	
添加	編輯 删除	关闭

图 2.18




图 2.19

三、日常营运及报表

3.1 办理运单



3.1.1 热键操作

ESC - 后退到前一步回车 - 前进到下一步F2 - 切换计费里程F3 - 切换包装费率

F4 - 承运物品是否为文件袋
 F5 - 是否已对承运物品安检
 F6 - 开启/关闭运单电话通知
 F7 - 开启/关闭运单短信通知;

3.1.2 基础信息

- 1、接货网点
- 2、同步提交运单到中央服务器
- 3、查询日期

- 1、办单时仅联网标志未"联网"的网点出现在接货网点列表中
- 2、半单时接货网点为"00000000000-未联网"时不与中心同步
 - 3.1.2 配置信息
 - 3.1.3 货物信息
 - 3.1.4 计费信息
 - 3.1.5 附加功能