

# 第21章 ARP:地址解析协议

# 21.1 介绍

地址解析协议(ARP)用于实现IP地址到网络接口硬件地址的映射。常见的以太网网络接口硬件地址长度为48 bit。ARP同时也可以工作在其他类型的数据链路下,但在本章中,我们只考虑将IP地址映射到48 bit的以太网地址。ARP在RFC 826 [ Plummer 1982]中定义。

当某主机要向以太网中另一台主机发送 IP数据时,它首先根据目的主机的 IP地址在ARP高速缓存中查询相应的以太网地址, ARP高速缓存是主机维护的一个 IP地址到相应以太网地址的映射表。如果查到匹配的结点,则相应的以太网地址被写入以太网帧首部,数据报被加入到输出队列等候发送。如果查询失败, ARP会先保留待发送的 IP数据报,然后广播一个询问目的主机硬件地址的 ARP报文,等收到回答后再将 IP数据报发送出去。

以上只是简要描述了ARP协议的基本工作过程,下面我们将结合 Net/3中的ARP实现来详细描述其具体细节。卷1的第4章包含了ARP的例子。

# 21.2 ARP和路由表

Net/3中ARP的实现是和路由表紧密关联的,这也是为什么我们要在描述路由表结构之后再来讲解ARP的原因。图 21-1显示了本章中我们描述 ARP要用到的一个例子。整个图是与本书中用到的网络实例相对应的,它显示了 bsdi主机上当前 ARP缓存的相关结构。其中 Ifnet、ifaddr和in\_ifaddr结构是由图 3-32和图 6-5简化而来的,所以在这里忽略了在第 3章和第 6章中描述过的这三个结构中的某些细节。例如,图中没有画出在两个 ifaddr结构之后的sockaddr\_dl结构——而仅仅是概述了这两个结构中的相应信息。同样,我们也仅仅是概述了三个in\_ifaddr结构中的信息。

下面,我们简要概述图中的有关要点。细节部分将随着本章的进行而详细展开。

- 1) llinfo\_arp结构的双向链表包含了每一个 ARP已知的硬件地址的少量信息。同名全局变量llinfo\_arp是该链表的头结点,图中没有画出第一位的 la\_prev指针指向最后一项,最后一项的 la\_next指针指向第一项。该链表由 ARP时钟函数每隔5分钟处理一次。
- 2) 每一个已知硬件地址的IP地址都对应一个路由表结点(rtentry结构)。llinfo\_arp 结构的la\_rt指针成员用来指向相应的 rtentry结构,同样地, rtentry结构的rt\_llinfo指针成员指向llinfo\_arp结构。图中对应主机 sun(140.252.13.33)、svr4(140.252.13.34)和bsdi(140.252.13.35)的三个路由表结点各自具有相应的llinfo\_arp结构。如图18-2所示。
- 3) 而在图的最左边第四个路由表结点则没有对应的 llinfo\_arp结构,该结点对应于本地以太网(140.252.13.32)的路由项。该结点的rt\_flags中设置了C比特,表明该结点是被用来复制形成其他结点的。设置接口 IP 地址功能的in\_ifinit函数(图6-19)通过调用rtinit函数来创建该结点。其他三个结点是主机路由结点 (H标志),并由bsdi向其他机器发送数据



时通过ARP间接调用路由相关函数产生的(L标志)。

- 4) rtentry结构中的rt\_gateway指针成员指向一个sockaddr\_dl结构变量。如果保存物理地址长度的结构sdl\_alen成员为6,那么sockaddr\_dl结构就包含相应的硬件地址信息。
- 5) 路由结点变量的rt\_ifp成员的相应指针成员指向对应网络设备接口的 ifnet结构。中间的两个路由结点对应的是以太网上的其他主机,这两个结点都指向 le\_softc[0]。而右边的路由结点对应的是bsdi,指向环回结构loif。因为rt\_ifp.if\_output指向输出函数,所以目的为本机的数据报被路由至环回接口。




图21-1 ARP与路由表和接口结构的关系



- 6) 每一个路由结点还有指向相应的 in\_ifaddr结构的指针变量(图6-8中指出了in\_ifaddr结构内的第一个成员是一个ifaddr结构,因此,rt\_ifa同样是指向了ifaddr结构变量)。在本图中,我们只显示一个路由结点的相应指向,其余的路由结点具有同样的性质。而一个接口如le0,可以同时设置多个IP地址,每个IP地址都有对应的in\_ifaddr结构,这就是为什么除了rt\_ifp之外还需要rt\_ifa的原因。
- 7) la\_hold成员是指向mbuf链表的指针。当要向某个IP传送数据报时,就需要广播一个ARP请求。当内核等待ARP回答时,存放该待发数据报的 mbuf链的头结点的地址信息就存放在la hold里。当收到ARP回答后,la hold指向的mbuf链表中的IP数据被发送出去。
- 8) 路由表结点中rt\_metric结构的变量rmx\_expire存放的是与对应的ARP结点相关的定时信息,用来实现删除超时(通常20分钟)的ARP结点。

在4.3BSD Reno中,路由表结构定义有了很大的变化,但 4.3BSD Reno和Net/2. 4.4BSD中依然定义有 ARP缓存,只是去除了作为单独结构的 ARP缓存链表,而把 ARP信息放在了路由表结点里。

在Net/2中,ARP表是一个结构数组,其中每个元素包含有以下成员: IP地址、以太网地址、定时器、标志和一个指向 mbuf的指针(类似于图21-1中的la\_hold成员)。在Net/3中,我们可以看到,这些信息被分散到多个相互链接的结构里。

# 21.3 代码介绍

如图21-2所示,共有包含9个ARP函数的一个C文件和两个头文件。

| 文 件  | 描述                                   |
|--|--------------------------------------|
| <pre>net/if arp.h netinet/if ether.d</pre> | arphdr结构的定义<br>n 多个结构和常量的定义<br>ARP函数 |

图21-2 本章中讨论的文件

图21-3显示了ARP函数与其他内核函数的关系。该图中还说明了 ARP函数与第19章中某些子函数的关系,下面将逐步解释这些关系。

# 21.3.1 全局变量

本章中将介绍10个全局变量,如图21-4所示。

#### 21.3.2 统计量

保存ARP的统计量有两个全局变量: arp\_inuse和arp\_allocated,如图21-4所示。 前者用来记录当前正在使用的 ARP结点数,后者用来记录在系统初始化时分配的 ARP结点数。 两个统计数都不能由netstat程序输出,但可以通过调试器来查看。

可以使用命令arp -a来显示当前ARP缓存的信息,该命令使用 sysctl系统调用,参数如图19-36所示。图21-5显示该命令的一个输出结果。

由于图 18-2中对应多播组 224.0.0.1的相应路由表项设置了 L标志,而同时由于 arp程序查询带有  $RTF\_LLINFO$ 标志位的 ARP结点,所以该程序也输出多播地址。后面我们将解释为什么该表项标识为"incomplete",而在它上面的表项是"permanent"。




图21-3 ARP函数和内核中其他函数的关系

| 变量   | 数  | 据 类 型                | 描述  |
|--|--|----------------------|---|
| llinfo_arp arpintrq arpt_prune arpt_keep arpt_down arp_inuse arp_allocated arp_maxtries arpinit_done uselookback | struct struct Int Int Int Int Int Int Int Int Int In | llinfo_ar<br>ifqueue | p l linfo_ar双向链接表的表头来自以太网设备驱动程序的ARP输入队列检查ARP链表的时间间隔的分钟数(5)ARP结点的有效时间的分钟数(20)ARP洪泛算法的时间间隔的秒数(20)正在使用的ARP结点数已经分配的ARP结点数对一个IP地址发送ARP请求的重试次数(5)初始化标志对本机使用环回(默认) |

图21-4 本章介绍的全局变量



```
bsdi $ arp -a sun.tuc.noao.edu (140.252.13.33) at 8:0:20:3:f6:42 svr4.tuc.noao.edu (140.252.13.34) at 0:0:c0:c2:9b:26 bsdi.tuc.noao.edu (140.252.13.35) at 0:0:c0:6f:2d:40 permanent ALL-SYSTEMS.MCAST.NET (224.0.0.1) at (incomplete)
```

图21-5 与图18-2相应的arp -a命令的输出

#### 21.3.3 SNMP变量

在卷1的25.8节中我们讲过,最初的 SNMP MIB定义了一个地址映射组,该组对应的是系统的当前 ARP缓存信息。在 MIB-II中不再使用该组,而用各个网络协议组 (如IP组)分别包含地址映射表来替代。注意,从 Net/2到Net/3,将单独结构的 ARP缓存演化为在路由表中集成的 ARP信息是与 SNMP的变化并行的。

| IP地址映射表 , index = <ipnettomediaifindex>.<ipnettomedianetaddress></ipnettomedianetaddress></ipnettomediaifindex> |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 名 称   | 成 员  | 描述  |  |
| <pre>ipNetToMediaIfIndex ipNetToMediaPhysAddress ipNetToMediaNetAddress ipNetToMediaType</pre>                  | <pre>if_index rt_gateway rt_key rt_flags</pre> | 相应接口:ifIndex<br>硬件地址<br>IP地址<br>映射类型:1=其他,2=失效,3=动态,4=静态(见正文) |  |

图21-6 IP地址映射表: ipNetToMediaTable

图21-6所示的是MIB-II中的一个IP地址映射表,ipNetToMediaTable,该表保存的值来自于路由表结点和相应的ifnet结构。

如果路由表结点的生存期为0,则被认为是永久的,也即静态的。否则就是动态的。

## 21.4 ARP 结构

在以太网中传送的ARP分组的格式图21-7所示。




图21-7 在以太网上使用时 ARP请求或回答的格式

结构ether\_header定义了以太网帧首部;结构arphdr定义了其后的5个字段,其信息用于在任何类型的介质上传送ARP请求和回答;ether\_arp结构除了包含arphdr结构外,还包含源主机和目的主机的地址。

结构arphdr的定义如图21-8所示。图21-7显示了该结构中的前4个字段。



```
if arp.h
45 struct arphdr {
                                 /* format of hardware address */
     u_short ar_hrd;
                                 /* format of protocol address */
47
      u_short ar_pro;
48
      u_char ar_hln;
                                  /* length of hardware address */
      u_char ar_pln;
                                  /* length of protocol address */
49
                                  /* ARP/RARP operation, Figure 21.15 */
50
      u_short ar_op;
51 };
                                                                        - if arp.h
```

图21-8 arphdr 结构:通用的ARP请求/回答数据首部

图21-9显示了ether\_arp结构的定义,其中包含了arphdr结构、源主机和目的主机的IP地址和硬件地址。注意,ARP用硬件地址来表示48 bit以太网地址,用协议地址来表示32 bit IP地址。

```
– if ether.h
79 struct ether_arp {
80 struct arphdr ea_hdr;
                                 /* fixed-size header */
      u_char arp_sha[6];
                                  /* sender hardware address */
81
      u_char arp_spa[4];
                                  /* sender protocol address */
82
83
      u_char arp_tha[6];
                                  /* target hardware address */
                                  /* target protocol address */
      u_char arp_tpa[4];
85 };
86 #define arp_hrd ea_hdr.ar_hrd
87 #define arp_pro ea_hdr.ar_pro
88 #define arp_hln ea_hdr.ar_hln
89 #define arp_pln ea_hdr.ar_pln
90 #define arp_op ea_hdr.ar_op
                                                                       – if_ether.h
```

图21-9 ether arp 结构

每个ARP结点中,都有一个llinfo\_arp结构,如图21-10所示。所有这些结构组成的链接表的头结点是作为全局变量分配的。我们经常把该链接表称为 ARP高速缓存,因为在图21-1中,只有该数据结构是与ARP结点——对应的。

```
103 struct llinfo_arp {
104
       struct llinfo_arp *la_next;
105
       struct llinfo_arp *la_prev;
106
       struct rtentry *la_rt;
                                  /* last packet until resolved/timeout */
107
       struct mbuf *la_hold;
       long la_asked;
108
                                  /* #times we've queried for this addr */
109 };
110 #define la_timer la_rt->rt_rmx.rmx_expire /* deletion time in seconds */
                                                                       if ether.h
```

图21-10 llinfo arp结构

在Net/2及以前的系统中,很容易识别作为 ARP高速缓存的数据结构,因为每一个ARP结点的信息都存放在单一的结构中。而 Net/3则把ARP信息存放在多个结构中,没有哪个数据结构被称为 ARP高速缓存。但是为了讨论方便,我们依然用 ARP高速缓存的概念来表示一个 ARP结点的信息。

104-106 该双向链接表的前两项由insque和remque两个函数更新。la rt指向相关的路



由表结点,该路由表结点的rt\_llinfo成员指向la\_rt。

107 当ARP接收到一个要发往其他主机的IP数据报,且不知道相应硬件地址时,必须发送一个ARP请求,并等待回答。在等待 ARP回答时,指向待发数据报的指针存放在 la\_hold中。收到回答后,la hold所指的数据报被发送出去。

108-109 la\_asked记录了连续为某个IP地址发送请求而没有收到回答的次数。在图 21-24中,我们可以看到,当这个数值达到某个限定值时,我们就认为该主机是关闭的,并在其后一段时间内不再发送该主机的 ARP请求。

110 这个定义使用路由结点中rt\_metrics结构的rmx\_expire成员作为ARP定时器。当值为0时,ARP项被认为是永久的;当为非零时,值为当结点到期时算起的秒数。

# 21.5 arpwhohas函数

arpwhohas函数通常由arpresolve调用,用于广播一个 ARP请求。如图 21-11所示。它还可由每个以太网设备驱动程序调用,在将 IP地址赋予该设备接口时主动发送一个地址联编信息(图6-28中的SIOCSIFADDRioctl)。主动发送地址联编信息不但可以检测在以太网中是否存在IP地址冲突,并且可以使其他机器更新其相应信息。 arpwhohas只是简单调用下一部分将要介绍的arprequest函数。

```
if_ether.c

196 void

197 arpwhohas(ac, addr)

198 struct arpcom *ac;

199 struct in_addr *addr;

200 {

201 arprequest(ac, &ac->ac_ipaddr.s_addr, &addr->s_addr, ac->ac_enaddr);

202 }

if_ether.c
```

图21-11 arpwhohas 函数:广播一个ARP请求

196-202 arpcom结构(图3-26)对所有以太网设备是通用的,是 le\_softc结构(图3-20)的一部分。ac\_ipaddr成员是接口的IP地址的复制,当SIOCSIFADDRioct 执行时由驱动程序填写(图6-28)。ac\_enaddr是该设备的以太网地址。

该函数的第二个参数 addr,是ARP请求的目的IP地址。在主动发送动态联编信息时,addr等于ac\_ipaddr,所以arprequest的第二和第三个参数是一样的,即发送IP地址和目的IP地址在主动发送动态联编信息时是一样的。

# 21.6 arprequest函数

arprequest函数由arpwhohas函数调用,用于广播一个ARP请求。该函数建立一个ARP请求分组,并将它传送到接口的输出函数。

在分析代码之前,我们先来看一下该函数建立的数据结构。传送 ARP请求需要调用以太网设备的接口输出函数 ether\_output。ether\_output的一个参数是mbuf,它包含待发送数据,即图 21-7中以太网类型字段后的所有内容。另外一个参数包含目的地址的端口地址结构。通常情况下,该目的地址是 IP地址(例如,在图 21-3中,ip\_output调用ether\_output)。特殊情况下,端口地址的 sa\_family被设为AF\_UNSPEC,即告知ether\_output它所带的是一个已填充的以太网帧首部,包含了目的主机的硬件地址,这就



防止了ether\_output去调用arpreslove而导致死循环。图21-3中没有显示这种循环,在arprequest下面的接口输出函数是 ether\_output。如果ether\_output再去调用arpresolve,将导致死循环。

图21-12显示了该函数建立的两个数据结构 mbuf和sockaddr。另外还有两个函数中用到的指针eh和ea。




图21-12 arprequest 建立的sockaddr 和mbuf

#### 图21-13给出了arprequest函数的源代码。

```
if_ether.c
209 static void
210 arprequest(ac, sip, tip, enaddr)
211 struct arpcom *ac;
212 u_long *sip, *tip;
213 u_char *enaddr;
214 {
215
        struct mbuf *m;
216
        struct ether_header *eh;
217
        struct ether_arp *ea;
218
        struct sockaddr sa;
219
        if ((m = m_gethdr(M_DONTWAIT, MT_DATA)) == NULL)
220
            return:
221
        m->m_len = sizeof(*ea);
222
        m->m_pkthdr.len = sizeof(*ea);
223
        MH_ALIGN(m, sizeof(*ea));
224
        ea = mtod(m, struct ether_arp *);
225
        eh = (struct ether_header *) sa.sa_data;
226
        bzero((caddr_t) ea, sizeof(*ea));
227
        bcopy((caddr_t) etherbroadcastaddr, (caddr_t) eh->ether_dhost,
228
              sizeof(eh->ether_dhost));
                  图21-13 arprequest 函数:创建一个ARP请求并发送
```



```
229
        eh->ether_type = ETHERTYPE_ARP;
                                            /* if_output() will swap */
230
        ea->arp_hrd = htons(ARPHRD_ETHER);
        ea->arp_pro = htons(ETHERTYPE_IP);
231
232
        ea->arp_hln = sizeof(ea->arp_sha); /* hardware address length */
        ea->arp_pln = sizeof(ea->arp_spa); /* protocol address length */
233
234
        ea->arp_op = htons(ARPOP_REQUEST);
235
        bcopy((caddr_t) enaddr, (caddr_t) ea->arp_sha, sizeof(ea->arp_sha));
236
        bcopy((caddr_t) sip, (caddr_t) ea->arp_spa, sizeof(ea->arp_spa));
237
        bcopy((caddr_t) tip, (caddr_t) ea->arp_tpa, sizeof(ea->arp_tpa));
238
        sa.sa_family = AF_UNSPEC;
239
        sa.sa_len = sizeof(sa);
240
        (*ac->ac_if.if_output) (&ac->ac_if, m, &sa, (struct rtentry *) 0);
241 }
                                                                         - if ether.c
```

图21-13 (续)

#### 1. 分配和初始化mbuf

209-223 分配一个分组数据首部的 mbuf,并对两个长度字段赋值。 MH\_ALIGN将28字节的 ether\_arp结构置于mbuf的尾部,并相应地设置 m\_data指针的值。将该数据结构置于 mbuf 尾部,是为了允许 ether\_output预先考虑将14字节的以太网帧首部置于同一 mbuf中。

#### 2. 初始化指针

224-226 给ea和eh两个指针赋值,并将ether\_arp结构的值赋为0。bzero的惟一目的是将目的硬件地址置0,该结构中其余8个字段已被设成相应的值。

#### 3. 填充以太网帧首部

227-229 目的以太网地址设为以太网广播地址,并将以太网帧类型设为 ETHERTYPE\_ARP。 注意代码中的注释,接口输出函数将该字段从主机字节序转化为网络字节序,该函数还将填充本机的以太网地址。图 21-14显示了不同以太网帧类型字段的常量值。

| 常量                   | 值      | 描述        |
|----------------------|--------|-----------|
| ETHERTYPE_IP         | 0x0800 | IP帧       |
| ETHERTYPE_ARP        | 0x0806 | ARP帧      |
| ETHERTYPE_REVARP     | 0x8035 | 逆ARP帧     |
| ETHERTYPE_IPTRAILERS | 0x1000 | 尾部封装(已废弃) |

图21-14 以太网帧类型字段

RARP 将硬件地址映射成IP地址,通常在无盘工作站系统引导时使用。一般来说,RARP部分不属于内核TCP/IP实现,所以本书将不作描述,卷1的第5章讲述了RARP的概念。

#### 4. 填充ARP字段

230-237 填充了ether\_arp的所有字段,除了ARP请求所要询问的目的硬件地址。常量 ARPHRD\_ETHER的值为1时,表示硬件地址的格式是6字节的以太网地址。为了表示协议地址是4字节的IP地址,arp\_pro的值设为图21-14中所指的IP协议地址类型(0x800)。图21-15显示了不同的ARP操作码。本章中,我们将看到前两种。后两种在RARP中使用。

# 5. 填充sockaddr,并调用接口输出函数

238-241 接口地址结构的sa\_family成员的值设为AP\_UNSPEC,sa\_member成员的值设为16。调用接口输出函数ether\_output。

| 常量               | 值 | 描述            |
|------------------|---|---------------|
| ARPOP_REQUEST    | 1 | 解析协议地址的ARP请求  |
| ARPOP_REPLY      | 2 | 回答ARP请求       |
| ARPOP_REVREQUEST | 3 | 解析硬件地址的RARP请求 |
| ARPOP_REVREPLY   | 4 | 回答RARP请求      |

图21-15 ARP 操作码

# 21.7 arpintr函数

在图4-13中,当ether\_input函数接收到帧类型字段为ETHERTYPE\_ARP的以太网帧时,产生优先级为NETISR\_ARP的软件中断,并将该帧挂在ARP输入队列arpintrq的后面。当内核处理该软件中断时,调用arpintr函数,如图21-16所示。

```
·if_ether.c
319 void
320 arpintr()
321 {
322
        struct mbuf *m;
323
        struct arphdr *ar;
324
        int
                 s:
325
        while (arpintrq.ifq_head) {
326
             s = splimp();
327
             IF_DEQUEUE(&arpintrq, m);
328
             splx(s);
329
             if (m == 0 \mid | (m->m_flags & M_PKTHDR) == 0)
330
                 panic("arpintr");
331
             if (m->m_len >= sizeof(struct arphdr) &&
332
                 (ar = mtod(m, struct arphdr *)) &&
333
                 ntohs(ar->ar_hrd) == ARPHRD_ETHER &&
334
                 m->m_len >= sizeof(struct arphdr) + 2*ar->ar_hln + 2*ar->ar_pln)
335
                     switch (ntohs(ar->ar_pro)) {
336
                     case ETHERTYPE_IP:
337
                     case ETHERTYPE_IPTRAILERS:
338
                         in_arpinput(m);
339
                         continue;
340
                     }
341
            m_freem(m);
342
        }
343 }
                                                                             - if ether.c
```

图21-16 arpintr 函数:处理包含ARP请求/回答的以太网帧

319-343 while循环一次处理一个以太网帧,直到处理完队列中的所有帧为止。只有当帧的硬件类型指明为以太网地址,并且帧的长度大于或等于 arphdr结构的长度加上两个硬件地址和两个协议地址的长度时,该帧才能被处理。如果协议地址的类型是 ETHERTYPE\_IP或ETHERTYPE\_IPTRAILERS时,调用in\_arpinput函数,否则该帧将被丢弃。

注意if语句中对条件的检测顺序。共两次检查帧的长度。首先,当帧长大于或等于 arphdr结构的长度时,才去检查帧结构中的其他字段;然后,利用 arphdr中的两个长度字段再次检查帧长。



# 21.8 in\_arpinput函数

该函数由arpintr调用,用于处理接收到的 ARP请求/回答。 ARP本身的概念比较简单,但是加上许多规则后,实现就比较复杂,下面先来看一下两种典型情况:

- 1) 如果收到一个针对本机 IP地址的请求,则发送一个回答。这是一种普通情况。很显然,我们将继续从那个主机收到数据报,随后也会向它回送报文。所以,如果我们还没有对应它的ARP结点,就应该添加一个 ARP结点,因为这时我们已经知道了对方的 IP地址和硬件地址。这会优化其后与该主机的通信。
- 2) 如果收到一个ARP回答,那么此时ARP结点是完整的,因此就知道了对方的硬件地址。该地址存放在sockaddr\_dl结构中,所有发往该地址的数据报将被发送。 ARP请求是被广播发送的,所以以太网上的所有主机都将看到该请求,当然包括那些非目的主机。回想一下arprequest函数,在发送ARP请求时,帧中包含着请求方的IP地址和硬件地址,这就产生了下面的情况:
- 3) 如果其他主机发送了一个 ARP请求或回答,其中发送方的 IP地址与本机相同,那么肯定有一个主机配置有误。 Net/3将检测到该差错,并向管理员登记一个报文 (这里我们不分请求或回答,因为 in\_arpinout不检查操作类型,但是 ARP回答将被单播,只有目的主机才能收到信息)。
- 4) 如果主机收到来自其他主机的请求或回答,对应的 ARP结点早已存在,但硬件地址发生了变化,那么 ARP结点将被更新。这种情况是这样发生的:其他主机以不同的硬件地址重新启动,而本机的对应 ARP结点还未失效。这样,根据机器重启动时主动发送动态联编信息,可以使主机不至于因其他主机重启动后导致的 ARP结点失效而不能通信。
- 5).主机可以被配置为代理 ARP服务器。这种情况下,主机可以代其他主机响应 ARP请求,在回答中提供其他主机的硬件地址。代理 ARP回答中对应目的硬件地址的主机必须能够把IP数据报转发至ARP请求中指定的目的主机。卷1的4.6节讨论了代理ARP。
- 一个Net/3系统可以配置成代理 ARP服务器。这些 ARP结点可以通过 arp命令添加,该命令中指定 IP地址、硬件地址并使用关键词 pub。我们将在图 21-20中看到该实现,并在 21-12 节讨论其实现细节。

将in\_arpinput的分析分为四部分,图21-17显示了第一部分。

358-375 ether\_arp结构的长度由调用者(arp\_intr函数)验证,所以ea指针指向接收到的分组。ARP操作码(请求或回答)被拷贝至op字段,但具体值要到后面来验证。发送方和目的方的IP地址拷贝到isaddr和itaddr。

#### 1. 查找匹配的接口和IP地址

376-382 搜索本机的 Internet地址链表(in\_ifaddr结构的链表,图6-5)。要记住一个接口可以有多个IP地址。收到的数据报中有指向接收接口 ifnet结构的指针(在mbuf数据报的首部),for循环只考虑与接收接口相关的 IP地址。如果查询到有 IP地址等于目的方 IP地址或发送方IP地址,则退出循环。

383-384 如果循环退出时,变量maybe\_ia的值为0,说明已经搜索了配置的IP地址整个链表而没有找到相关项。函数跳至 out(图21-19),丢弃mbuf,并返回。这种情况只发生在收到ARP请求的接口虽然已初始化但还没有分配IP地址时。



385 如果退出循环时,maybe\_ia值不为0,即找到了一个接收端接口,但没有一个 IP地址与目的方IP地址或发送方IP地址匹配,则myaddr的值设为该接口的最后一个 IP地址;否则(正常情况),myaddr包含与目的方或发送方的IP地址匹配的本地IP地址。

```
if ether.c
358 static void
359 in_arpinput(m)
360 struct mbuf *m;
361 {
362
        struct ether_arp *ea;
363
        struct arpcom *ac = (struct arpcom *) m->m_pkthdr.rcvif;
364
        struct ether_header *eh;
365
        struct llinfo_arp *la = 0;
366
        struct rtentry *rt;
367
        struct in_ifaddr *ia, *maybe_ia = 0;
368
        struct sockaddr dl *sdl;
369
        struct sockaddr sa;
370
        struct in_addr isaddr, itaddr, myaddr;
371
        int
                OD;
372
        ea = mtod(m, struct ether_arp *);
373
        op = ntohs(ea->arp_op);
374
        bcopy((caddr_t) ea->arp_spa, (caddr_t) & isaddr, sizeof(isaddr));
375
        bcopy((caddr_t) ea->arp_tpa, (caddr_t) & itaddr, sizeof(itaddr));
376
        for (ia = in_ifaddr; ia; ia = ia->ia_next)
377
            if (ia->ia_ifp == &ac->ac_if) {
378
                maybe_ia = ia;
                if ((itaddr.s_addr == ia->ia_addr.sin_addr.s_addr) ||
379
                     (isaddr.s_addr == ia->ia_addr.sin_addr.s_addr))
380
381
382
            }
383
        if (maybe_ia == 0)
384
            goto out;
385
        myaddr = ia ? ia->ia_addr.sin_addr : maybe_ia->ia_addr.sin_addr;
```

图21-17 in\_arpinput 函数:查找匹配接口

图21-18显示了in arpinput函数的第二部分,执行分组的验证。

```
if ether.c
386
        if (!bcmp((caddr_t) ea->arp_sha, (caddr_t) ac->ac_enaddr,
387
                   sizeof(ea->arp_sha)))
388
                                      /* it's from me, ignore it. */
            goto out:
389
        if (!bcmp((caddr_t) ea->arp_sha, (caddr_t) etherbroadcastaddr,
                   sizeof(ea->arp_sha))) {
390
391
            log(LOG_ERR,
392
                 "arp: ether address is broadcast for IP address %x!\n",
393
                 ntohl(isaddr.s_addr));
394
            goto out;
395
        }
396
        if (isaddr.s_addr == myaddr.s_addr) {
397
            log(LOG_ERR,
                 "duplicate IP address x!! sent from ethernet address: s\n",
398
399
                 ntohl(isaddr.s_addr), ether_sprintf(ea->arp_sha));
400
            itaddr = myaddr;
401
            goto reply;
402
                                                                             if ether.c
```



## 2. 验证发送方的硬件地址

386-388 如果发送方的硬件地址等于本机接口的硬件地址,那是因为收到了本机发出的请求,忽略该分组。

389-395 如果发送方的硬件地址等于以太网的广播地址,说明出了差错。记录该差错,并 丢弃该分组。

#### 3. 检查发送方 IP地址

396-402 如果发送方的IP地址等于myaddr,说明发送方和本机正在使用同一个IP地址。这也是一个差错——要么是发送方,要么是本机系统配置出了差错。记录该差错,在将目的 IP地址设为myaddr后,程序转至reply(图21-19)。注意该ARP分组本来要送往以太网中其他主机的——该分组本来不是要送给本机的。但是,如果这种形式的 IP地址欺骗被检测到,应记录差错,并产生回答。

图21-19显示了in\_arpinput函数的第三部分。

```
if_ether.c
        la = arplookup(isaddr.s_addr, itaddr.s_addr == myaddr.s_addr, 0);
403
404
        if (la && (rt = la->la_rt) && (sdl = SDL(rt->rt_gateway))) {
405
            if (sdl->sdl_alen &&
                bcmp((caddr_t) ea->arp_sha, LLADDR(sdl), sdl->sdl_alen))
406
407
                log(LOG_INFO, "arp info overwritten for %x by %s\n",
                    isaddr.s_addr, ether_sprintf(ea->arp_sha));
408
            bcopy((caddr_t) ea->arp_sha, LLADDR(sdl),
409
410
                  sdl->sdl_alen = sizeof(ea->arp_sha));
            if (rt->rt_expire)
411
                rt->rt_expire = time.tv_sec + arpt_keep;
412
413
            rt->rt_flags &= ~RTF_REJECT;
414
            la -> la_asked = 0;
            if (la->la_hold) {
415
                (*ac->ac_if.if_output) (&ac->ac_if, la->la_hold,
416
                                         rt_key(rt), rt);
417
418
                la -> la_hold = 0;
419
            }
420
        }
421
     reply:
422
        if (op != ARPOP_REQUEST) {
423
          out:
424
            m_freem(m);
425
            return;
426
                                                                            - if ether.c
```

图21-19 in\_arpinput 函数:创建新的ARP结点或更新已有的ARP结点

#### 4. 在路由表中搜索与发送方 IP地址匹配的结点

403 arplookup在ARP高速缓存中查找符合发送方的IP地址(isaddr)。当ARP分组中的目的IP地址等于本机IP时,如果要创建新的ARP结点,那么第二个参数是 1,如果不需要创建新的ARP结点,那么第二个参数是 0。如果本机就是目的主机,总是要创建 ARP结点的,除非一个查找其他主机的广播分组,这种情况下只是在已有的 ARP结点中查询。正如前面提到的,如果主机收到一个对应它自己的 ARP请求,则说明以太网中有其他主机将要与它通信,所以应该创建一个对应该主机的ARP结点。

第三个参数是 0 , 意味着不去查找代理 ARP结点(后面要证明)。返回值是指向 11 info



arp结构的指针;如果查不到或没有创建,返回值就是空。

- 5. 更新已有结点或填充新的结点
- 404 只有当以下三个条件为真时 if 语句才执行:
  - 1) 找到一个已有的 ARP结点或成功创建一个新的 ARP结点(即1a非空);
  - 2) ARP结点指向一个路由表结点(rt);
  - 3) 路由表结点的re\_gateway字段指向一个sockaddr\_dl结构。

对于每一个目的并非本机的广播 ARP请求,如果发送方的 IP地址不在路由表,则第一个条件为假。

6. 检查发送方的硬件地址是否已改变

405-408 如果链路层地址长度(sdl\_alen)非0,说明引用的路由表结点是现存的而非新创建的,则比较链路层地址和发送方的硬件地址。如果不同,则说明发送方的硬件地址已经改变,这是因为发送方以不同的以太网地址重新启动了系统,而本机的 ARP结点还未超时。这种情况虽然很少出现,但也必须考虑到。记录差错信息后,程序继续往下执行,更新 ARP结点的硬件地址。

在这个记录报文中,发送方的IP地址必须转换为主机字节序,这是一个错误。

- 7. 记录发送方硬件地址
- 409-410 将发送方的硬件地址写入路由表结点中 rt\_gateway成员指向的sockaddr\_dl 结构。sockaddr\_dl结构的链路层地址长度(sdl\_alen)也被设为6。该赋值对于最近创建的ARP结点是需要的(习题21-3)。
  - 8. 更新最近解析的 ARP结点
- 411-412 在解析了发送方的硬件地址后,执行以下步骤。如果时限是非零的,则将被复位成20分钟(arpt\_keep)。arp命令可以创建永久的ARP结点,即该结点永远不会超时。这些ARP结点的时限值置为0。在图21-24中我们将看到,在发送ARP请求(非永久性ARP结点)时,时限被设为本地时间,它是非0的。
- 413-414 清除RTF\_REJECT标志 , la\_asked计数 器设为 0。我们将看到,在arpresolve中使用最后两个步骤是为了防止 ARP洪泛。
- 415-420 如果ARP中保持有正在等待ARP解析该目的方硬件地址的 mbuf, 那么将mbuf 送至接口输出函数(如图21-1所示)。由于该mbuf是由ARP保持的,即目的地址肯定是在以太网上,所以接口输出函数应该是 ether\_outout。该函数也调用 arpresolve,但这时硬件地址已被填充,所以允许mbuf加入实际的设备输出队列。
  - 9. 如果是ARP回答分组,则返回
- 421-426 如果该ARP操作不是请求,那么丢弃接收到的分组,并返回。

in\_arpinput的剩下部分如图 21-20所示,产生一个对应于 ARP请求的回答。只有当以 下两种情况时才会产生 ARP回答:

- 1) 本机就是该请求所要查找的目的主机;
- 2) 本机是该请求所要查找的目的主机的 ARP代理服务器。

函数执行到这个时刻,已经接收了 ARP请求,但ARP请求是广播发送的,所以目的主机可能是以太网上的任何主机。

10. 本机就是所要查找的目的主机



427-432 如果目的IP地址等于myaddr,那么本机就是所要查找的目的主机。将发送方硬件地址拷贝到目的硬件地址字段(发送方现在变成了目的主机),arpcom结构中的接口以太网地址拷贝到源硬件地址字段。ARP回答中的其余部分在else语句后处理。

```
-if ether.c
427
        if (itaddr.s_addr == myaddr.s_addr) {
428
            /* I am the target */
429
            bcopy((caddr_t) ea->arp_sha, (caddr_t) ea->arp_tha,
430
                  sizeof(ea->arp_sha));
431
            bcopy((caddr_t) ac->ac_enaddr, (caddr_t) ea->arp_sha,
432
                  sizeof(ea->arp_sha));
433
        } else {
434
            la = arplookup(itaddr.s_addr, 0, SIN_PROXY);
435
            if (la == NULL)
                goto out;
436
437
            rt = la->la_rt;
            bcopy((caddr_t) ea->arp_sha, (caddr_t) ea->arp_tha,
438
439
                  sizeof(ea->arp_sha));
440
            sdl = SDL(rt->rt_gateway);
441
            bcopy(LLADDR(sdl), (caddr_t) ea->arp_sha, sizeof(ea->arp_sha));
442
443
       bcopy((caddr_t) ea->arp_spa, (caddr_t) ea->arp_tpa, sizeof(ea->arp_spa));
       bcopy((caddr_t) & itaddr, (caddr_t) ea->arp_spa, sizeof(ea->arp_spa));
444
445
        ea->arp_op = htons(ARPOP_REPLY);
        ea->arp_pro = htons(ETHERTYPE_IP); /* let's be sure! */
446
447
        eh = (struct ether_header *) sa.sa_data;
        bcopy((caddr_t) ea->arp_tha, (caddr_t) eh->ether_dhost,
448
449
              sizeof(eh->ether_dhost));
450
        eh->ether_type = ETHERTYPE_ARP;
        sa.sa_family = AF_UNSPEC;
451
452
        sa.sa_len = sizeof(sa);
        (*ac->ac_if.if_output) (&ac->ac_if, m, &sa, (struct rtentry *) 0);
453
454
        return;
455 }
                                                                          - if_ether.c
```

图21-20 in\_arpinput函数:形成ARP回答,并发送出去

#### 11. 检测本机是否目的主机的 ARP代理服务器

433-437 即使本机不是所要查找的目的主机,也可能被配置为目的主机的 ARP代理服务器。再次调用arplookup函数,将第二个参数设为0,第三个参数设为SIN\_PROXY,这将在路由表中查找SIN\_PROXY标志为1的结点。如果查找不到(这是通常情况,本机收到了以太网上其他ARP请求的拷贝),out处的代码将丢弃mbuf,并返回。

#### 12. 产生代理回答

437-442 处理代理 ARP请求时,发送方的硬件地址变成目的硬件地址, ARP结点中的以太 网地址拷贝到发送方硬件地址。该 ARP结点中的硬件地址可以是以太网中任一台主机的硬件 地址,只要它可以向目的主机转发 IP数据报。通常,提供代理 ARP服务的主机会填入自己的 硬件地址,当然这不是要求的。代理ARP结点是由系统管理员用 arp命令带关键字 pub创建的,标明目的IP地址(这是路由表项的关键值)和在ARP回答中返回的以太网地址。

#### 13. 完成构造ARP回答分组

443-444 继续完成ARP回答分组的构建。发送方和目标的硬件地址已经填充好了,现在交换发送方和目标的IP地址。目的IP地址在itaddr中,如果发现以太网中有其他主机使用同一



IP地址,则该值已经被填充了(见图21-18)。

445-446 ARP操作码字段设为ARPOP\_REPLY,协议地址类型设为ETHERTYPE\_IP。旁边加了注释"你需要确定",是因为当协议地址类型为ETHERTYPE\_IPTRAILERS时arpintr也会调用该函数,但现在跟踪封装(trailer encapsulation)已不再使用了。

14. 用以太网帧首部填充 sockaddr

447-452 sockaddr结构用14字节的以太网帧首部填充,如图21-12所示。目的硬件地址变成了以太网目的地址。

453-455 将ARP回答传送至接口输出函数,并返回。

# 21.9 ARP定时器函数

ARP结点一般是动态的——需要时创建,超时时自动删除。也允许管理员创建永久性结点,前面我们讨论的代理结点就是永久性的。回忆一下图 21-1和图21-10中最后的#define语句,路由度量结构中的rmx\_expire成员就是用作ARP定时器的。

#### 21.9.1 arptimer函数

如图21-21所示,该函数每5分钟被调用一次。它查看所有ARP结点是否超时。

```
if ether.c
74 static void
75 arptimer(ignored_arg)
76 void *ignored_arg;
77 {
78
               s = splnet();
       struct llinfo_arp *la = llinfo_arp.la_next;
79
       timeout(arptimer, (caddr_t) 0, arpt_prune * hz);
80
       while (la != &llinfo_arp) {
81
           struct rtentry *rt = la->la_rt;
82
83
           la = la->la_next;
           if (rt->rt_expire && rt->rt_expire <= time.tv_sec)</pre>
                arptfree(la->la_prev); /* timer has expired, clear */
85
86
87
       splx(s);
88 }
                                                                            if ether.c
```

图21-21 arptimer 函数:每5分钟查看所有ARP定时器

#### 1. 设置下一个时限

80 arp\_rtrequest函数使arptimer函数第一次被调用,随后arptimer每隔5分钟 (arpt prune)使自己被调用一次。

#### 2. 查看所有ARP结点

81-86 查看ARP结点链表中的每一个结点。如果定时器值是非零的(不是一个永久结点), 而且时间已经超时,那么 arptfree就删除该结点。如果rt\_expire是非零的,它的值是从 结点超时起到现在的秒数。

#### 21.9.2 arptfree函数

如图21-22所示,arptfree函数由arptimer函数调用,用于从链接llinfo\_dl表项的



列表中删除一个超时的 ARP结点。

1. 使正在使用的结点无效(不删除)

467-473 如果路由表引用计数器值大于0,而且rt\_gatewary成员指向一个sockaddr\_dl结构,则arptfree执行以下步骤:

- 1) 将链路层地址长度设为0;
- 2) 将la asked计数器值设为0;
- 3) 清除RTF REJECT标志。

随后函数返回。因为路由表引用计数器值非零,所以该路由结点不能删除。但是将sdl alen值设为0,该结点也就无效了。下次要使用该结点时,还将产生一个ARP请求。

```
459 static void
460 arptfree(la)
461 struct llinfo_arp *la;
462 {
463
        struct rtentry *rt = la->la_rt;
464
        struct sockaddr_dl *sdl;
465
        if (rt == 0)
466
            panic("arptfree");
        if (rt->rt_refcnt > 0 && (sdl = SDL(rt->rt_gateway)) &&
467
468
            sdl->sdl_family == AF_LINK) {
469
            sdl->sdl_alen = 0;
470
            la->la_asked = 0;
471
            rt->rt_flags &= ~RTF_REJECT;
472
            return;
473
474
        rtrequest(RTM_DELETE, rt_key(rt), (struct sockaddr *) 0, rt_mask(rt),
475
                  0, (struct rtentry **) 0);
476 }
                                                                           -if_ether.c
```

图21-22 arptfree 函数:删除或使一个ARP结点无效

#### 2. 删除没有被引用的结点

474-475 rtrequest删除路由结点,在 21.13节中,我们将看到它调用了 arp\_rtrequest。arp\_rtrequest函数释放所有该ARP结点保持的mbuf(由la\_hold指针所指向),并删除相应的llinfo arp结点。

# 21.10 arpresolve函数

在图4-16中,ether\_output函数调用arpresolve函数以获得对应某个IP地址的以太网地址。如果已知该以太网地址,则arpreslove返回值为1,允许将待发IP数据报挂在接口输出队列上。如果不知道该以太网地址,则arpresolve返回值为0,arpsolve函数利用llinfo\_arp结构的la\_hold成员指针"保持(held)"待发IP数据报,并发送一个ARP请求。收到ARP回答后,再将保持的IP数据报发送出去。

arpresolve应避免ARP洪泛,也就是说,它不应在尚未收到 ARP回答时高速重复发送 ARP请求。出现这种情况主要有两个原因,第一,有多个 IP数据报要发往同一个尚未解析硬件地址的主机;第二,一个 IP数据报的每个分片都会作为独立分组调用 ether\_output。11.9节讨论了一个由分片引起的 ARP洪泛的例子及相关的问题。图 21-23显示了arpresolve的前半部分。



252-261 dst是一个指向sockaddr\_in的指针,它包含目的IP地址和对应的以太网地址(一个6字节的数组)。

```
- if_ether.c
252 int
253 arpresolve(ac, rt, m, dst, desten)
254 struct arpcom *ac;
255 struct rtentry *rt;
256 struct mbuf *m;
257 struct sockaddr *dst;
258 u_char *desten;
259 {
        struct llinfo_arp *la;
260
        struct sockaddr_dl *sdl;
261
        if (m->m_flags & M_BCAST) { /* broadcast */
262
            bcopy((caddr_t) etherbroadcastaddr, (caddr_t) desten,
263
                   sizeof(etherbroadcastaddr));
264
265
            return (1);
266
        if (m->m_flags & M_MCAST) { /* multicast */
267
            ETHER_MAP_IP_MULTICAST(&SIN(dst)->sin_addr, desten);
268
            return (1);
269
270
        if (rt)
271
            la = (struct llinfo_arp *) rt->rt_llinfo;
272
273
        else {
            if (la = arplookup(SIN(dst)->sin_addr.s_addr, 1, 0))
274
275
                rt = la->la_rt;
276
        if (la == 0 || rt == 0) {
277
            log(LOG_DEBUG, "arpresolve: can't allocate llinfo");
278
279
            m_freem(m);
            return (0);
280
281
        }
                                                                            - if_ether.c
```

图21-23 arpresolve 函数:查找所需的ARP结点

#### 1. 处理广播和多播地址

262-270 如果mbuf的M\_BCAST标志置位,则用以太网广播地址填充目的硬件地址字段,函数返回1。如果M\_MCAST标志置位,则宏ETHER\_MAP\_IP\_MULTICAST(图12-6)将D类地址映射为相应的以太网地址。

#### 2. 得到指向llinfo arp结构的指针

271-276 目的地址是单播地址。如果调用者传输了一个指向路由表结点的指针,则将 la设置为相应的llinfo\_arp结构。否则, arplookup根据给定IP的地址搜索路由表。第二个参数是1,告诉arplookup如果搜索不到相应的ARP结点就创建一个新的;第三个参数是0,即意味着不去查找代理ARP结点。

277-281 如果rt或la中有一个是空指针,说明刚才请求分配内存时失败,因为即使不存在已有结点,arplookup也已经创建了一个,rt和la都不应是空值。记录一个差错报文,释放分组,函数返回0。

图21-24显示了arpresolve的后半部分。它检查ARP结点是否有效,如无效,则发送一个ARP请求。

```
if_ether.c
282
         sdl = SDL(rt->rt_gateway);
283
284
          * Check the address family and length is valid, the address
285
          * is resolved; otherwise, try to resolve.
286
         if ((rt->rt_expire == 0 || rt->rt_expire > time.tv_sec) &&
287
288
             sdl->sdl_family == AF_LINK && sdl->sdl_alen != 0) {
289
             bcopy(LLADDR(sdl), desten, sdl->sdl_alen);
290
             return 1:
291
         }
292
         /*
293
          * There is an arptab entry, but no ethernet address
294
          * response yet. Replace the held mbuf with this
          * latest one.
295
296
          */
297
        if (la->la hold)
            m_freem(la->la_hold);
298
299
        la -> la_hold = m;
300
        if (rt->rt_expire) {
3.01
            rt->rt_flags &= ~RTF_REJECT;
302
             if (la->la_asked == 0 || rt->rt_expire != time.tv_sec) {
303
                 rt->rt_expire = time.tv_sec;
304
                 if (la->la_asked++ < arp_maxtries)
305
                     arpwhohas(ac, &(SIN(dst)->sin_addr));
306
307
                     rt->rt_flags |= RTF_REJECT;
308
                     rt->rt_expire += arpt_down;
309
                     la -> la_asked = 0;
310
                 }
311
            }
312
        }
313
        return (0);
314 }
                                                                             - if_ether.c
```

图21-24 arpresolve 函数:检查ARP结点是否有效,如无效,则发送一个ARP请求

#### 3. 检查ARP结点的有效性

282-291 即使找到了一个ARP结点,还需检查其有效性。如以下条件成立,则 ARP结点是有效的:

- 1) 结点是永久有效的(时限值为0),或尚未超时;
- 2) 由rt gateway指向的插口地址结构的sdl family字段为AF LINK;
- 3) 链路层地址长度值(sdl alen)不等于0。

arptfree使一个仍被引用的ARP结点失效的方法是将sdl\_alen值置0。如果结点是有效的,则将sockaddr\_dl中的以太网地址拷贝到desten,函数返回1。

#### 4. 只保持最近的IP数据报

292-299 此时,已经有了ARP结点,但它没有一个有效的以太网地址,因此,必须发送一个ARP请求。将la\_hold指针指向mbuf,同时也就释放了刚才la\_hold所指的内容。这意味着,在发送ARP请求到收到ARP回答之间,如果有多个发往同一目的地的 IP数据报要发送,只有最近的一个IP数据报才被la\_hold保留,之前的全部丢弃。 NFS就是这样的一个例子,如果NFS要传送一个8500字节的IP数据报,需要将其分割成6个分片。如果每个分片都在发送ARP请求到收到ARP回答之间由ip\_output送往ether\_output,那么前5个分片将被丢弃,



当收到ARP回答时,只有最后一个分片被保留了下来。这会使NFS超时,并重发这6个分片。

5. 发送ARP请求,但避免ARP洪泛

300-314 RFC 1122要求ARP避免在收到ARP回答之前以过高的速度对一个以太网地址重发ARP请求。Net/3采用以下方法来避免ARP洪泛:

- Net/3不在同一秒钟内发送多个对应同一目的地的 ARP请求;
- •如果在连续5个ARP请求(也就是5秒钟)后还没有收到回答,路由结点的 RTF\_REJECT标志置1,时限设为往后的20秒。这会使ether\_output在20秒内拒绝发往该目的地址的 IP数据报,并返回EHOSTDOWN或EHOSTUNREACH(如图4-15所示)。
- 20秒钟后, arpresolve会继续发送该目的主机的 ARP请求。

如果时限值不等于0(非永久性结点),则清除RTF\_REJECT标志,该标志是在早些时候为避免ARP洪泛而设置的。计数器 la\_asked记录的是连续发往该目的地址的 ARP请求数。如果计数器值为0或时限值不等于当前时钟(只需看一下当前时钟的秒钟部分),那么需要再发送一个ARP请求。这就避免了在同一秒钟内发送多个 ARP请求。然后将时限值设为当前时钟的秒钟部分(也就是微秒部分,time\_tv\_usec被忽略)。

将la\_asked所含计数器值与限定值5(arp\_maxtries)比较,然后加1。如果小于5,则 arpwhohas发送ARP请求;如果等于5,则ARP已经达到了限定值:将RTF\_REJECT标志置1,时限值置为往后的20秒钟,la\_asked计数器值复位为0。

图21-25显示了一个例子,进一步解释了 arpresolve和ether\_output为了避免ARP 洪泛所采用的算法。




图21-25 避免ARP洪泛所采用的算法

图中总共显示了 26秒的时间,从 10到 36。 我们假定有一个进程每隔 0.5秒发送一个 IP数据报,也就是说,一秒钟内有两个数据报等待发送。数据报依次被标号为 1~52。我们还假定目的主机已经关闭,所以收不到 ARP回答。ARP将采取以下行动:

- 假定当进程写数据报1时1a\_asked的值为0。1a\_hold设为指向数据报1,rt\_expire 值设为当前时钟(10),1a\_asked值变为1,发送ARP请求。函数返回0。
- •进程写数据报2时,丢弃数据报1,la\_hold指向数据报2。由于rt\_expire值等于当前时钟(10),所以不发送ARP请求,函数返回,返回值为0。
- 进程写数据报3时,丢弃数据报2,la\_hold指向数据报3。由于当前时钟(11)不等于rt\_expire(10),所以将rt\_expire设为11。la\_asked值为1,小于5,所以发送ARP请求,并将la\_asked值置为2。
- 进程写数据报4时,丢弃数据报3,la\_hold指向数据报4。由于rt\_expire值等于当



前时钟(11),所以无须其他动作,函数返回0。

- 对于数据报 5~10,情况都是一样的。在数据报 9到达后,发送 ARP请求后, la\_asked 值被设为5;
- 进程写数据报 11时,丢弃数据报 10,la\_hold指向数据报 11。当前时钟 (15)不等于rt\_expire(14),所以将rt\_expire的值设为 15。此时 la\_asked的值不再小于 5,ARP避免洪泛的算法开始作用: RTF\_REJECT标志位置 1,rt\_expire的值被设为 35(即往后 20秒),la asked的值设为 0,函数返回 0。
- 进程写数据报12时, ether\_output注意到RTF\_REJECT标志位为1,而且当前时钟小于rt\_expire(35),因此,返回EHOSTDOWN给发送者(通常是ip\_output)。
- 从数据报13到50,都返回EHOSTDOWN给发送者。
- 当进程写数据报 51时,尽管此时的 RTF\_REJECT标志位仍然为 1,但当前时钟的值 (35) 不再小于rt\_expire(35),因此不会返回出错信息。调用 arpresolve,整个过程重新开始,5秒钟内发送5个ARP请求,然后是20秒钟的等待,直到发送者放弃或目的主机响应ARP请求。

# 21.11 arplookup函数

arplookup函数调用选路函数rtallocl在Internet路由表中查找ARP结点。我们已经看到过3次调用arplookup的情况:

- 1) 在in\_arpinput中,在接收到ARP分组后,对应源IP地址查找或创建一个ARP结点。
- 2) 在in\_arpinput中,接收到ARP请求后,查看是否存在目的硬件地址的代理 ARP结点。
  - 3) 在arpresolve中,查找或创建一个对应待发送数据报 IP地址的ARP结点。

如果arplookup执行成功,则返回一个指向相应 llinfo\_arp结构的指针,否则返回一个空指针。

arplookup带有三个参数,第一个参数是目的 IP地址;第二个参数是个标志,为真时表示若找不到相应结点就创建一个新的结点;第三个参数也是一个标志,为真时表示查找或创建代理ARP结点。

代理ARP结点通过定义一个不同形式的 Internet插口地址结构来处理,即 sockaddr\_inarp结构,如图 21-26所示。该结构只在ARP中使用。

```
– if ether.h
111 struct sockaddr_inarp {
                                     /* sizeof(struct sockaddr_inarp) = 16 */
112
        u_char sin_len;
113
        u_char sin_family;
                                     /* AF_INET */
        u_short sin_port;
114
                                     /* IP address */
        struct in_addr sin_addr;
115
        struct in_addr sin_srcaddr; /* not used */
116
                                     /* not used */
        u_short sin_tos;
117
                                     /* 0 or SIN_PROXY */
118
        u_short sin_other;
119 };
                                                                           ·if_ether.h
```

图21-26 sockaddr\_inarp 结构

111-119 前面8个字节与sockaddr\_in结构相同,sin\_family被设为AF\_INET。最后8



个字节有所不同: sin\_srcaddr、sin\_tos和sin\_other成员。当结点作为代理结点时,只用到sin\_other成员,并将其设为SIN\_PROXY(1)。

图21-27显示了arplookup函数。

```
- if_ether.c
480 static struct llinfo_arp *
481 arplookup(addr, create, proxy)
482 u_long addr;
483 int
            create, proxy;
484 {
485
        struct rtentry *rt;
486
        static struct sockaddr_inarp sin =
487
        {sizeof(sin), AF_INET};
488
        sin.sin_addr.s_addr = addr;
489
        sin.sin_other = proxy ? SIN_PROXY : 0;
490
        rt = rtalloc1((struct sockaddr *) &sin, create);
       if (rt == 0)
491
492
            return (0);
493
        rt->rt_refcnt--;
494
        if ((rt->rt_flags & RTF_GATEWAY) || (rt->rt_flags & RTF_LLINFO) == 0 ||
495
            rt->rt_gateway->sa_family != AF_LINK) {
496
497
                log(LOG_DEBUG, "arptnew failed on %x\n", ntohl(addr));
498
            return (0);
499
500
        return ((struct llinfo_arp *) rt->rt_llinfo);
501 }
                                                                           - if_ether.c
```

图21-27 arplookup 函数:在路由表中查找ARP结点

1. 初始化sockaddr\_inarp结构,准备查找 480-489 sin\_addr成员设为将要查找的 IP地址。如果 proxy参数值不为 0,则 sin\_other成员设为SIN\_PROXY;否则设为0。

#### 2. 路由表中查找结点

490-492 rtallocl在Internet路由表中查找IP地址,如果create参数值不为0,就创建一个新的结点。如果找不到结点,则函数返回值为0(空指针)。

3. 减少路由表结点的引用计数值

493 如果找到了结点,则减少路由表结点的引用计数。因为,此时ARP不再被认为像运输层一样"持有"路由表结点,因此,路由表查找时对rt\_refcnt计数的递增,应在这里由ARP取消。 494-499 如果将标志 RTF\_GATEWAY置位,或者标志 RTF\_LLINFO没有置位,或者由rt\_gateway指向的插口地址结构的地址族字段值不是 AF\_LINK,说明出了某些差错,返回一个空指针。如果结点是这样创建的,应创建一个记录报文。

记录报文中对arptnew的注释是针对老版本Net/2中创建ARP结点的。

如果rtallocl由于匹配结点的RTF\_CLONING标志置位而创建一个新的结点,那么函数 arp\_rtrequest(21.13节)也要被rtrequest调用。

#### 21.12 代理ARP

Net/3支持代理 ARP,有两种不同类型的代理 ARP结点,可以通过 arp命令及 pub选项将

它们加入到路由表中。添加代理 ARP选项会使arp\_rtrequest主动发送动态联编信息(如图 21-28所示),因为在创建结点时RTF\_ANNOUNCE标志位被置1。

代理ARP结点的第一种类型:它允许将网络内的某一主机的 IP地址填入到ARP高速缓存内。硬件地址可以设为任意值。这种结点加入到路由表中时使用了直接的掩码 0xfffffffff。加掩码的目的是即使插口地址的 SIN\_PROXY标志位为1,在调用图21-27中的rtallocl时能与该结点匹配。于是在调用图 21-20中的arplookup时也能与该结点匹配,目的地址的 SIN\_PROXY置位。

如果本网中的主机 H1不能实现 ARP,那么可以使用这种类型的代理 ARP结点。作为代理的主机代替H1回答所有的ARP请求,同时提供创建代理 ARP结点时设定的硬件地址(比如可以是H1的以太网地址)。这种类型的结点可以通过 arp - a命令查看,它带有"published"符号。

第二种类型的代理 ARP结点用于已经存有路由表结点的主机。内核为该目的地址创建另外一个路由表结点,在这个新的结点中含有链路层的信息 (如以太网地址)。该新结点中sockaddr\_inar结构(图21-26)的sin\_other成员的SIN\_PROXY标志置位。回想一下,搜索路由表时是比较12字节的Internet插口地址(图18-39)。只有当该结构的最后8字节非零时,才会用到SIX\_PROXY标志位。当arplookup指定送往rtallocl的结构中的sin\_other成员中SIN\_PROXY的值时,只有路由表中那些匹配的结点的SIN\_PROXY标志置位。

这种类型的代理 ARP结点通常指明了作为代理 ARP服务器的以太网地址。如果某代理 ARP结点是为主机HD创建的,一般有以下步骤:

- 1) 代理服务器收到来自主机 HS的查找HD硬件地址的广播 ARP请求, 主机 HS认为HD在本地网上;
  - 2) 代理服务器回答请求,并提供本机的以太网地址;
  - 3) HS 将发往HD的数据报发送给代理服务器;
- 4) 收到发往HD的数据报后,代理服务器利用路由表中关于HD的信息将数据报转发给HD。 路由器netb使用这种类型的代理ARP结点,见卷14.6节中的例子。可以通过命令arp a来查看这些带有"published (proxy only)"的结点。

# 21.13 arp rtrequest函数

图21-3简要显示了ARP函数和选路函数之间的关系。在 ARP中,我们将调用两个路由表函数:

1) arplookup调用rtallocl查找ARP结点,如果找不到匹配结点,则创建一个新的ARP结点。

如果在路由表中找到了匹配结点,且该结点的 RTF\_CLONING标志位没有置位 (即该结点就是目的主机的结点),则返回该结点。如果RTF\_CLONING标志位被置位,rtallocl以RTM\_RESOLVE命令为参数调用 rtrequest。图 18-2中的 140.252.13.33和140.252.13.34结点就是这么创建的,它们是从 140.252.13.32的结点复制而来的。

2) arptfree以RTM\_DELETE命令为参数调用rtrequest,删除对应ARP结点的路由表结点。

此外, arp命令通过发送和接收路由插口上的路由报文来操纵 ARP高速缓存。arp以命令



RTM\_RESOLVE、RTM\_DELETE和RT\_GET为参数发布路由信息。前两个参数用于调用rtrequest,第三个参数用于调用rtallocl。

最后,当以太网设备驱动程序获得了赋予该接口的IP地址后,rtinit增加一个网络路由。于是rtrequest函数被调用,参数是RTM\_ADD,标志位是RTF\_UP和RTF\_CLONING。图18-2中140 252 13 32结点就是这么创建的。

在第19章中我们讲过,每一个ifaddr结构都有一个指向函数(ifa\_rtrequest成员)的指针,该函数在创建或删除一个路由表结点时被自动调用。在图6-17中,对于所有以太网设备,in\_ifinit将该指针指向arp\_rtrequest函数。因此,当调用路由函数为 ARP创建或删除路由表结点时,总会调用arp\_rtrequest。当任意路由表函数被调用时,arp\_rtrequest函数的作用是做各种初始化或退出处理所需的工作。例如:当创建新的 ARP结点时,arp\_rtrequest内要为11info\_arp结构分配内存。同样,当路由函数处理完一个RTM\_DELETE命令后,arp\_rtrequest的工作是删除11info\_arp结构。

图21-28显示了arp rtrequest函数的第一部分。

```
– if ether.c
92 void
 93 arp_rtrequest(req, rt, sa)
 94 int
           req;
 95 struct rtentry *rt;
 96 struct sockaddr *sa;
97 {
98
        struct sockaddr *gate = rt->rt_gateway;
        struct llinfo_arp *la = (struct llinfo_arp *) rt->rt_llinfo;
99
        static struct sockaddr_dl null_sdl =
100
101
        {sizeof(null_sdl), AF_LINK};
102
        if (!arpinit_done) {
            arpinit_done = 1;
103
            timeout(arptimer, (caddr_t) 0, hz);
104
105
        if (rt->rt_flags & RTF_GATEWAY)
106
107
            return;
108
        switch (req) {
109
        case RTM_ADD:
110
            /*
111
             * XXX: If this is a manually added route to interface
112
             * such as older version of routed or gated might provide,
             * restore cloning bit.
113
             */
114
            if ((rt->rt_flags & RTF_HOST) == 0 &&
115
                SIN(rt_mask(rt))->sin_addr.s_addr != 0xffffffff)
116
117
                rt->rt_flags |= RTF_CLONING;
118
            if (rt->rt_flags & RTF_CLONING) {
119
                 * Case 1: This route should come from a route to iface.
120
121
                 */
122
                rt_setgate(rt, rt_key(rt),
                           (struct sockaddr *) &null_sdl);
123
124
                gate = rt->rt_gateway;
                SDL(gate)->sdl_type = rt->rt_ifp->if_type;
125
                SDL(gate)->sdl_index = rt->rt_ifp->if_index;
126
127
                rt->rt_expire = time.tv_sec;
                     图21-28 arp_rtrequest 函数:RIM_ADD 命令
```



```
128
                break:
129
            }
            /* Announce a new entry if requested. */
130
131
            if (rt->rt_flags & RTF_ANNOUNCE)
132
                arprequest((struct arpcom *) rt->rt_ifp,
133
                            &SIN(rt_key(rt))->sin_addr.s_addr,
                            &SIN(rt_key(rt))->sin_addr.s_addr,
134
                            (u_char *) LLADDR(SDL(gate)));
135
            /* FALLTHROUGH */
136
                                                                             if_ether.c
```

#### 图21-28 (续)

#### 1. 初始化ARP timeou函数

92-105 第一次调用arp\_rtrequest函数时(系统初始化阶段,在对第一个以太网接口赋 IP地址时),timeout函数在一个时钟滴答内调用 arptimer函数。此后,ARP定时器代码每5分钟运行一次,因为arptimer总是要调用timeout的。

#### 2. 忽略间接路由

106-107 如果将标志RTF\_GATEWAY置位,则函数返回。RTF\_GATEWAY标志表明该路由表结点是间接的,而所有ARP结点都是直接的。

108 一个带有三种可能的switch语句:RTM\_ADD、RTM\_RESOLVE和RTM\_DELETE(后两种在后面的图中显示)。

#### 3. RTM ADD命令

109 RTM\_ADD命令出现在以下两种情况中:执行 arp命令手工创建ARP结点或者rtinit函数对以太网接口赋IP地址(图21-3)。

#### 4. 向后兼容

110-117 若标志RTF\_HOST没有置位,说明该路由表结点与一个掩码相关(也就是说是网络路由,而非主机路由)。如果掩码不是全1,那么该结点确实是某一接口的路由,因此,将标志RTF\_CLONING置位。如注释中所述,这是为了与某些旧版本的路由守护程序兼容。此外,/etc/netstart中的命令:

```
route add -net 224.0.0.0 -interface bsdi
```

为图18-2所示网络创建带有RTF CLONING标志的路由表结点。

#### 5. 初始化到接口的网络路由结点

118-126 若标志RTF\_CLONING(in\_ifinit为所有以太网接口设置该标志)置位,那么该路由表结点是由rtinit添加的。rt\_setgate为sockaddr\_dl结构分配空间,该结构由rt\_gateway指针所指。与图 21-1中140.252.13.32的路由表结点相关的就是该数据链路插口地址结构。sdl\_family和sdl\_len成员的值是根据静态定义的 null\_sd而初始化的,sdl\_type(可能是IFT\_ETHER)和sdl\_index成员的值来自接口的ifnet结构。该结构不包含以太网地址,sdl\_alen成员的值为0。

127-128 最后将时限值设为当前时间,也就是结点的创建时间,执行 break后返回。对于在系统初始化时创建的结点,它们的 rmx\_expire值为系统启动的时间。注意,图 21-1中该路由表结点没有相应的 11info\_arp结构,所以它不会被 arptimer处理。但是要用它的 sockaddr\_dl结构,对于以太网中特定主机的路由结点来说,要复制的是 rt\_gateway结构,用RTM\_RESOLVE命令参数创建路由表结点时, rtrequest复制该结构。此外,



netstat程序将sdl\_index的值输出为link#n,见图18-2。

#### 6. 发送免费ARP请求

130-135 若将标志RTF\_ANNOUNCE置位,则该结点是由arp命令带pub选项创建的。该选项有两个分支:(1) sockaddr\_inarp结构中sin\_other成员的SIN\_PROXY标志被置位;(2)标志RTF\_ANNOUNCE被置位。因为标志RTF\_ANNOUNCE被置位,所以arprequest广播免费ARP请求。注意,第二个和第三个参数是相同的,即该 ARP请求中,发送方 IP地址和目的方IP地址是一样的。

136 继续执行针对RTM RESOLVE命令的case语句。

图21-29显示了arp\_rtrequest函数的第二部分,处理 RTM\_RESOLVE命令。当 rtallocl找到一个RTF\_CLONING标志位置位的路由表结点且 rtallocl的第二个参数值 (arplookup的create参数)不为0时,调用该命令。需要分配一个新的 llinfo\_arp结构,并将其初始化。

```
if ether.c
137
        case RTM_RESOLVE:
138
            if (gate->sa_family != AF_LINK ||
139
                gate->sa_len < sizeof(null_sdl)) {</pre>
140
                log(LOG_DEBUG, "arp_rtrequest: bad gateway value");
141
                break:
142
            }
143
            SDL(gate)->sdl_type = rt->rt_ifp->if_type;
144
            SDL(gate)->sdl_index = rt->rt_ifp->if_index;
145
            if (la != 0)
146
                                     /* This happens on a route change */
147
             * Case 2: This route may come from cloning, or a manual route
148
149
             * add with a LL address.
150
            R_Malloc(la, struct llinfo_arp *, sizeof(*la));
151
152
            rt->rt_llinfo = (caddr_t) la;
153
            if (la == 0) {
154
                log(LOG_DEBUG, "arp_rtrequest: malloc failed\n");
155
156
            }
157
            arp_inuse++, arp_allocated++;
158
            Bzero(la, sizeof(*la));
159
            la->la_rt = rt;
160
            rt->rt_flags |= RTF_LLINFO;
161
            insque(la, &llinfo_arp);
162
            if (SIN(rt_key(rt))->sin_addr.s_addr ==
163
                (IA_SIN(rt->rt_ifa))->sin_addr.s_addr) {
                /*
164
                 * This test used to be
165
                 * if (loif.if_flags & IFF_UP)
166
                 * It allowed local traffic to be forced
167
168
                 * through the hardware by configuring the loopback down.
169
                 * However, it causes problems during network configuration
170
                 * for boards that can't receive packets they send.
                 * It is now necessary to clear "useloopback" and remove
171
172
                 * the route to force traffic out to the hardware.
173
                 */
174
                rt->rt_expire = 0;
```

图21-29 arp\_rtrequest 函数: RTM\_RESOLVE 命令



图21-29 (续)

#### 7. 验证sockaddr dl结构

137-144 验证rt\_gateway指针所指的sockaddr\_dl结构的sa\_family和sa\_len成员的值。接口类型(可能是IFT\_ETHER)和索引值填入新的sockaddr\_dl结构。

## 8. 处理路由变化

145-146 正常情况下,该路由表结点是新创建的,并没有指向一个 llinfo\_arp结构。如果la指针非空,则在路由已发生了变化时调用 arp\_rtrequest。此时llinfo\_arp已经分配,执行break,函数返回。

9. 初始化llinfo arp结构

147-158 分配一个llinfo\_arp结构,rt\_llinfo中存有指向该结构的指针。统计值变量arp\_inuse和arp\_allocated各加1,llinfo\_arp结构置0。将la\_hold指针置空,la\_asked值置0。

159-161 将rt指针存储于llinfo\_arp结构中,置RTF\_LLINFO标志位。如图18-2所示,ARP创建的三个结点140.252.13.33、140.252.13.34和140.252.13.35都有L标志,和240.0.0.1一样。arp程序只检查该标志(图19-36)。最后insque将llinfo\_arp加入到链接表的首部。

就这样创建了一个 ARP结点: rtrequest创建路由表结点(经常为以太网克隆一个特定网络的结点), arp\_rtrequest分配和初始化llinfo\_arp结构。剩下只需广播一个 ARP请求,在收到回答后填充主机的以太网地址。事件发生的一般次序是: arpresolve调用 arplookup,于是arp\_rtrequest被调用(中间可能跟有函数调用,见图 21-3)。当控制返回到arpresolve时,发送ARP广播请求。

#### 10. 处理发给本机的特例情况

162-173 这是4.4BSD新增的测试特例部分(注释是老版本留下的)。它创建了图21-1中最右边的路由表结点,该结点包含了本机的 IP地址(140.252.13.35)。 if 语句检测它是否等于本机 IP地址,如等于,那么这个刚创建的结点代表的是本机。

11. 将结点置为永久性,并设置以太网地址

174-176 时限值设为0,意味着该结点是永久有效的——永远不会超时。从接口的arpcom结构中将硬件地址拷贝至rt gateway所指的sockaddr dl结构中。

12. 将接口指针指向环回接口

177-178 若全局变量usrloopback值不为0(默认为1),则将路由表结点内的接口指针指向环回接口。这意味着,如果有数据报发给自己,就送往环回接口。在 4.4BSD以前的版本中,可以通过/etc/netstart文件中的命令:

route add 140.252.13.35 127.0.0.1

来建立从本机IP地址到环回接口的路由。 4.4BSD仍然支持这种方式,但已不是必需的了。当



第一次有数据报发给本机 IP地址时,我们刚才看到的代码会自动创建一个这样的路由。此外,这些代码对于一个接口只会执行一次。一旦路由表结点和永久性 ARP结点创建好后,它们就不会超时,所以不会再次出现对本机 IP地址的RTM\_RESOLLVE命令。

arp\_rtrequest函数的最后部分如图21-30所示,处理RTM\_DELETE请求。从图21-3中, 我们可以看到,该命令是由 arp命令产生的,用于手工删除一个结点;或者在一个 ARP结点 超时时由arptfree产生。

```
if ether.c
181
        case RTM_DELETE:
182
             if (1a == 0)
183
                 break;
184
             arp_inuse--;
185
             remoue(la);
186
             rt->rt_llinfo = 0;
             rt->rt_flags &= ~RTF_LLINFO;
187
188
             if (la->la_hold)
189
                 m_freem(la->la_hold);
190
             Free((caddr_t) la);
191
        }
192 }
                                                                                if_ether.c
```

图21-30 arp\_rtreques**函数**:RTM\_DELETE 命令

#### 13. 验证1a指针

182-183 la指针应该是非空的,也就是说路由表结点必须指向一个 llinfo\_arp结构;否则,执行break,函数返回。

#### 14. 删除llinfo arp结构

184-190 统计值变量 arp\_inuse减1, remque从链表中删除 llinfo\_arp结构。rt\_llinfo指针置0,清除RTF\_LLINFO标志。如果该ARP结点保持有mbuf(即该ARP请求未收到回答),则将mbuf释放。最后释放llinfo arp结构。

注意,switch语句中没有包含 default情况,也没有考虑 RTM\_GET命令。这是因为 arp程序产生的RTM\_GET命令全部由route\_output函数处理,并不调用rtrequest。此外,见图21-3,在RTM\_GET命令产生的对rtallocl调用中,指定第二个参数是0,所以rtallocl并不调用rtrequest。

# 21.14 ARP和多播

如果一个IP数据报要采用多播方式发送,ip\_output检测进程是否已将某个特定的接口赋予插口(见图12-40)。如果已经赋值,则将数据报发往该接口,否则,ip\_output利用路由表选择输出接口(见图8-24)。因此,对于具有多个多播发送接口的系统来说, IP路由表应指定每个多播组的默认接口。

在图18-2中我们看到,路由表中有一个结点是为网络224.0.0.0创建的,该结点具有"flag"标志。所有以224开头的多播组都以该结点指定的接口(le0)为默认接口。对于其他的多播组(以225~239开头),可以分别创建新的路由表结点,也可以对某个指定多播组创建一个路由表结点。例如,可以为224.0.11(网络定时协议)创建一个与224.0.0.0不同的路由表结点。如果路由表中没有对应某个多播组的结点,同时进程没有用 IP\_MULTICAST\_IF插口选项指明接口,那么该组的默认接口成为路由表中默认路由的接口。其实图 18-2中对应224.0.0.0的路由表结



点并不是必要的,因为默认接口就是 le0。

如果选定的接口是以太网接口,则调用 arpresolve将多播组地址映射为相应的以太网地址。在图21-23中,映射通过调用宏 ETHER\_MAP\_IP\_MULTICAST来完成。该宏所做的就是将该多播组地址的低23位与一个常量逻辑或(图12-6),映射不需要ARP请求和回答,也不需要进入ARP高速缓存。每次需要映射时,调用该宏。

如果多播组是从另外一个结点复制得来的,那么多播组地址会出现在 ARP缓存里,如图 21-5所示。因为这些结点将 RTF\_LLINFO标志置位。它们不会有 ARP请求和回答,所以说不是真正的 ARP结点。它们也没有相应的链路层地址,宏 ETHER\_MAP\_IP\_MULTICAST就可以完成映射。

这些多播组的ARP结点的时效与正常的ARP结点不同。在为某个多播组创建一个路由表结点时,如图18-2中的224.0.0.1,rtrequest从被克隆的结点中复制rt\_metrics结构(图19-9)。图21-28中,网络路由结点的rmx\_expire值被设为RTM\_ADD命令执行的时间,也即系统初始化的时间。为224.0.0.1设置的结点也设置为同样的时间。

这就意味着在下次arptimer执行时,对应多播组224.0.0.1的ARP结点总是超时的。所以, 当下一次在路由表中查找时就需重新创建该结点。

# 21.15 小结

ARP提供了IP地址到硬件地址的映射,本章讲述了如何实现这种映射。

Net/3实现与以往的BSD 版本有很大不同。ARP信息被存放在多个结构里面:路由表、数据链路插口地址结构和llinfo\_arp结构。图21-1显示了这些结构之间的关系。

发送一个ARP请求是很简单的:正确填充相关字段后,将请求广播发送出去就行了。处理请求就要复杂一些,因为每个主机都收到了广播的 ARP请求。除了响应请求外,in\_arpinput还要检测是否有其他主机正与它使用同一个IP地址。因为每一个ARP请求中包含发送方的IP和硬件地址,所以网络上的所有主机都可以通过它来更新自己的ARP结点。

在局域网中,ARP洪泛将是一个问题,Net/3是第一个考虑这种问题的 BSD版本。对于同一个目的地,一秒钟内只可发送一个 ARP请求,如果连续5个请求都没有收到回答,必须暂停20秒钟才可再发送去往该目的地的 ARP请求。

## 习题

- 21.1 图21-17中给局部变量ac赋值时,做过什么假设?
- 21.2 如果我们先ping本地以太网的广播地址,之后执行 arp -a,就可以发现几乎所有本地以太网上的其他主机的表项都填入到了 ARP高速缓存中。这是为什么?
- 21.3 查看代码并解释为什么图 21-19中需要把sdl\_alen的值赋为6。
- 21.4 在Net/2中有一个独立于路由表而存在的 ARP表,每次调用 arpresolve时,都要在该ARP表中查找。试与Net/3的方法比较,哪个更有效?
- 21.5 Net/2中的ARP代码显式地设置ARP高速缓存中非完整表项的超时为 3分钟,非完整表项是指正在等待 ARP回答的表项。但我们从没有提过 Net/3如何处理该超时,那 么Net/3何时才认为非完整表项超时?
- 21.6 当Net/3系统作为一个路由器并且导致洪泛的分组来自其他主机时,为避免 ARP洪



## 泛要做哪些变动?

- 21.7 图21-1中给出的四个rmx\_expire变量的值是什么?代码在何处设置该值?
- 21.8 对广播ARP请求的每个主机,本章中引起要创建一个 ARP结点的代码需要做哪些变动?
- 21.9 为了验证图21-25中的例子,作者运行了卷 1附录C的sock程序,每隔500 ms向本地以太网上一个不存在的主机发送一个 UDP数据报(程序的-p选项改为等待的毫秒数)。但是在返回第一个EHOSTDOWN差错之前,仅无差错地发送了10个UDP数据报,而不是图21-25所示的11个,这是为什么?
- 21.10 修改ARP,使得它在等待ARP回答时持有到目的主机的所有分组,而不是持有最近的一个。如何实现这种改变?是否像每个接口的输出队列一样,需要一个限制?是否需要改变数据结构?