1.Qt SQL模块包含的主要类

| 类名 | 功能描述 |
|------------------------|---|
| QSqlDatabase | 用于建立与数据库的连接 |
| QSqlDriver | 用于访问具体的SQL数据库的底层抽象类 |
| QSqlDriverCreator | 为某个具体的数据库驱动提供SQL驱动的模板类 |
| QSqlDriverCreatorBase | 所以SQL驱动器的基类 |
| QSqlDriverPlugin | 用于定制QSqlDeiver插件的抽象基类 |
| QSqlError | SQL数据库错误学习,可以用于访问上一次出错的学习 |
| QSqlField | 操作数据表或视图的字段的类 |
| QSqlIndex | 操作数据库的索引的类 |
| QSqlQuery | 执行各种SQL语句的类 |
| QSqlQueryModel | SQL查询结果数据的只读数据模型。用于SELECT查询结果数据基类的只读显示 |
| QSqlRecord | 封装了数据记录操作的类 |
| QSqlRelation | 用于存储SQL外键信息的类,用于QSqlRelationTableModel数据源中设置代码字段与关联数据表的关系 |
| QSqlRelationDelegate | 用于QSqlRelationTableModel的一个代码字段的显示和编辑代理组件,一般是一个QComboBox组件,下拉列表中自动填充代码表的代码字段对应的实际内容 |
| QSqlRelationTableModel | 用于一个数据表的可编辑的数据模型,支持代码字段的外键 |
| QSqlResult | 访问SQL数据库的抽象接口 |
| QSqlTableModel | 编辑一个单一数据表的数据模型类 |
| QDataWidgetMapper | 用于界面组件与字段之间实现映射,实现字段内容自动显示的类 |

2.QSqlTableModel使用

(1) QSqlTabelModel类的主要函数

| 函数 | 功能描述 |
|-----------------------------------|-------------------|
| QSqlDatabase database() | 返回其数据库连接 |
| void setTable(QString &tableName) | 设置数据表名称,不立即读取记录,但 |
| QString tableName() | 返回设置的数据表名称 |
| void setFilter(QString &filter) | 设置记录的过滤条件 |

| void setSort(int column,Qt::SortOrder order) | 设置排序字段的排序规则,需要调用sc |
|---|--|
| void sort(int column,Qt::SortOrder order) | 按列号column和排序规则立即进行排 |
| void setEditStrategy(EditStrategy strategy) | 设置编辑策略 |
| bool setHeaderData(int section,Qt::Orientation orientation,QVariant &value) | 设置表头,一般用于设置字段的显示名 |
| bool isDirty() | 若有未更新到数据库的修改,返回true |
| int fieldIndex(QString &fieldName) | 根据字段名称返回其在模型中的字段序 在则返回-1 |
| QSqlIndex primaryKey() | 返回数据表的主索引 |
| int rowCount() | 返回记录条数 |
| bool select() | 查询数据表的数据,并使用设置的排序 |
| bool selectRow(int row) | 刷新获取指定行数的数据 |
| void clear() | 清楚数据模型,释放所有获取的数据 |
| QSqlRecord record() | 返回一条空记录,只有字段名,可用来 |
| QSqlRecord record(int row) | 返回行号为row的一条记录,包含记录 |
| bool setRecord(int row,QSqlRecord &values) | 更新一条记录的数据到数据模型上,源 字段名称匹配,而不是位置匹配 |
| bool insertRecord(int row,QSqlRecord &record) | 在行号row之前插入一条数据 |
| bool insertRows(int row,int count) | 再行号row之前插入count空行,编辑 OnFieldChange或OnRowChange时 |
| bool removeRows(int row,int count) | 从行号row开始,删除count行,若编 OnManualSubmit,需要调用submit 里删除 |
| void revertRow(int row) | 取消行号为row的记录的修改 |
| void revert() | 编辑策略为OnFieldChange或OnRow 消当前行的修改,对编辑策略OnMan |
| void revertAll() | 取消所有未提交的修改 |
| bool submit() | 提交当前行的修改到数据库,对编辑第 OnManualSubmit无效 |
| bool submitAll() | 提交所有未更新的修改到数据库,若成则返回false,错误的详细信息可以从k |
| | |

(2) QSqlRecord类的主要函数

| 函数 | 功能描述 |
|--|-------------------------------|
| void clear() | 清除记录的所有字段定义和数据 |
| void clearValues() | 清除所有字段的数据,将字段数据内容设置为null |
| bool contains(QString &name) | 判断距离是否含有名称为name的字段 |
| bool isEmpty() | 若记录里没有字段返回true |
| int count() | 返回记录的字段个数 |
| QString fieldName(int index) | 返回序号为index的字段的名称 |
| int indexOf(QString &name) | 返回字段名称为name的字段的序号,如果字段不存在返回-1 |
| QSqlField field(QString &name) | 返回字段名称为name的字段对象 |
| QVariant value(QString &name) | 返货字段名称为name的字段的值 |
| void setValue(QString &name,QVariant &val) | 设置字段名称为name的的字段的值为val |
| bool isNull(const QString &name) | 判断字段名称为name的字段数据是否为null |
| void setNull(const QString &name) | 设置名称为name的字段的值为null |

(3) QSqlField类的主要函数

| 函数 | 功能描述 |
|---------------------------------|---|
| void clear() | 清除字段数据,设置为NULL;如果字段是只读的,则不清除 |
| bool isNull() | 判断字段值是否为NULL |
| bool setReadOnly(bool readOnly) | 设置一个字段为只读,只读的字段不能使用setValue()设置值,或使用clear()清值 |
| QVariant value() | 返回字段的值 |
| void setValue(QVariant &value) | 设置字段的值 |

3.QSqlQueryModel使用

(1) QSqlQueryModel类的主要函数

| 函数 | 功能描述 |
|-----------------------|--------------------|
| void clear() | 清除数据模型,是否所有获得的值 |
| QSqlError lastError() | 返回上次的错误,可获得错误的类型和 |
| QSqlQuery query() | 返回当前关联的QSqlQuery对象 |

| void setQuery(QSqlQuery &query) | 设置一个QSqlQuery对象,获取数据 |
|---|----------------------|
| void setQuery(QString &query) | 设置一个SELECT语句创建查询,获取数 |
| QSqlRecord record() | 返回一个空记录,包含当前查询的字段 |
| QSqlRecord record(int row) | 返回行号为row的记录 |
| int rowCount() | 返回查询到的记录条数 |
| int columnCount() | 返回查询的字段个数 |
| void setHeaderData(int section,Qt::Orientation orientation,QVariant &value) | 设置表头数据,一般用于设置字段的表 |

4.QSqlQuery使用

| 函数 | 功能描述 |
|--|---|
| bool prepare(QString &query) | 设置准备执行的SQL语句,一般用于带参数的SQL语句 |
| void bindValue(QString &placeholder,QVariant &val) | 设置SQL语句中参数的值,以占位符表示参数 |
| void exec() | 执行由prepare()和bindValue()设置的SQL语句 |
| void exec(QString &query) | 直接执行一个不带参数的SQL语句 |
| bool isActive() | 如果成功执行了exec()就返回true |
| bool isSelect() | 如果执行的SQL语句是SELECT语句,返回true |
| QSqlRecord record() | 返回当前记录 |
| QVariant value(QString &name) | 放回当前记录名称为name的字段的值 |
| bool isNull(QString &name) | 判断一个字段是否为空,当query非活动、未定位再有效记录、无此字段或字段为空时都返回true |
| int size() | 对于SELECT语句,返回查询到的记录条数,其他语句返回-1 |
| int numRowsAddected() | 返回SQL语句影响的记录条数,对于SELECT语句无定义 |
| bool first() | 定位到第一条记录,isActive和isSelect都为true时才有效 |
| bool previous() | 定位到上一条记录,isActive和isSelect都为true时才有效 |
| bool next() | 定位到下一条记录,isActive和isSelect都为true时才有效 |
| bool last() | 定位到最后一条记录,isActive和isSelect都为true时才有效 |
| bool seek(int index) | 定位到指定序号的记录 |

| int | at() |
|-----|------|
|-----|------|

返回当前记录的序号