torch 笔记

徐世桐

1 import

from torch import nn, optim
import torch.nn.functional as F
from torchvision import models, transforms
from PIL import Image

2 tensor 使用 GPU

if torch.cuda.is_available():
dev = "cuda:0"
else:
dev = "cpu"
device = torch.device(dev)
 得到 device 数据类型,定义使用 CPU 或使用哪一 GPU
Tensor.get_device()
 查看张量存在的 CPU/GPU

3 tensor 数据类型

```
torch.arange
torch.arange(a) 得到 Tensor[0,1,...,[a]]
torch.arange(a, b) 得到 Tensor[a,a+1,...,a+n], n 为整数且 a+n<br/>
torch.arange(a, b, c) 得到 Tensor[a,a+c,...,a+nc], n 为整数且 a+nc<br/>
torch.arange(..., requires_grad=True) 分配空间记录斜率,同 mxnet 的 attach_grad()<br/>
torch.arange(..., device=device 数据类型) 将张量分配进指定 CPU/GPU<br/>
torch.tensor([], REQUIRES_GRAD, DEVICE)<br/>
通过 python 数组创建 Tensor<br/>
REQUIRES_GRAD = True 分配空间记录斜率<br/>
DEVICE = device 数据类型将张量分配进指定 CPU/GPU<br/>
torch.numpy() 得到 NDArray<br/>
torch.tolist() 得到 python 数组<br/>
torch.from_numpy(NDArray) 从 NDArray 创建 Tensor
```

4 TORCH 神经网络 2

torch.mm(Tensor, Tensor) tensor 矩阵乘法

+-*/ 同 NDArray 使用广播机制

Tensor.reshape() 改变形状,新形状元素数必须等于输入元素数

Tensor.permute(SHAPE) 等同 mxnet 的 transpose, 更改纬度顺序

Tnesor.transpose(dim0, dim1) 交换两个纬度

Tensor.to(device) 将张量分配进指定 CPU/GPU

torch.random(MEAN, STD, SIZE*)

 $size=(x_1,x_2,...)$ 限定输出张量形状

mean=Tensor, std=Tensor/const 当没有限定 size 时 mean 必为 float Tensor, 形状和输出形状相同。

mean=Tensor/const, std=Tensor/const 当限定 size 后 mean, std 可为 const 或单个值的 Tensor torch.rand(SIZE*)

得到 SIZE 形状的随机数张量,每一元素 \in [0,1)。SIZE 无定义则得到 const 随机数

代替 torch.uniform 功能

dataset = torch.utils.data.TensorDataset(样本 Tensor, 标签 Tensor)

dataiter = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size= 批量大小, shuffle=True)

使用 torch 进行批量迭代

dataiter 输出的 feature, label 使用的 CPU/GPU 和样本 Tensor, 标签 Tensor 使用的 CPU/GPU 分别对应

torch.save(Tensor, '文件名')文件中保存一张量

Tensor = torch.load(' 文件名') 读取文件中张量

torch.cuda.synchronize()等待异步计算结束,打印结果同样等待异步计算

4 torch 神经网络

net = nn.Sequential()

神经网络定义: net.add_module(' 层名', 层)

层定义:

nn.Linear(输入节点数,输出节点数) 定义全连接层

可使用层直接进行前向计算,训练函数中使用 [layer.weight, net.bias] 传入参数前向计算为 (|B|,特征数) 和 权重 矩阵相乘

使用 GPU 时层定义后需加.to(device), 并不可以使用 device= 赋 GPU

net.weight/bias.data.fill_(值) 对层中所有权重/偏差赋值

nn.init.xavier_uniform(net.weight/.bias) 对层中所有权重/偏差使用 xavier 初始化 loss

= nn.MSELoss(REDUCTION*) 平方代价函数

REDUCTION = 'none' | 'mean' | 'sum' 得到每一样本代价值向量 | 得到平均代价 | 得到代价和。默认为'mean'

= nn.CrossEntropyLoss() 交叉熵损失函数,已经包含 softmax 计算trainer

5 读取图像 3

```
= optim.SGD(net.parameters(), lr= 学习率) SGD 迭代函数
   = optim.Adam(net.parameters(), lr= 学习率) Adam-SGD 迭代
   trainer.step() 进行迭代
   每一迭代中 trainer.grad_zero() 清零斜率,否则训练斜率为随机值,代价值在某一高值波动
net.parameters() 得到权重
   list(net.parameters()) 得到 param 类型数组,包含 [第一层权重,第一层偏差,...,最后一
层参数1
   param 类型数组.data 得到参数张量
   param 类型数组.name 得到所属层名,可为空
loss(y_hat, y).backward() 得到代价函数值, 求导
   不会调用.sum()或.mean(),求和方法在 loss 函数中定义
class out_image(nn.Module):
   def __init__(self):
    super().__init__()
   def forward(self, x):
     自定义神经网络
net = models.NET_NAME(pretrained=True) 得到预训练的神经网络
                                 读取图像
image = Image.open(' 图像路径'))
   得到图片,显示图片直接调取 image.show(),显示结果不阻断 python 程序。
transform = transforms.Compose([trans1, trnas2, ...])
   合并多个对图像的变换
   transforms.Resize(图片形状) 缩放图片
   transforms.ToTensor() 图片变为张量
   transforms.Normalize(MEAN, STD) 对图片的张量输入,求标准化。MEAN, STD 可为张量
     内部实现:对 RGB 3 通道上的像素分别使用 (3,) 形状的 MEAN, STD 值求标准化
显示图片
   image = transforms.ToPILImage()(image_tensor)
   image.show()
    或使用自定义包, 支持反标准化
   import sys
   sys.path.append('../machine_learning/')
   from utils.functions import show_tensor_image, un_normalize_image
   show_tensor_image(un_normalize_image(image.reshape((3, height, width)), image_mean,
```

image_std))

6 常见错误 4

6 常见错误

调用 trainer.zero_grad()

否则参数代价值高,并迭代后不下降

使用网络层作为权重,不参与斜率计算时 调用 layer.requires_grad_(False)

否则调用 loss.backward() 时提示需要 retain_graph=True

transforms.ToPILImage() 不保证像素值在 [0,1] 区间,需调用 image_tensor.clamp(min=0, max=1)

d2lzh 自动对图像做 clip, 保证值在 [0,1] 区间

否则图像中包含突出像素点,如红紫蓝像素。

循环中更改 Tensor 值并将 Tensor 加入数组,使用 Tensor.clone()复制斜率

否则下一迭代可能更改上一迭代已经加入数组的张量

前向计算中不能调用 Tensor.detach()

否则此项无法求斜率, 无法进行迭代