# OrangeFS改造说明文档

版本: V0.2

最后修改时间: 2023-6-10

### 一、本次改造的主要内容

- 1. 移植了目录树。OrangeFS开始支持目录结构,能支持目录的创建、删除,在目录下创建、删除文件。
- 2. VFS层能够根据文件路径来确定该文件所挂载的文件系统,将文件路径由绝对路径转化为所挂载的文件系统的相对路径。
- 3. OrangeFS从原来以扇区为数据的管理的最小单位变成以数据块为基本单位。
- 4. 字符设备、块设备文件的存储放在了 / dev 目录下,对块设备文件进行了完善。 新添加了初始化字符设备的系统调用,将创建tty文件的任务交给kernel initial而不是OrangeFS的外部format程序; 修改了初始化块设备的系统调用,块设备文件不再占用硬盘数据块 ,块设备文件的 inode 中 i\_start\_block 成员变量用于记录块设备的设备号。修改了 mount 系统调用,mount系统调用会获取指定的块设备文件的 inode ,从中获取到挂载设备的设备号。

### 二、目录树功能的说明

目录树功能的添加主要涉及到三方面的改动:在目录树中搜索文件或目录、新建目录、删除目录;

#### 2.1 在目录树中搜索文件/目录

int strip\_path(char \*filename, const char \*pathname, struct inode \*\*ppinode)

strip\_path的功能是根据文件/目录的路径找到该路径指向的文件的父目录的inode并将文件名从路径中分离出来。

char \*filename 是函数的输出,指向存储文件名的数组,是函数的输出。

char \*pathname 是路径名,作为函数的输入。

struct inode \*\*ppinode 指向路径描述的文件的父目录的inode指针,作为函数的输出。

该函数返回0表示正常返回,返回-1表示路径有误。

例子:查找文件 /dir1/dir2/file.txt 时; pathname 指向的字符数组 /dir1/dir2/file.txt ,函数正常执行时会返回0值,filename 指向字符串 file.txt ,ppinode 储存着目录 dir2 的inode地址。

strip\_path 函数与修改之前功能相同,但是实现起来有了很大变化。引入目录树后,strip\_path会 从路径的第一个目录开始,一层一层的搜索目录(调用 find\_dir\_inode\_cur\_dir ),搜到最后一层时填充对应的 filename 和 ppinode 指针。

int search\_file\_in\_dir(char \*name, struct inode \*dir\_inode)

search\_file\_in\_dir 功能是在父目录的下搜索对应的文件。

dir\_inode 是父目录的inode指针。

name 是文件名

返回值是该文件对应的inode id;

在搜索文件时通常会先调用 strip\_path 将文件名剥离出来并且找到该文件的父目录,然后在父目录下搜索对应的文件。

#### 2.2 新建目录

int ora\_createdir(MESSAGE \*fs\_msg)

该函数会先检查创建的目录是否存在,若不存在则分配inode(alloc\_imap\_bit)、分配扇区(alloc\_smap\_bit)、初始化inode(new\_inode)、在父目录中添加一个目录项(new\_dir\_entry).

### 2.3 删除目录

```
int real_deletedir(struct super_block *sb, const char *pathname)
{
    MESSAGE fs_msg;

    fs_msg.type = DELETEDIR;
    fs_msg.PATHNAME = (void *)pathname;
```

```
fs_msg.NAME_LEN = strlen(pathname);
fs_msg.source = proc2pid(p_proc_current);
int flag;
flag = do_deletecheck(&fs_msg);
if (flag) // 如果为错误码
{
    return flag;
}
return ora_deletedir(&fs_msg);
}
```

real\_deletedir 由 vfs\_deletedir 调用,先检查是否可以删除(调用 do\_deletecheck),do\_deletecheck 主要是检查路径指向的目录是否存在、路径指向的目录的 i\_mode 是不是目录类型、以及目录的inode的 i\_cnt 是不是为1。 i\_cnt 在创建目录时会被设置成1,在该目录下新建文件或者目录时需要将 i\_cnt +1

int ora\_deletedir(MESSAGE \*fs\_msg)

该函数负责执行目录删除的具体操作,会删掉待删目录的父目录中存储的对应dentry记录,释放待目录的inode和占用扇区数。

### 三、VFS层修改的详细说明

inode 中新增了一个成员变量 i\_mnt ,当 inode 描述的文件是一个挂载点时, i\_mnt 存储的是 mnt\_table 中的索引。在执行mount 系统调用时,会给该变量赋值。

orangefs中新增了一个函数 int vfs\_path\_transfer(char \*path, int \*fs\_index), 该函数主要功能是根据传入的文件路径 path 来确定该文件所在的文件系统是哪个,并且将文件路径由绝对路径转化为挂载的文件系统内的相对路径。该函数具体实现是。根据 path 的路径一级一级的打开目录,查看目录的 inode 中 i\_mode 是否为挂载点类型;若是挂载点类型,则根据 inode 中 i\_mnt 变量记录的索引去访问 mnt\_table ,从中获取到该挂载点挂载的文件系统在 vfs\_table 中的索引。之后就将绝对路径中将挂载点的路径删掉,从而完成了绝对路径到文件系统内的相对路径的转化。 kern\_vopen 等vfs向系统调用提供的接口的实现中,会根据 vfs\_path\_transfer 函数所确定的具体文件系统,调用该文件系统的 open 函数,将转化后的相对路径传进去,完成具体的 open 等操作。

VFS与具体文件系统的接口函数的参数发生了修改.

```
struct file op{
   int (*create) (struct super_block *,const char*);
   int (*open)
                 (struct super_block *,const char* ,int);
   int (*close) (int);
   int (*read)
                  (int,void * ,int);
   int (*write) (int,const void* ,int);
   int (*lseek) (int,int,int);
   int (*unlink) (struct super_block *,const char*);
   int (*delete) (struct super_block *,const char*);
   int (*opendir) (struct super_block *,const char *);
   int (*createdir) (struct super_block *,const char *);
   int (*deletedir) (struct super_block *,const char *);
   int (*readdir) (struct super_block *,char*, int*, char*);
   int (*chdir) (struct super_block *,const char*); //added by ran
   //int tag;
   }
```

主要是一些接口中添加了 superblock 类型的指针变量。添加该变量的原因是遇到了像FAT32这种类型的文件系统可以格式化到多个块设备中,但是open等函数无法与具体格式化的设备绑定, superblock 描述了一个设备的具体文件系统,在VFS层调用具体文件系统的接口时需要提供 superblock 。

## 四、OrangeFS变为以块作为基本读写单位

修改前的OrangeFS以扇区作为读写单位和管理单位,每次读写读写一个扇区,分区的0号扇区作为启动扇区、1号扇区作为superblock 所在的扇区。

修改后OrangeFS以数据块作为基本的读写单位和管理单位,每个块大小为4KB(8个扇区),每次读写都是以块为单位进行读写,0号块作为启动块、1号块作为superblock所在的块。inode和superblock中原先描述扇区相关的成员变量都变成了描述块相关的成员变量。新建文件时每次会分配256个数据块(1MB的空间)。

对应的外部format程序和cloader以及orangefs\_boot都进行了相应的修改。

### 五、重写了字符设备文件和块设备文件的创建

重写了 init\_block\_dev 对应的系统调用、新增了 init\_char\_dev ,这两个系统调用都是在根文件系统的/dev目录下创建对应块设备 文件或者字符设备文件。

init\_block\_dev 系统调用用于创建块设备文件。块设备文件的文件命名与linux一致,比如sda1、hd1等,这些文件全部放在/dev目录下,块设备文件分配硬盘中的存储空间,块设备文件的inode的 i\_start\_block 成员变量存储的是该块设备文件描述的块设备的设备号,当执行mount操作时,mount会读取该成员变量以确定要挂载的设备而不是修改之前那种根据sda1这个文件名来一步步确定设备号。

字符设备(tty设备)文件之前是在orangeFS外部format程序中创建的,现在的版本中将tty字符设备文件的创建操作放在kernel启动之后,通过 init\_char\_dev 系统调用在/dev目录下创建三个tty设备文件。