## 点击 IOT物联网小镇

作者: 道哥, 10+年的嵌入式开发老兵。

公众号: 【IOT物联网小镇】,专注于: C/C++、Linux操作系统、应用程序设计、物联网、单片机和嵌入式开发等领域。 公众号回复【书籍】,获取 Linux、嵌入式领域经典书籍。

转 载:欢迎转载文章,转载需注明出处。

安装 WSL2 的前提条件 安装 WSL2 安装桌面环境

安装客户端

配置 DISPLAY 环境变量

安装服务端

启动客户端

中文支持

在上一篇文章中,我们主要聊了一下:在 Windows 系统中,安装 WSL 子系统。

文章在此: WSL: 在 Windows 系统中开发 Linux 程序的又一神器

但是 WSL 只是长得像 Linux 而已,虽然在这个子系统中,我们可以执行 Linux 程序,但是到了底层,WSL 调用的还是 win32 API。

也就是说: WSL 只是一个适配层。

后来,微软终于放出了 WSL2 这个真正的 Linux 子系统,这是一个真正的 Linux 完整内核,与传统的虚拟机 VitualBox、VMWare 一样,但是它与宿主机的互操作性更好。

为了完整性,我们就继续把这个流程给走完。

在这个过程中遇到的问题、需要的安装软件等资源,已经上传到网盘,在文末有下载地址。

# 安装 WSL2 的前提条件

在开始之前,我们先来看一下目前电脑中的 WSL 的版本。

在 Windows 命令行窗口,输入指令: wsl --list --verbose(或者输入简化版本: wsl -l -v),得到结果:

NAME STATE VERSION
\* Ubuntu-18.04 Stopped 1

可以看到我们上一篇文章中安装的 Ubuntu-18.04, 而且 WSL 的版本是 1。

如果要升级到 WSL2, Windows 操作系统的内核版本必须满足一定的要求,如下:

若要更新到 WSL 2, 需要运行 Windows 10。

- 对于 x64 系统: 版本 1903 或更高版本,采用 内部版本 18362 或更高版本。
- 对于 ARM64 系统: 版本 2004 或更高版本, 采用 内部版本 19041 或更高版本。
- 低于 18362 的版本不支持 WSL 2。 使用 Windows Update 助手 ☑ 更新 Windows 版本。

若要检查 Windows 版本及内部版本号,选择 Windows 徽标键 + R, 然后键入"winver",选择"确定"。 更新到"设置"菜单中的最新 Windows 版本。

#### ① 备注

如果运行的是 Windows 10 版本1903 或 1909,请在 Windows 菜单中打开"设置",导航到"更新和安全性",然后选择"检查更新"。 内部版本号必须是 18362.1049+ 或 18363.1049+,次要内部版本号需要高于 .1049。 阅读详细信息: WSL 2 即将支持 Windows 10 版本 1903 和 1909 🖟。 请参阅疑难解答说明。

我们就按照官方的要求,检查一下自己的电脑是否满足需求:选择 Windows 徽标键 Win + R,然后键入 winver,选择 "确定"。

Microsoft Windows

版本 20H2 (OS 内部版本 19042.630)

© 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

Windows 10 家庭中文版 操作系统及其用户界面受美国和其他国家/地区的商标 法和其他待颁布或已颁布的知识产权法保护。


看来我的系统能满足要求,那就继续下一个步骤!

如果你的内核版本不满足这个需求,可以搜索关键字 "WIN10 获取内部预览版本",就可以找到解决方案。

## 安装 WSL2

继续以管理员身份启动 PowerShell, 然后执行指令:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart



此时,又到了重启电脑的时候!

重启之后,继续在 PowserShell 中,把 Ubuntu-18.04设置为 WSL2版本。

输入的指令是:

```
wsl --set-version Ubuntu-18.04 2
```

这个步骤可能会遇到这样的问题:

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl — set—version Ubuntu—18.04 2
正在进行转换,这可能需要几分钟时间...
有关与 WSL 2 的主要区别的信息,请访问 https://aka.ms/wsl2
WSL 2 需要更新其内核组件。有关信息,请访问 https://aka.ms/wsl2kernel
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

解决方法:从微软的官网下载 WSL2 Linux 内核升级包,下载地址是:

WSL2 Linux 内核升级包

# Step 4 - Download the Linux kernel update package

- Download the latest package:
  - WSL2 Linux kernel update package for x64 machines ☑

也可以从文末的网盘中下载

下载之后,一路 Next 安装即可。

此时,在 PowerShell 中重新执行 wsl --set-version Ubuntu-18.04 2 指令(需要等待一段时间,大概 1 分钟左右吧):

#### ➢ 选择管理员: Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:\WINDOWS\system32> wsl — set—version Ubuntu—18.04 2
正在进行转换,这可能需要几分钟时间...
有关与 WSL 2 的主要区别的信息,请访问 https://aka.ms/wsl2
转换完成。
PS C:\WINDOWS\system32>
```

同时,把WSL的默认版本改为2: wsl --set-default version 2。

此时,我们再执行指令 wsl -l -v 来查看一下,就变成 WSL2 版本了:

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl -1 -v
NAME STATE VERSION
* Ubuntu-18.04 Stopped 2
PS C:\WINDOWS\system32>
```

现在,重新启动一下 Ubuntu-18.04 系统,虽然还是黑乎乎的窗口,但是它可是一个完整、纯正的 Linux 操作系统!

## 安装桌面环境

这部分的操作,参考: https://autoize.com/xfce4-desktop-environment-and-x-server-for-ubuntu-on-wsl-2/。

关于 Linux 的桌面环境,它与 Windows 桌面环境的理念有一些不一样。

在 Linux 系统中,桌面环境是一个独立的应用程序,不属于操作系统的一部分。

换句换说,即使没有桌面环境,也可以很愉快的玩 Linux 系统,比如那些服务器之类的设备。

Linux 中的桌面由客户端和服务端组成,它们之间通过一个协议来通信,俗称: X11。

服务端:负责图形的显示;

客户端:根据系统设置的 DISPLAY 环境变量,把显示图形的请求发送给服务端;

因此,为了让我们的 Ubuntu 显示图形界面,我们就需要安装一个服务端软件和客户端软件。

注意:这里的服务端软件是安装在 Windows 系统中的,客户端是安装在 Ubuntu-18.04 系统中的。

#### 安装客户端

在 Ubuntu-18.04 的终端窗口中,执行如下指令安装客户端软件 xfce4:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y sudo apt-get install xfce4
```

#### 配置 DISPLAY 环境变量

因为 Ubuntu 中的客户端 xfce4 需要把显示请求,通过网络发送给 Windows 上的服务端,因此需要知道 Windows 系统的 IP 地址,在 Windows 系统中的命令行窗口中查看: ipconfig

```
以太网适配器 vEthernet (WSL):
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
本地链接 IPv6 地址. . . . . . : fe80::6c63:9f01:7f6e:2598%29
IPv4 地址 . . . . . . . . : 192.168.192.1
子网掩码 . . . . . . . . . : 255.255.240.0
默认网关. . . . . . . . . . :
```

然后在 Ubuntu-18.04 中把这个 IP 地址, 配置到家目录下的 .bashrc 文件中:

```
$ cd
$ vi .bashrc
```

在文件末尾添加:

```
export DISPLAY=192.168.192.1:0
```


保存、关闭文件之后, 执行: source ~/.bashrc 更新即可。

## 安装服务端


图形界面有 VcXsrv 和 Xming 两款软件,我们选择前面的 VcXsrv。


同样的,我已经把 vcxsrv-64.1.20.9.0.installer.exe 放在网盘里,下载后一路 Next 安装。

安装之后,启动 Windows 桌面上的 XLaunch 程序:



然后,按照参考文档中的配置,如下:






## 启动客户端

在 Ubuntu-18.04 系统中的命令行窗口,执行指令: startxfce4:

此刻,神器的事情就发生了:你的 Windows 系统中是不是就跳出了下面这个窗口:

可以打开桌面上 File System,是不是看到了很多熟悉的身影?

在打开 mnt 目录,是不是看到了 Windows 系统中的盘符?




但是,中文信息显示的都是乱码!那我们就来安装中文语言支持包。

## 中文支持

在 Ubuntu-18.04 系统命令行窗口,设置 locale:

此时,我们可以使用桌面环境中的终端窗口,如下图所示:




把下图中的蓝色这一行复制,然后去掉前面的#和空格,然后保存、退出。

然后在终端中执行指令: sudo locale-gen

```
File Edit View Search Terminal Help

ccc@DESKTOP-5LT2QM5:~$ sudo vi /etc/locale-gen
[sudo] password for ccc:
ccc@DESKTOP-5LT2QM5:~$ sudo vi /etc/locale.gen
ccc@DESKTOP-5LT2QM5:~$ sudo locale-gen
Generating locales (this might take a while)...
en_US.UTF-8... done
zh_CN.UTF-8... done
Generation complete.
ccc@DESKTOP-5LT2QM5:~$
```

单机右上角的用户名,选择 【Log Out..】



此时, Ubuntu 虚拟机的 WSL 窗口中的 xfce4 客户端会退出, 再次执行 startxfce4 启动客户端:

再次,在桌面中的终端窗口中,把 locale 改为中文:

sudo vi /etc/default/locale

把 LANG=C.UTF-8 改为 LANG=zh CN.UTF-8

然后, 把下面这个几个中文语言包给它安装进去:

sudo apt install language-pack-zh-hans
sudo apt install language-pack-gnome-zh-hans
sudo apt install language-pack-kde-zh-hans

此刻,你再看一下刚才的那些乱码,是不是已经正确显示中文了?

----- End -----

接下来, 你还可以安装各种 IDE, 探索它们是如何共享文件的...

文中需要安装的软件,已经上传到网盘中了。

请在公众号后台回复721(不是留言区啊),即可收到下载地址,谢谢!

#### 推荐阅读

- 【1】C语言指针-从底层原理到花式技巧,用图文和代码帮你讲解透彻
- 【2】一步步分析-如何用C实现面向对象编程
- 【3】原来gdb的底层调试原理这么简单
- 【4】内联汇编很可怕吗?看完这篇文章,终结它!

其他系列专辑:精选文章、C语言、Linux操作系统、应用程序设计、物联网





Q IOT物联网小镇

星标公众号, 能更快找到我!

C/C++、物联网、嵌入式、Lua语言 Linux 操作系统、应用程序开发设计



扫码关注公众号



道哥 个人微信

喜欢请分享,满意点个赞,最后点在看。