DATA Interface 정의서				· —			
		단계	분석단계		작성자	박철규	
문서번호 AN	-INF-001	세부단계	COPINO		작성일	2022.07.06	
COPINO							
COPINO 유무 Check	SELECT * FROM ONCYCOPI WHERE COPIPDAT = to_char(SYSDATE , 'YYYYMMDD') AND COPICARR = :차량번호 AND (COPIINDT = ' ' OR COPIINDT IS NULL)			< COPINO > ONCYCOPI			
COPINO Error Message	오라클 Function Call 함수명: getCopinoErrorMsg 파라미터: 차량번호 리턴값: COPINO 에러 사유 or 'NONE' (COPINO 미전송)			COPINO 미 존재 시 Error 가 발생되었는지 조사			
Gate In 통과 시 (Slip 발행)	Update ONCYCOPI Set COPINDT = to_char(SYSDATE, 'YYYYMMDD'), COPINTM = to_char(SYSDATE, 'himmss'), COPIFBGB = '1', COPISLIP = :SLIP# WHERE COPIPDAT = to_char(SYSDATE, 'YYYYMMDD') AND COPICARR = :차량번호 AND (COPIINDT = ' ' OR COPIINDT IS NULL)			< COPINO > ONCYCOPI ONCYCOPI COPISLIP 항목 추가			
Gate Out 통과 시	Update ONCYCOPI Set COPOTDT = to_char(SYSDATE, 'YYYYMMDD'), COPOTTM = to_char(SYSDATE, 'himmss') WHERE COPISLIP = :SLIP#				출 기록를 Update		

㈜영진공사 구축 사업

버젼

1.0

시스템

DATA Interface 정의서

DATA L 1 C	저이니	시스템 ㈜영진공사 구축 사업			버젼	1.0			
DATA Interface 정의서		단계	분석단계	작성자	박철규				
문서번호 AN-INF-002		세부단계	BOOKING		작성일	2022.07.06			
	Booking								
Booking 번호 변환	오라클 Function Call 함수명: Conv_BKG 파라미터: 지번,반출입구분,차량코드ID,관리번호,순번,구분 in COPINO 리턴값: 변환 Booking 번호 or 'NONE' (해당 BKG 없음)					COPINO에 있는 Booking 번호로 Booking Table(ONCYRQWO, ONCYRQDT)를 사용하기 위해서는 Booking 번호를 변환해 줘야 함 COPINO에 있는 Booking 번호로 Booking 반출 Table(IF_BK_CNT)를 사용하기 위해서는 Booking 번호를 변환해 줘야 함			
Booking 정보 가져오기	With Conv_BKG as (SELECT Conv_BKG(:지번,:반출입구분,:차량코드ID,:관리번호,:순번, 'F') 'BKG' FROM Dual) SELECT dtl.RQDTREMK 'ISO', dtl.RQDTQNTY '총수량' FROM yj.ONCYRQWO mst, yj.ONCYRQDT dtl, Conv_BKG bk WHERE mst.RQWOORNO = dtl.RQDTORNO AND mst.RQWOSEQN = dtl.RQDTSEQN AND mst.RQWOBUND <> 'N' AND dtl.RQDTCLAS <> '0' AND mst.RQWOORNO = Substr(bk.BKG, 1, 11) AND mst.RQWOSEQN = Substr(bk.BKG, 12, 13)			ONCY	< BKG Mst> ONCYRQWO BKG SIZE/TYPE増 수량 <bkg dtl=""> ONCYRQDT</bkg>				
	FROM Dual) SELECT SUM FROM IF_B	:지번,:반출입구분,:차 IF_CNT) ' 기반출수링 K_CNT, Conv_BKG BKNO = bk.BKG	bk	· <반출	수량> C_CNT	G 반출 수량			
Gate Out 통과 시 (반출처리)	FROM DU ON (bkCNT bkCNT When MATCH UPDATE I SET II When NOT M INSERT (I II VALUES (ECT KG(:지번,:반출입구 KIFB_BKNO = bk.Bk IFB_ISO = :ISO) IED Then F_BK_CNT FB_CNT = IFB_CNT ATCHED Then FB_OPER, IFB_BKN FB_CNT, IFB_DATE,	"+:반출수량 NO, IFB_ISO, IFB_SIZE, IFB_T , IFB_SENDER, IFB_RECEIVI _SEND_YN, IFB_SEND_DT) ISO, ", ",	<반출 IF_Br	수량> CCNT	난출 수량 Update			
	INSERT INTO (IFH_INOUT, IFH_VESSEI IFH_DATE,IF VALUES ('O',:선사코드 :모선, ",:선사 :GATE_OUT_	IF_BK_HST IFH_OPER,IFH_BKI ., IFH_VOYAGE,IFH 'H_SENDER, IFH_R ,:부팅번호,:ISO,:",", 항차,:컨테이너번호,: _TIME,'1510YJ', '151	NO,IFH_ISO,IFH_SIZE,IFH_T I_VSLSAIL,IFH_CNTRNO,IFH ECCEIVER,IFH_SEND_YN,IFH :F/E,	_FM, _SEND_DT) <mark><반출</mark> IF_Bt	이력> K_HST	반출 이력 입력			

DATA Interface 정의서		시스템	㈜영진공사 구축 사업	버젼	1.0
		단계	분석단계	작성자	박철규
문서번호	AN-INF-003	세부단계	반출입이력	작성일	2022.07.06

반출입이력

오라클 StoredProcedure Call

함수명: InOut_Management

파라미터: TMN_COD, EIR_NO, EIR_SEQ,구분 in TOS_EIR_HISTORY

* 구분 : 'S' - Save 'D' - Delete

