Comandos para configurar roteadores

CONFIGURAÇÃO BÁSICA.

→Acessar o modo privilegiado

enable (en)

→ Alterar data e hora

clock set <hora> <date> → PADRÃO hora: 11:01:00 / PADRÃO date
17 aug 2016

→Acessar o modo de configuração

configure terminal(config t)

→alterar o nome do roteador

hostname "nome"

→incluir senhas no roteador

enable secret "senha" - criptografada

enable password "senha" - não criptografada.

→ Mensagens de acesso

banner motd #Nao Autorizado#

→ seguranças de senhas

security passwords min-length 8

login block-for 120 attempts 3 within 60

no ip domain-lookup

ipv6 unicast-routing

service password-encryption

→sair do modo em que se encontra.

exit

→salvar as configurações feitas.

copy run start (precisa estar no modo privilegiado #) ou inserir o comando "do" na frente.

CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES DE REDE(FAST OU GIGAETHERNET)

No modo privilegiado, acesse o modo de configuração.

ip address 192.168.1.126 255.255.255.224

description First Floor LAN

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::1/64

ipv6 address fe80::1 link-local

no shutdown

exit

CONFIGURAÇÃO PORTA CONSOLE

line console 0

password cisco12345

loain

logging synchronous (evitar mensagens de alerta na console ou linhas virtuais)

exec-timeout 60 (tempo de conexão inativa, será derrubado após 60s)

CONFIGURAÇÃO DE LINHAS VIRTUAIS

line vty 0 15

password cisco12345

login

logging synchronous (evitar mensagens de alerta na console ou linhas virtuais)

exec-timeout 60 (tempo de conexão inativa, será derrubado após 60s)

exit

CONFIGURAÇÃO DE LINHAS AUXILIARES

line aux 0

password cisco12345

login

logging synchronous (evitar mensagens de alerta na console ou linhas virtuais)

exec-timeout 60 (tempo de conexão inativa, será derrubado após 60s)

exit

CONFIGURAÇÃO DO SSH

ip domain-name senaccisco.com
ip ssh time-out 120
username netadmin privilege 15 secret Cisco_CCNA5
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
ip ssh version 2
line vty 0 15
transport input ssh
login local

CONFIGURAÇÃO DE INTERFACE SERIAL

No modo privilegiado, acesse o modo de configuração e int se1/0 - ou gig0/0 ip address "end.ip" "mask" - ip do gateway clock rate "velocidade" band "largura da banda"

CONFIGURAÇÃO DE ROTA ESTÁTICA IPV4 DIRETAMENTE CONECTADA

ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 serial 0/0/1

CONFIGURAÇÃO DE ROTA ESTÁTICA IPV4 RECURSIVA

ip route 192.168.0.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1

CONFIGURAÇÃO DE ROTA ESTÁTICA FLUTUANTE IPV4 ESTÁTICA

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 ou ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 5

aonde o IP é o próximo salto e o número a distância administrativa da rota.

CONFIGURAÇÃO DE ROTA PADRÃO IPV4 ESTÁTICA DIRETAMENTE CONECTADA

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/1

CONFIGURAÇÃO DE ROTEAMENTO DINÂMICO USANDO RIP

No modo privilegiado, acesse o modo de configuração e: router rip version 2 no auto-summary passive-interface g0/1 (impede o trafego desnecessário em interfaces que não utilizam RIP) network <ip da rede> default-information originate (distribui uma rota padrão de acesso a internet)

HABILITAR ROUTER RIP NAS INTERFACES COM IPV6

ipv6 rip <IDENTIFICADOR> enable

CONFIGURAR INTERFACE DE LOOPBACK

interface loopback0 ip address 200.200.200.1 255.255.255 no shut exit

CONFIGURAR ROTA DEFAULT

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 lo0

CONFIGURAÇÃO DE ROTA ESTÁTICA IPV6 DIRETAMENTE CONECTADA

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 serial 0/0/1

CONFIGURAÇÃO DE ROTA ESTÁTICA IPV6 RECURSIVA

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 FC00::2

CONFIGURAÇÃO DE ROTA PADRÃO IPV6 ESTÁTICA

ipv6 route ::/0 serial 0/0/1

CONFIGURAÇÃO DE ROTA ESTÁTICA IPV6 FLUTUANTE

ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:6::2 5

CONFIGURAÇÃO DO ROTEAMENTO ROUTER-ON-A-STICK ENTRE VLANS

conf t interface fastethernet 0/0 no ip address

interface FastEthernet 0/0.10

encapsulation dot1q 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface FastEthernet 0/0.20 encapsulation dot1q 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0