

Toutes Les Commandes CISCO

Les commandes de configuration :

- Passer à la mode privilégié :

Router> enable

Switch> enable

- Passer à la mode de configuration globale :

Router# configure terminal

Switch# configure terminal

- Renommer les noms d'hôtes :

Router(config)# hostname 'Nouveau Nom'

Switch(config)# hostname 'Nouveau Nom'

- Configurer l'interface FastEthernet :

Router(config)# interface FastEthernet 'numéro'

Router(config-if)# ip address '@' 'masque de sous réseau'

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

- Configurer l'interface Serial :

Router(config)# interface serial 'numéro'

Router(config-if)# ip adresse '@' 'masque'

Router(config-if)# clock rate 'nombre'

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

- Attribuer le mot de passe à l'accès par terminal :

Router(config)# line console 0

Router(config-line)# password 'mot de passe'

Router(config-line)# login

Router(config-line)# exit

- Attribuer le mot de passe à l'accès par telnet :

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# password 'mot de passe'

Router(config-line)# login

Router(config-line)# exit

- Attribuer le mot de passe par mode privilégié (non crypté) :

Router(config)# Enable password 'mot de passe'

- Attribuer le mot de passe par mode privilégié (crypté) :

Router(config)# Enable secret 'mot de passe'

- Configurer la connexion synchrone :

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# logging synchronous

Router(config-line)# exit

Router(config)# line con 0

Router(config-line)# logging synchronous

Router(config-line)# exit

- Désactiver la recherche DNS

Router(config)# no ip domain-lookup

- Attribuer au routeur la bannière :

Router(config)# banner motd # 'le message' #

- Définir les routes statiques :

Router(config)# ip route '@ réseau destinataire' 'masque' '@ de l'interface suivante'

- Configurer le routage dynamique par le protocole de routage 'RIP' :

Router(config)# router rip

Router(config-router)# version '1/2'

Router(config-router)# network '@ de réseau voisin 1'

Router(config-router)# network '@ de réseau voisin 2'

Router(config-router)# network '@ de réseau voisin n'

Router(config-router)# exit

- Configurer le routage dynamique par le protocole de routage 'EIGRP' :

Router(config)# router eigrp 1

Router(config-router)# network '@ de réseau voisin 1' 'masque générique'

Router(config-router)# network '@ de réseau voisin 2' 'masque générique'

Router(config-router)# network '@ de réseau voisin n' 'masque générique'

Router(config-router)# exit

- Configurer le routage dynamique par le protocole de routage 'OSPF' :

Router(config)# router ospf 1

Router(config-router)# network '@ de réseau voisin 1' 'masque générique' area 0

Router(config-router)# network '@ de réseau voisin 2' 'masque générique' area 0

Router(config-router)# network '@ de réseau voisin n' 'masque générique' area 0

Router(config-router)# exit

- Les ACLs Standard :

Router(config)# access-list '1-99' 'permit/deny' 'préfixe/any' 'masque générique/any'

Router(config)# interface 'fastethernet/serial' 'numéro'

Router(config-if)# ip access-group '1-99' 'in/out'

Router(config-if)# exit

- Les ACLs étendues :

Router(config)# access-list '100-199' 'permit/deny' 'protocole' '@IP source/any' 'masque générique' 'Opérateur' 'nom/numéro de port d'un opérant' '@IP destinataire/any' 'masque générique' established

Router(config)# interface 'fastethernet/serial' 'numéro'

Router(config-if)# ip access-group '100-199' 'in/out'

Router(config-if)# exit

- Les ACLs nommées :

Router(config)# ip access-list 'standard/extended' '1-99/100-199'

Router(config-std-nacl/ext-nacl)# 'permit/deny' 'préfixe/any' 'masque générique/any' /

'permit/deny' 'protocole' '@IP source/any' 'masque générique' 'Opérateur' 'nom/numéro de

port d'un opérant' '@IP destinataire/any' 'masque générique' established
Router(config)# interface 'fastethernet/serial' 'numéro'
Router(config-if)# ip access-group '1-99/100-199' 'in/out'
Router(config-if)# exit

- Créer les VLANs dans un Switch :

Switch(config)# vlan 'numéro'
Switch(config-vlan)# name 'nom'
Switch(config-vlan)# exit

- Définir les adresses IP au VLANS :

Switch(config)# interface vlan 'numéro'
Switch(config-if)# ip address '@IP' 'masque'
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

- Attribuer les ports au VLANs indiquants :

Switch(config)# interface fastethernet 'numéro'
Switch(config-if)# switchport access vlan 'numéro'
Switch(config-if)# exit

- Créer l'agrégation :

Switch(config)# interface fastethernet 'numéro'
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit

- Créer les sous interfaces dans le routeur :

Router(config)# interface fastEthernet 'numéro d'interface'. 'numéro de vlan'
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 'numéro de vlan'
Router(config-subif)# ip address '@IP' 'masque'
Router(config-subif)# no shutdown
Router(config-subif)# exit

- Définir un switch comme un serveur VTP et créer les VLANs :

Switch(config)# vtp domain 'nom de domain'
Switch(config)# vtp mode server
Switch(config)# vlan 'num'
Switch(config-vlan)# name 'nom'
Switch(config-vlan)# exit

- Définir un switch comme un client :

Switch(config)# vtp domain 'nom de domain'
Switch(config)# vtp mode client

- Fixer un Switch comme un pont racine :

Switch(config)# spanning-tree vlan 1 root primary

- Fixer un Switch comme un pont secondaire :

Switch(config)# spanning-tree vlan 1 root secondary

- Changer la priorité d'un Switch :

Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority '0-61440'

- Changer la priorité d'un port :

```
Switch(config)# interface fastEthernet 'numéro'  
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 1 port-priority '0-240'  
Switch(config-if)# exit
```

- Configurer le service DHCP dans un routeur :

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address '@IP à exclure'  
Router(config)# ip dhcp pool 'nom de la plage'  
Router(dhcp-config)# network '@ réseau' 'masque'  
Router(dhcp-config)# default-router '@IP de la passerelle'  
Router(dhcp-config)# dns-server '@IP du serveur DNS'  
Router(dhcp-config)# exit
```

- Définir le routeur un agent de relais :

```
Router(config)# interface fastEthernet 'numéro'  
Router(config-if)# ip helper-address '@IP du serveur DHCP'  
Router(config-if)# exit
```

- Configurer NAT statique :

```
Router(config)# ip nat inside source static '@IP local interne' '@IP globale interne'  
Router(config)# interface fastEthernet 'numéro'  
Router(config-if)# ip nat inside  
Router(config-if)# exit  
Router(config)# interface serial 'numéro'  
Router(config-if)# ip nat outside  
Router(config-if)# exit
```

- Configurer NAT dynamique :

```
Router(config)# ip nat pool 'nom de la plage' 'premier @IP de la plage' 'dernier @IP de la plage' netmask 'masque'  
Router(config)# access-list '1-99' 'permit/deny' '@IP du réseau à transférer/any' 'masque'  
Router(config)# ip nat inside source list '1-99' pool 'nom de la plage'  
Router(config)# interface fastEthernet 'numéro'  
Router(config-if)# ip nat inside  
Router(config-if)# exit  
Router(config)# interface serial 'numéro'  
Router(config-if)# ip nat outside  
Router(config-if)# exit
```

- Configurer la surcharge NAT (PAT) pour une adresse IP publique unique :

```
Router(config)# access-list '1-99' 'permit/deny' '@IP à transférer/any' 'masque générique'  
Router(config)# ip nat inside source list '1-99' interface serial 'numéro' overload  
Router(config)# interface fastEthernet 'numéro'  
Router(config-if)# ip nat inside  
Router(config-if)# exit  
Router(config)# interface serial 'numéro'  
Router(config-if)# ip nat outside  
Router(config-if)# exit
```

- Configurer la surcharge NAT (PAT) pour une plage d'adresses IP publique :

```
Router(config)# access-list '1-99' 'permit/deny' '@IP à transférer/any' 'masque générique'  
Router(config)# ip nat pool 'nom de la plage' 'premier @IP de la plage' 'dernier @IP de la
```

plage' netmask 'masque'

Router(config)# ip nat inside source list '1-99' pool 'nom de la plage' overload

Router(config)# interface fastEthernet 'numéro'

Router(config-if)# ip nat inside

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface serial 'numéro'

Router(config-if)# ip nat outside

Router(config-if)# exit

- Configurer le protocole PPP avec l'authentification PAP :

Router(config)# username 'nom de deuxième Routeur' password 'mot de passe'

Router(config)# interface serial 'numéro'

Router(config-if)# encapsulation ppp

Router(config-if)# ppp authentication pap

Router(config-if)# ppp pap sent-username 'nom de deuxième Routeur' password 'mot de passe'

Router(config-if)# exit

- Configurer le protocole PPP avec l'authentification CHAP :

Router(config)# username 'nom de deuxième Routeur' password 'mot de passe'

Router(config)# interface serial 'numéro'

Router(config-if)# encapsulation ppp

Router(config-if)# ppp authentication chap

Router(config-if)# exit

- Configurer les DLCI sous Frame Relay :

S0: 102 = R1-R2 S1: 201 = R2-R1 S3: 301 = R3-R1

103 = R1-R3 203 = R2-R3 302 = R3-R2

- Configuration de frame relay avec la liaison multi-link : (exemple de 3 routeurs) :

- Dans le Routeur 1 :

Router1(config)# interface serial 'numéro'

Router1(config-if)# ip adresse '@' 'masque'

Router1(config-if)# clock rate 'nombre'

Router1(config-if)# no shutdown

Router1(config-if)# encapsulation frame-relay

Router1(config-if)# frame-relay map ip '@de deuxième Routeur' 102 broadcast

Router1(config-if)# frame-relay map ip '@de troisième Routeur' 103 broadcast

Router1(config-if)# exit

- Dans le Routeur 2 :

Router2(config)# interface serial 'numéro'

Router2(config-if)# ip adresse '@' 'masque'

Router2(config-if)# clock rate 'nombre'

Router2(config-if)# no shutdown

Router2(config-if)# encapsulation frame-relay

Router2(config-if)# frame-relay map ip '@de deuxième Routeur' 201 broadcast

Router2(config-if)# frame-relay map ip '@de troisième Routeur' 203 broadcast

Router2(config-if)# exit

- Dans le Routeur 3 :

Router3(config)# interface serial 'numéro'

Router3(config-if)# ip adresse '@' 'masque'

Router3(config-if)# clock rate 'nombre'

Router3(config-if)# no shutdown

```
Router3(config-if)# encapsulation frame-relay
Router3(config-if)# frame-relay map ip '@de deuxième Routeur' 301 broadcast
Router3(config-if)# frame-relay map ip '@de troisième Routeur' 302 broadcast
Router3(config-if)# exit
```

- Configuration de frame relay avec la liaison point-to-point :

- Dans le Routeur 1 :

```
Router1(config)# interface serial 'numéro'
Router1(config-if)# no ip adresse
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config-if)# encapsulation frame-relay
Router1(config-if)# exit
Router1(config)# interface serial 'numéro'. 'numéro DLCI' point-to-point
Router1(config-subif)# ip address '@IP' 'masque'
Router1(config-subif)# frame-relay interface-dlci 'numéro DLCI'
Router1(config-subif)# exit
```

- Dans le Routeur 2 :

```
Router2(config)# interface serial 'numéro'. 'numéro DLCI' point-to-point
Router2(config-subif)# ip address '@IP' 'masque'
Router2(config-subif)# frame-relay interface-dlci 'numéro DLCI'
Router2(config-subif)# exit
```

- Dans le Routeur 3 :

```
Router3(config)# interface serial 'numéro'. 'numéro DLCI' point-to-point
Router3(config-subif)# ip address '@IP' 'masque'
Router3(config-subif)# frame-relay interface-dlci 'numéro DLCI'
Router3(config-subif)# exit
```

- Enregistrer les configuration dans NVRAM :

```
router# copy running-config startup-config
```

Les commandes d'affichages:

- Afficher la configuration en cours :

```
router# show running-config
```

- Afficher la configuration enregistrée dans NVRAM :

```
router# show startup-config
```

- Afficher les interfaces avec leurs informations en bref :

```
router# show interfaces
```

- Afficher les ACLs :

```
router# show access-lists '1-199'
```

- Afficher toutes les commandes tapées :

```
router# show history
```

- Afficher la table de routage :

```
router# show ip route
```

- Afficher la configuration DHCP :

```
router# show ip dhcp binding
```

- Afficher les informations du service NAT :

router# show ip nat 'statistics/translations'

- Afficher les informations de protocole de routage RIP :

router# show ip rip database

- Afficher les informations de protocole de routage OSPF :

router# show ip ospf database

- Afficher les informations de protocole de routage EIGRP :

router# show ip eigrp database

- Afficher l'heure ainsi que la date du système :

router# show clock

- Afficher les informations de protocole VTP :

switch# show vtp

- Afficher les informations de protocole STP :

Switch# show spanning-tree

- Afficher les VLANs en brief :

Switch# show vlan brief

Pour plus d'infos sur n'importe quelle commande ou bien sur n'importe quelle mode ainsi que leurs commandes :

- Afficher les commandes de la mode privilégié :

Router# ?

Switch# ?

- Afficher les commandes de la mode de configuration globale :

Router(config)# ?

Switch(config)# ?

- Afficher les informations sur n'importe quelle commande :

Router# 'commande' ?