补充资料-FFmpeg内存对齐

FFmpeg简单分析系列----内存对齐简要说明

行字节数的计算

ffmpeg中的align

ffmpeg的linesize

本文由腾讯课堂 零声教育整理 《FFmpeg/WebRTC/RTMP/RTSP/HLS/播放器-音视频流媒体高级开发》 https://ke.gq.com/course/468797?tuin=137bb271

版权归原作者所有, 原文链接: https://blog.csdn.net/huweijian5/article/details/105832601

FFmpeg简单分析系列----内存对齐简要说明

在ffmpeg的使用过程中有时会发现align这个参数,那么这个参数代表什么意思,不同的值会产生什么影响呢

行字节数的计算

- 理解内存对齐之前首先要理解行的概念,视频有宽和高两个概念,这里的宽通常就是指行,但他们的 大小并不是一一对应的
- 例如720P(1280*720)的宽为1280,那么它的行是多少呢,如果有人直接告诉你是1280,那么这个人可能也没太明白行的概念,因为他漏了一个很重要的前提条件,那就是对齐数align是多少,如果align是1,那么行确实是1280,如果align是2,那么行也是1280,如果align是4,那么行还是1280
- 到这里可能很多人会仓促得出结论,行和宽是相等的,但实际上只是因为1280这个数字比较特殊,它刚好是2的整数倍,也是4的整数倍,类似这样的分辨率还有1080P(1920*1080),4K(4096*2160)等,标准的分辨率基本是对齐的,因此处理视频一定要留意那些非标准分辨率的
- 那么当我们知道宽高后,怎么计算行数呢?其实有一个公式的,如下 r = ceil(w*1.0 / a)*a

其中,r是行数,w是宽,a是对齐数,ceil这个函数表示向上取整,即4.1我们会取值5

 其实上面的说法还是不严谨,我们都知道一个像素点有rgb三个通道,每个通道占1字节的话,那么一个像素点就会占3个字节,那么1280*720在实际存储时每一行的字节数就不是1280了,而是 1280*3=3840,那么计算行数时就会变成

r = ceil(w*3*1.0 / a)*a

- 因此对齐是根据实际存储字节大小来计算的,<mark>如果存储一个像素点不是占3字节</mark>,那么我们先要计算出 这一行实际占用的字节数,**再根据计算出的字节数来计算对齐**
- 也就是说行其实就是表示存储图像一行宽度所需要的字节数
- 例如3*10的图片,每个像素点占2个字节,对齐数align为4,那么行数是多少呢,从条件可知,每行3个像素点,每个像素点占2字节,那么每行就是6字节,而对齐数是4,6不是4的整数倍,因此6需要补2个字节凑成8,8就是4的整数倍了,那么我们就知道每行在内存中实际占用了8个字节,后两个字节是为了对齐补上的,总共有10行,那么这张图片在实际内存中就占用了8*10=80个字节,而不是60个字节了
- 本来这张图片只需要60个字节,为何要用80个字节来存储呢,这是因为cpu并不能从任意地址开始读取数据,如果不对齐,那么可能需要多次读取才能读到完整数据,因此对齐主要是为了提升性能,典型的空间换取时间

ffmpeg中的align

有了上面的基础后,现在你应该能理解ffmpeg中align参数了,**一般我们设为1,那就是按实际的大小进行 存储**,不会对齐。

ffmpeg之所以给了这个参数让人设置,应该就是为了兼容各个硬件平台,因为不是所有的硬件平台都能访问任意地址上的任意数据的,某些硬件平台只能在某些地址处取某些特定类型的数据,否则抛出硬件异常

以ffmpeg的av_image_get_buffer_size为例,你能准确说出下面的结果吗,如果可以,那么证明你确实理解了ffmpeg中的对齐了。

值得注意的是yuv的计算,以w*h的yuv420p为例,他是分三个平面存储三个分量的,而u和v的计算是一致的,也就是说计算出了u即可得到v;对于y来说,它有w行h列,因此需要计算w行的对齐后字节数再乘以h;对于u来说,它有w/2行h/2列(这是因为每4个y共享一组uv),因此需要计算w/2行的对齐后字节数再乘以h/2;v的计算与u的一模一样,最后将这个三个数相加即可

res = av_image_get_buffer_size(AV_PIX_FMT_YUV420P, 6, 8, 1);

37

- 38 log(AV_LOG_INFO, "av_image_get_buffer_size %d.", res);//6*8+3*4*2=72
- res = av_image_get_buffer_size(AV_PIX_FMT_YUV420P, 6, 8, 2);
- 40 log(AV_LOG_INFO, "av_image_get_buffer_size %d.", res);//6*8+4*4*2=80, 这里对于y来说,6刚好是2的整数倍,因此y刚好对齐;而对于u来说,每行只有3个u,为了对齐必须补一个字节,变成4;v与u是一样的
- res = av_image_get_buffer_size(AV_PIX_FMT_YUV420P, 6, 8, 4);
- 42 log(AV_LOG_INFO, "av_image_get_buffer_size %d.", res);//8*8+4*4*2=96, 这里对于y来说,6不是4的整数倍,因此y必须补2个字节凑成8后才对齐;而对于u来说,每行只有3个u,为了对齐必须补一个字节,变成4;v与u是一样的

ffmpeg的linesize

linesize其实就是我们上文提及到的行字节数,在我们解码出数据后,经常会遇到这个linesize,既然我们知道了align的概念,就该明白这个linesize就是为了让你取出真实的数据的

解码后的数据中可能是经过对齐的,既然有对齐,那就是数据里加多了一些为了对齐而多余的字节,如果我们想最后显示视频数据,那么这些多余的数据势必要进行剔除掉,那么怎么剔除呢,linesize就是来帮你干这事的,有了它,你就可以一行一行比较,然后把每行最后为了对齐而补的字节删除,还原出视频的真实数据