

Ferry

FTP・FTPS・SFTP のファイル転送アプリ　取り扱い説明書（Windows 版）

この説明書でわかること

- インストールのしかた
- 会社の接続先・パスワードを使えるようにする設定
- アップロード・ダウンロード・同期など、ふだんの使い方
- 自分だけの接続先を、自分の他の PC と同期する方法
- 困ったときの対処

Ferry for Windows 0.1.8 時点

目次

1 インストール

2 最初の設定（会社の接続先とパスワード）

3 画面の見かた

4 サーバーにつなぐ

5 ファイルを転送する

6 便利な機能（プレビュー・エディタ・同期・ブックマーク）

7 接続先を追加・整理する

8 自分の接続先を、自分の他の PC と同期する

9 アップデート

10 困ったとき

11 管理する人向け（共有の準備）

用語

接続先：サーバーにつなぐための情報（ホスト名・ユーザー名など）。
会社の共有：Dropbox の共有フォルダに置いた、会社の全員で使う接続先。
マスターパスワード：接続先のパスワードを暗号化して同期するための合言葉。会社用と自分用があります。

1 インストール

インストーラーは、会社の Dropbox の共有フォルダ「**Ferry**」の中にあります。

1. Dropbox で共有された「**Ferry**」フォルダに参加します（招待のメールやお知らせから「参加」）。
2. エクスプローラーで `Dropbox\…\Ferry\App\Windows` を開き、**FerryApp-win-Setup.exe** をダブルクリックします。
3. 「**Windows によって PC が保護されました**」と出たら、**詳細情報** を押してから **実行** を押します。
   社内向けのアプリで署名をしていないため、初回だけ出ます。
4. インストールが終わると Ferry が起動します。デスクトップとスタートメニューに「Ferry」ができます。

> **アップデートは自動**
>
> 一度インストールすれば、新しいバージョンは共有フォルダから自動で届きます（9 章）。

> **必要なもの**
>
> Windows 10 / 11（64 ビット）と Dropbox。.NET などの追加のインストールは不要です。

2 最初の設定（会社の接続先とパスワード）

最初に 1 回だけ、会社の共有フォルダと、会社のパスワードを使えるようにします。

会社の共有フォルダを選ぶ

1. 左上の検索欄の右にある **＋** を押し、**設定…** を開きます。
2. 左の **会社の共有** を選び、**共有フォルダを選択…** を押します。
3. Dropbox の中の共有された「**Ferry**」フォルダを選び、**保存** を押します。

左のサイドバーの上に「**会社の共有**」の接続先が並べば完了です。

> **選ぶのは「Ferry」フォルダそのもの**
>
> 中の `App` や `servers` フォルダではなく、その一つ上の「Ferry」フォルダを選んでください。

会社のパスワードを使えるようにする

会社の接続先のパスワードは、**会社のマスターパスワード**で暗号化して共有しています。会社のマスターパスワードは、管理する人から聞いてください。

1. **＋** → **設定…** → 左の **パスワード** を開きます。
   窓の上に「パスワードの同期」のお知らせが出ていれば、その **設定を開く** からでも開けます。
2. 「**会社で同期**」の **マスターパスワード** の欄に会社のマスターパスワードを入れ、**同期する** を押します。
3. 「同期しています（〇件）」と出れば完了です。**保存** で閉じます。

これで、会社の接続先はパスワードを入れずにつながります。入力は PC ごとに 1 回だけです。

> **パスワードの保管**
>
> パスワードはこの PC の「資格情報マネージャー」に保存されます。会社の共有フォルダには、暗号化した状態でしか置かれません。

3 画面の見かた



場所	できること
サイドバー	接続先を選ぶとつながります。フォルダの見出しを押すと開閉します。検索欄で名前・ホスト・ユーザー名・フォルダ名から探せます（空白で区切ると「かつ」。Enter で最初の結果を開く）。
左右のペイン	左が自分の PC、右がサーバー。上のパンくず（`C: › Users › …`）で上の階層へ戻れます。列の見出し（名前・サイズ・更新日）を押すと並べ替え。間の境界線をドラッグで幅を変え、ダブルクリックで半分ずつに戻ります。
左下	小さな**雲のアイコン**（自分の接続先を同期中。フォルダで同期しているときは同期のアイコン）と**人のアイコン**（会社の共有）。マウスを乗せると詳しい状態、押すと設定が開きます。黄色のときはマスターパスワードの入力が必要です。

キーボード

キー	動き	キー	動き
Enter	開く（フォルダ・ファイル）	Space	プレビューの開閉
Delete	削除	F2	名前を変更
F5	再読み込み	Backspace / Alt+←	前のフォルダへ戻る
Alt+↑	上のフォルダへ	Ctrl / Shift+クリック	複数を選ぶ

4 サーバーにつなぐ

1. サイドバーで接続先を選びます。右のペインに「接続しています…」と出て、つながるとサーバーのファイルが並びます。
2. パスワードを聞かれたら、右のペインに入力して **接続** を押します。**この PC に保存する** にチェックを入れておくと、次からは聞かれません。

前回開いていた接続先は、次に Ferry を起動したときに自動で開きます。

「証明書を確認できません」と出たとき

共用サーバーなどで、証明書の名前が接続先と合わないときに出ます。接続先に間違いがなければ **証明書を検証せずに接続** を押してください（通信の暗号化はそのままです）。一度押すと次からは出ません。

つながらないとき

右のペインに理由が出ます（「ログインできませんでした」「サーバーが見つかりません」「データ接続ができませんでした」など）。**再試行** か **接続設定** から直してください。10 章もあわせて見てください。

5 ファイルを転送する

やりたいこと	方法
アップロード	左(この PC)から右(サーバー)へドラッグ。エクスプローラーから右へドラッグしても OK。 または左で選んでツールバーの **アップロード**、右クリックの **アップロード**。
ダウンロード	右から左へドラッグ。右からエクスプローラーへドラッグしても OK。 サーバーのファイルを**ダブルクリック**、ツールバーの **ダウンロード**、右クリックの **ダウンロード**。
フォルダごと	フォルダを選べば中身ごと転送します(`.git` や `node_modules` など、設定の「除外」にあるものは中身からは除きます)。

アップロード先・ダウンロード先は、反対側のペインで**今開いているフォルダ**です。

同じ名前のファイルがあるとき

まとめて 1 回だけ聞かれます。

選択肢	動き
新しい場合のみ上書き	転送元の方が新しいファイルだけ上書き(ふだんはこれ)
すべて上書き	同じ名前のファイルはすべて上書き
既存のファイルはスキップ	すでにあるファイルは転送しない
転送をやめる	何も転送しない

転送一覧

転送中は画面の下に一覧が出ます。× で中止、↻ で再試行、**完了した項目を消去** で一覧を片付けます。全部終わると Windows の通知でお知らせします(設定の「通知」で切れます)。

ファイルの操作(右クリック)

名前を変更… **パーミッション…**(サーバー側。755 などの数字) **パスをコピー** **削除** **新規フォルダ…** **エクスプローラーで表示**(この PC 側)

> **サーバーの削除は元に戻せません**
>
> この PC 側の削除はごみ箱に入りますが、サーバー側の削除は確認のあと完全に消えます。

6 便利な機能

プレビュー

ファイルを選んで Space。画像・テキスト・HTML・PDF をその場で見られます。開いたまま ↑ ↓ で次のファイル、もう一度 Space で閉じます。サーバーのファイルも見られます（50MB まで）。

エディタで開いて、保存したら自動でアップロード

サーバーのファイルを右クリック → **エディタで開く**。VS Code（入っていれば）で開き、**保存するたびにサーバーへアップロード**します。編集中のファイルはツールバーの **編集中** から、もう一度開く・監視をやめる、ができます。使うエディタは設定の「エディタ」で変えられます。

同期（フォルダをまるごとそろえる）

1. 左右のペインで、そろえたいフォルダをそれぞれ開きます。
2. ツールバーの **同期** を押します。真ん中の矢印で、どちらからどちらへ送るかを切り替えます。
3. **比較** を押すと、転送するファイルの一覧（新規・変更）が出ます。チェックを外すとそのファイルは転送しません。
4. **同期を実行** で転送します。違いが無ければ「同期済みです」と出ます。

> **「ミラー」に注意**
>
> ミラーをオンにすると、**送信先にしか無いファイルを削除**します。比較の結果の「削除」を確かめてから実行してください。

ブックマーク

「この PC のフォルダ」と「サーバーのフォルダ」の組み合わせを覚えておけます。開きたい場所を左右で開いて、ツールバーの **ブックマーク** → **今の左右の場所を追加…**。次からはブックマークを選ぶだけで両方がその場所を開きます。**接続時に開く** にすると、つないだときに自動で開きます。

7 接続先を追加・整理する

追加する

1. ＋ → **接続先を追加…**

2. 方式(FTP / FTPS / SFTP)・ホスト・ユーザー名・パスワードなどを入れて **保存**。
   会社の全員で使うものは **会社で共有する** にチェックを入れます。

FileZilla や WinSCP を使っていた人は、＋ → **FileZilla から読み込む…** / **WinSCP から読み込む…** でまとめて取り込めます。

整理する

- **フォルダ**:＋ → **フォルダを追加…**(自分用)/ **会社の共有にフォルダを追加…**(会社用)。
- **移動**:接続先をフォルダの見出しへドラッグ、または右クリック → **フォルダへ移動**。Ctrl・Shift で複数選んでまとめて移せます。
- **共有する／やめる**:右クリック → **会社で共有する** / **自分だけの接続先にする**。
- **その他**:右クリックで **編集…**(接続設定)、**複製**、**削除…**。

> **会社の接続先の編集・削除は全員に反映されます**
> 会社の共有の接続先を変えたり消したりすると、会社の全員の一覧が変わります。ローカルのフォルダやブックマークは各自の PC ごとの設定なので、他の人には影響しません。

8 自分の接続先を、自分の他の PC と同期する

自分だけの接続先(会社の共有ではないもの)は、置き場所を選ぶと、自分の他の PC(Mac 版の Ferry も)と同じ一覧になります。

保存場所	向いている人
iCloud Drive	Mac も使っていて、Windows 用 iCloud を入れている人(入っていればこれが最初の設定)
選んだフォルダ	自分だけの Dropbox・OneDrive などのフォルダで同期したい人(**会社の共有フォルダとは別のフォルダ**を選んでください)
この PC だけ	同期しなくてよい人

1. ＋ → **設定…** → 左の **保存場所**。
2. **フォルダを選択…** / **iCloud Drive にする** / **この PC だけにする** のどれかを押し、**保存**。
3. 「再起動しますか？」に **再起動** で切り替わります。

新しい場所にまだ一覧が無ければ、今の一覧をコピーします。すでにあれば(2 台目の PC など)その一覧を使います。

自分のパスワードも同期する

設定の **パスワード** →「**自分の PC の間で同期**」で自分用のマスターパスワードを決めて **同期を始める**。他の PC では同じマスターパスワードを入れて **同期する**。

> **PC ごとの設定**
>
> 「最初に開くこの PC のフォルダ」やブックマーク、秘密鍵の場所は、PC ごとに別々に覚えます(Mac と Windows ではフォルダの場所が違うため)。

9 アップデート

Ferry は起動したときと、開いている間は 6 時間ごとに、会社の共有フォルダ（`Ferry\App\Windows`）に新しいバージョンがあるかを確かめ、裏でダウンロードします。

- 準備ができると、窓の上に「**新しいバージョンがあります**」と出ます。**再起動して更新** を押すとすぐに更新されます。
- 押さなくても、次に Ferry を起動したときに自動で入れ替わります。
- 今のバージョンは左下（**Ferry 0.1.8** など）に出ています。バージョンの数字を押すと、その場で新しいバージョンがあるか確かめます。
- Mac 版も同じように、共有フォルダ（`Ferry/App/Mac`）から更新されます。メニューの **Ferry** → **アップデートを確認…** でも確かめられます。

> **アンインストール**
>
> Windows の「設定」→「アプリ」→「インストールされているアプリ」から「Ferry」をアンインストールします。接続先の設定やパスワードは消えずに残ります。

10 困ったとき

こんなとき	確かめること
会社の接続先でパスワードを聞かれる	設定の **パスワード** で「会社で同期」が「同期しています」になっているか（2 章）。それでも聞かれるものは、まだ誰もパスワードを保存していない接続先です。入力して **この PC に保存する** にすると、会社の同期にも入ります。
左下のアイコンが黄色	マスターパスワードの入力が必要です。アイコンを押して入力してください。
会社の接続先が出てこない	設定の **会社の共有** で Dropbox の「Ferry」フォルダが選ばれているか。Dropbox が同期中でないか。
一覧の表示・転送ができない（データ接続のエラー）	**接続設定** の **パッシブモード** を切り替えてみる。
「ホスト鍵が前回と違います」	サーバーがすり替えられている可能性があるため止めています。サーバーを移転していないか、管理する人に確認してください。
アップデートが届かない	Dropbox の同期が終わっているか。Ferry を一度終了してから起動し直す。
エラーで落ちた・変な動きをした	`%LOCALAPPDATA%\Ferry\ferry.log` にエラーの記録が残ります。管理する人に送ってください。

11 管理する人向け(共有の準備)

会社の共有フォルダ

- Dropbox で「Ferry」フォルダを共有し、会社の人を招待します。接続先を追加・編集してもらう人は「編集可」、使うだけの人は「閲覧のみ」でもかまいません。
- 中身: `servers\`(接続先)、`folders.json`(フォルダ)、`passwords.vault`(会社のパスワード)、`App\Windows\`・`App\Mac\`(インストーラーと更新)。手で編集しないでください。

会社のマスターパスワードを決める(最初の 1 回)

1. 設定の **パスワード** → 「**会社で同期**」に、会社のマスターパスワードを 2 回入れて **同期を始める**。
2. その PC(Mac 版も含む)に保存してあった、共有の接続先のパスワードがまとめて入ります。足りないものは後から **保存してあるパスワードを同期に追加** で追加できます。
3. 会社のマスターパスワードを会社の人に伝えます(メールやチャットに残さない方法で)。

> **マスターパスワードを忘れると**
>
> 同期したパスワードは読み出せなくなります(各 PC に保存済みのパスワードは残ります)。安全な場所に控えてください。会社のマスターパスワードを知っている人は、共有の接続先のパスワードをすべて使えます。

Mac 版

Mac 版の Ferry も同じ共有フォルダ・同じ形式を使います。Mac 版の「設定」にも **会社の共有・保存場所・パスワード同期・会社のパスワード** があり、手順は同じです。