

Ferry

FTP・FTPS・SFTP のファイル転送アプリ　取り扱い説明書（Windows 版）

この説明書でわかること

- インストールのしかた
- 会社の接続先・パスワードを使えるようにする設定
- アップロード・ダウンロード・同期など、ふだんの使い方
- 自分だけの接続先を、自分の他の PC と同期する方法
- 困ったときの対処

Ferry for Windows 0.1.11 時点

目次

1 インストール

2 最初の設定（会社の接続先とパスワード）

3 画面の見かた

4 サーバーにつなぐ

5 ファイルを転送する

6 便利な機能（プレビュー・エディタ・同期・ブックマーク）

7 接続先を追加・整理する

8 自分の接続先を、自分の他の PC と同期する

9 アップデート

10 困ったとき

11 管理する人向け（共有の準備）

用語

接続先：サーバーにつなぐための情報（ホスト名・ユーザー名など）。
会社の共有：Dropbox の共有フォルダに置いた、会社の全員で使う接続先。
マスターパスワード：接続先のパスワードを暗号化して同期するための合言葉。会社用と自分用があります。

1 インストール

インストーラーは、会社の Dropbox の共有フォルダ「**Ferry**」の中にあります。

1. Dropbox で共有された「**Ferry**」フォルダに参加します（招待のメールやお知らせから「参加」）。
2. エクスプローラーで `Dropbox\…\Ferry\App\Windows` を開き、**FerryApp-win-Setup.exe** をダブルクリックします。
3. 「**Windows によって PC が保護されました**」と出たら、**詳細情報** を押してから **実行** を押します。
   社内向けのアプリで署名をしていないため、初回だけ出ます。
4. インストールが終わると Ferry が起動します。デスクトップとスタートメニューに「Ferry」ができます。

> **アップデートは自動**
>
> 一度インストールすれば、新しいバージョンは共有フォルダから自動で届きます（9 章）。

> **必要なもの**
>
> Windows 10 / 11（64 ビット）と Dropbox。.NET などの追加のインストールは不要です。

2 最初の設定（会社の接続先とパスワード）

最初に 1 回だけ、会社の共有フォルダと、会社のパスワードを使えるようにします。

会社の共有フォルダを選ぶ

1. 左上の検索欄の右にある **＋** を押し、**設定…** を開きます。
2. 左の **会社の共有** を選び、**共有フォルダを選択…** を押します。
3. Dropbox の中の共有された「**Ferry**」フォルダを選び、**保存** を押します。

左のサイドバーの上に「**会社の共有**」の接続先が並べば完了です。

> **選ぶのは「Ferry」フォルダそのもの**
>
> 中の `App` や `servers` フォルダではなく、その一つ上の「Ferry」フォルダを選んでください。

会社のパスワードを使えるようにする

会社の接続先のパスワードは、**会社のマスターパスワード**で暗号化して共有しています。会社のマスターパスワードは、管理する人から聞いてください。

1. **＋** → **設定…** → 左の **パスワード** を開きます。
   窓の上に「パスワードの同期」のお知らせが出ていれば、その **設定を開く** からでも開けます。
2. 「**会社で同期**」の **マスターパスワード** の欄に会社のマスターパスワードを入れ、**同期する** を押します。
3. 「同期しています（〇件）」と出れば完了です。**保存** で閉じます。

これで、会社の接続先はパスワードを入れずにつながります。入力は PC ごとに 1 回だけです。

> **パスワードの保管**
>
> パスワードはこの PC の「資格情報マネージャー」に保存されます。会社の共有フォルダには、暗号化した状態でしか置かれません。

3 画面の見かた



場所	できること
サイドバー	接続先を選ぶとつながります。フォルダの見出しを押すと開閉します。検索欄で名前・ホスト・ユーザー名・フォルダ名から探せます（空白で区切ると「かつ」。Enter で最初の結果を開く）。
左右のペイン	左が自分の PC、右がサーバー。上のパンくず（`C: › Users › …`）で上の階層へ戻れます。列の見出し（名前・サイズ・更新日）を押すと並べ替え。間の境界線をドラッグで幅を変え、ダブルクリックで半分ずつに戻ります。
左下	小さな**雲のアイコン**（自分の接続先を同期中。フォルダで同期しているときは同期のアイコン）と**人のアイコン**（会社の共有）。マウスを乗せると詳しい状態、押すと設定が開きます。黄色のときはマスターパスワードの入力が必要です。

キーボード

キー	動き	キー	動き
Enter	開く（フォルダ・ファイル）	Space	プレビューの開閉
Delete	削除	F2	名前を変更
F5	再読み込み	Backspace / Alt+←	前のフォルダへ戻る
Alt+↑	上のフォルダへ	Ctrl / Shift+クリック	複数を選ぶ
Ctrl+F	名前で絞り込む（6 章）	Esc	絞り込みをやめる

Mac 版では Ctrl+F の代わりに ⌘+F です。

4 サーバーにつなぐ

1. サイドバーで接続先を選びます。右のペインに「接続しています…」と出て、つながるとサーバーのファイルが並びます。
2. パスワードを聞かれたら、右のペインに入力して **接続** を押します。**この PC に保存する** にチェックを入れておくと、次からは聞かれません。

前回開いていた接続先は、次に Ferry を起動したときに自動で開きます。

「証明書を確認できません」と出たとき

共用サーバーなどで、証明書の名前が接続先と合わないときに出ます。接続先に間違いがなければ **証明書を検証せずに接続** を押してください（通信の暗号化はそのままです）。一度押すと次からは出ません。

「暗号化されていません」と出たとき（FTPS に切り替える）

方式が FTP（暗号化なし）の接続先につないでいると、「**暗号化されていません**」の印が出ます。FTP では、パスワードもファイルの中身もそのまま流れます。サーバーが対応していれば、暗号化する **FTPS** に切り替えてください。

1. 「暗号化されていません」の印を押すと、この接続先が FTPS でつながるかを調べます（保存してあるパスワードを使います。今の接続には影響しません）。
2. 「**FTPS に切り替えられます**」と出たら **FTPS に切り替える** を押します。つなぎ直して、次からは FTPS でつながります。
3. 「**証明書を検証できません**」と出たときは、理由と対処が出ます。ホスト名をサーバー会社のもの（例: `sv1234.xserver.jp`）に変えると検証できることがあります。そのままでよければ **証明書を検証せずに FTPS にする** も選べます（盗み見は防げますが、なりすましは防げません。暗号化なしよりは安全です）。

「FTPS に対応していません」と分かった接続先や、**今後表示しない** を押した接続先には、その PC では印を出しません。

まとめて調べて切り替える

＋ → **FTPS に切り替えられる接続先を調べる…** で、FTP の接続先（自分のもの・会社の共有）をまとめて調べられます。**調べる** を押すと結果（切り替えられる・証明書を検証できない・対応していない・調べられなかった）が並び、切り替えられるものには最初からチェックが入っています。
選んだ接続先を FTPS に切り替える で切り替わります。

> **会社の共有の接続先は全員の設定が変わります**
>
> 会社の共有の接続先を FTPS に切り替えると、会社の全員の接続設定が変わります。転送中の接続先は、転送が終わってから切り替えてください。

「サーバーのホスト鍵が、前回と変わっています」と出たとき（SFTP）

SFTP では、サーバーごとの「ホスト鍵」（サーバーの身分証のようなもの）を初めてつないだときに覚え、次からは同じかを確かめています。違っていたらつながずに止め、新しい鍵の種類とフィンガープリント（`SHA256:…` のような文字列）を出します。

- サーバーの移転や再構築で変わることがあります。その予定を聞いていて、管理する人やサーバー会社に新しい鍵を確かめられたときだけ、**新しい鍵を信頼して接続** を押してください。画面に出た鍵だけを覚え直します。
- 心当たりが無いときは、別のサーバーになりすまされている可能性があります。**押さずに**、管理する人に知らせてください。ホスト名の打ち間違いなどは **接続設定を編集…** で直せます。

つながらないとき

右のペインに理由が出ます（「ログインできませんでした」「サーバーが見つかりません」「データ接続ができませんでした」など）。**再試行** か **接続設定** から直してください。10 章もあわせて見てください。

5 ファイルを転送する

やりたいこと	方法
アップロード	左(この PC)から右(サーバー)へドラッグ。エクスプローラーから右へドラッグしても OK。 または左で選んでツールバーの **アップロード**、右クリックの **アップロード**。
ダウンロード	右から左へドラッグ。右からエクスプローラーへドラッグしても OK。 サーバーのファイルを**ダブルクリック**、ツールバーの **ダウンロード**、右クリックの **ダウンロード**。
フォルダごと	フォルダを選べば中身ごと転送します(`.git` や `node_modules` など、設定の「除外」にあるものは中身からは除きます)。

アップロード先・ダウンロード先は、反対側のペインで**今開いているフォルダ**です。

同じ名前のファイルがあるとき

まとめて 1 回だけ聞かれます。

選択肢	動き
新しい場合のみ上書き	転送元の方が新しいファイルだけ上書き(ふだんはこれ)
すべて上書き	同じ名前のファイルはすべて上書き
既存のファイルはスキップ	すでにあるファイルは転送しない
転送をやめる	何も転送しない

転送一覧

転送中は画面の下に一覧が出ます。× で中止、↻ で再試行、**完了した項目を消去** で一覧を片付けます。全部終わると Windows の通知でお知らせします(設定の「通知」で切れます)。

同時に転送する数

最初の設定では、ファイルを 3 つまで同時に転送します。WordPress のテーマのように小さいファイルが多いときに速くなります。数は **＋** → **設定…** → 左の **転送** の **同時に転送する数**(1〜4)で変えられ、次に始める転送から効きます。

同時に接続できる数が少ないサーバーでは、つながらない分は自動で減らして続けます。うまくいかないときは 1 にしてみてください。

上書きのアップロードは、送り終えてから置き換える

サーバーにすでにあるファイルを上書きするときは、同じフォルダの「`.名前.ferrypart`」(`style.css` なら `.style.css.ferrypart`)に送り終えてから、元のファイルと置き換えます。途中で切れても、書きかけのファイルでサイトを壊しません。パーミッション(600 の `wp-config.php` など)は元のファイルと同じに戻します。新しいファイルは直接送ります。

- アップロードの間、サーバーの一覧やほかの FTP ソフトに `.oo.ferrypart` が一時的に見えることがあります。終われば消えます。
- 設定の **転送** の **アップロードは一時ファイルに送ってから置き換える** で切り替えられます(最初はオン。ふだんはオンのままにしてください)。
- 同期では `.ferrypart` のファイルは比べません。

ファイルの操作(右クリック)

名前を変更… **パーミッション…**(サーバー側。755 などの数字) **パスをコピー** **削除** **新規フォルダ…** **エクスプローラーで表示**(この PC 側)

> **サーバーの削除は元に戻せません**
>
> この PC 側の削除はごみ箱に入りますが、サーバー側の削除は確認のあと完全に消えます。

6 便利な機能

プレビュー

ファイルを選んで Space。画像・テキスト・HTML・PDF をその場で見られます。開いたまま ↑ ↓ で次のファイル、もう一度 Space で閉じます。サーバーのファイルも見られます（50MB まで）。

エディタで開いて、保存したら自動でアップロード

サーバーのファイルを右クリック → **エディタで開く**。VS Code（入っていれば）で開き、**保存するたびにサーバーへアップロード**します。編集中のファイルはツールバーの **編集中** から、もう一度開く・監視をやめる、ができます。使うエディタは設定の「エディタ」で変えられます。

- **他の人が先に変えていたとき**：エディタで開いた後に、サーバーのファイルが（他の人などに）変えられたり消されたりしていると、保存してもアップロードせずに「**エディタで開いた後に変更されています。上書きしますか？**」と聞きます（通知も出ます）。**上書きする** とサーバーで変えられた内容は失われます。**アップロードしない** を選んだら、変えた人に確かめてから、もう一度開き直して作業してください（そのまま次に保存したときも、また確認します）。
- **アップロードできなかったとき**：通知とサーバー側のエラー表示で「〇〇をアップロードできませんでした」とお知らせします（通知の設定がオフでも出ます）。サーバーには保存できていないので、原因を直してからもう一度保存してください。

同期（フォルダをまるごとそろえる）

1. 左右のペインで、そろえたいフォルダをそれぞれ開きます。
2. ツールバーの **同期** を押します。真ん中の矢印で、どちらからどちらへ送るかを切り替えます。
3. **比較** を押すと、転送するファイルの一覧（新規・変更）が出ます。チェックを外すとそのファイルは転送しません。
4. **同期を実行** で転送します。違いが無ければ「同期済みです」と出ます。

> **「ミラー」に注意**
>
> ミラーをオンにすると、**送信先にしか無いファイルを削除**します。比較の結果の「削除」を確かめてから実行してください。

ブックマーク

「この PC のフォルダ」と「サーバーのフォルダ」の組み合わせを覚えておけます。開きたい場所を左右で開いて、ツールバーの **ブックマーク** → **今の左右の場所を追加…**。次からはブックマークを選ぶだけで両方がその場所を開きます。**接続時に開く** にすると、つないだときに自動で開きます。

ファイル名で絞り込む

ペインの上の虫眼鏡のボタンか Ctrl+F（Mac 版は ⌘+F）で入力欄が開きます。入れた文字を名前に含むファイル・フォルダだけが、今開いているフォルダの一覧に残ります。

- 空白で区切ると「かつ」（`wp config` で `wp-config.php`）。大文字・小文字、全角・半角は区別しません。
- 下の件数が「N 項目中 M 項目を表示」になります。別のフォルダへ移ると解除されます。Esc で解除して入力欄を閉じます。
- 見えていないファイルは選ばれないので、絞り込んだまま削除・転送しても、見えているものだけが対象です。

7 接続先を追加・整理する

追加する

1. ＋ → **接続先を追加…**

2. 方式(FTP / FTPS / SFTP)・ホスト・ユーザー名・パスワードなどを入れて **保存**。
   会社の全員で使うものは **会社で共有する** にチェックを入れます。

方式はサーバーが対応していれば FTPS か SFTP にしてください。FTP(暗号化なし)を選ぶと注意書きが出ます(4 章)。

FileZilla や WinSCP を使っていた人は、＋ → **FileZilla から読み込む…** / **WinSCP から読み込む…** でまとめて取り込めます。

整理する

- **フォルダ**:＋ → **フォルダを追加…**(自分用)/ **会社の共有にフォルダを追加…**(会社用)。
- **移動**:接続先をフォルダの見出しへドラッグ、または右クリック → **フォルダへ移動**。Ctrl・Shift で複数選んでまとめて移せます。
- **共有する／やめる**:右クリック → **会社で共有する** / **自分だけの接続先にする**。
- **その他**:右クリックで **編集…**(接続設定)、**複製**、**削除…**。

> **会社の接続先の編集・削除は全員に反映されます**
>
> 会社の共有の接続先を変えたり消したりすると、会社の全員の一覧が変わります。ローカルのフォルダやブックマークは各自の PC ごとの設定なので、他の人には影響しません。

8 自分の接続先を、自分の他の PC と同期する

自分だけの接続先(会社の共有ではないもの)は、置き場所を選ぶと、自分の他の PC(Mac 版の Ferry も)と同じ一覧になります。

保存場所	向いている人
iCloud Drive	Mac も使っていて、Windows 用 iCloud を入れている人(入っていればこれが最初の設定)
選んだフォルダ	自分だけの Dropbox・OneDrive などのフォルダで同期したい人(**会社の共有フォルダとは別のフォルダ**を選んでください)
この PC だけ	同期しなくてよい人

1. ＋ → **設定…** → 左の **保存場所**。
2. **フォルダを選択…** / **iCloud Drive にする** / **この PC だけにする** のどれかを押し、**保存**。
3. 「再起動しますか？」に **再起動** で切り替わります。

新しい場所にまだ一覧が無ければ、今の一覧をコピーします。すでにあれば(2 台目の PC など)その一覧を使います。

自分のパスワードも同期する

設定の **パスワード** →「**自分の PC の間で同期**」で自分用のマスターパスワードを決めて **同期を始める**。他の PC では同じマスターパスワードを入れて **同期する**。

マスターパスワードを変えるときは、同じ画面の **マスターパスワードを変更…** で、今のマスターパスワードと新しいマスターパスワード(8 文字以上、確認のためにもう一度)を入れて **変更する**。他の PC では「マスターパスワードが変更された」と出るので、新しいマスターパスワードを入れ直します。

> **PC ごとの設定**
> 「最初に開くこの PC のフォルダ」やブックマーク、秘密鍵の場所は、PC ごとに別々に覚えます(Mac と Windows ではフォルダの場所が違うため)。

9 アップデート

Ferry は起動したときと、開いている間は 6 時間ごとに、会社の共有フォルダ（`Ferry\App\Windows`）に新しいバージョンがあるかを確かめ、裏でダウンロードします。

- 準備ができると、窓の上に「**新しいバージョンがあります**」と出ます。**再起動して更新** を押すとすぐに更新されます。
- 押さなくても、次に Ferry を起動したときに自動で入れ替わります。
- 今のバージョンは左下（**Ferry 0.1.8** など）に出ています。バージョンの数字を押すと、その場で新しいバージョンがあるか確かめます。
- Mac 版も同じように、共有フォルダ（`Ferry/App/Mac`）から更新されます。メニューの **Ferry** → **アップデートを確認…** でも確かめられます。

> **アンインストール**
>
> Windows の「設定」→「アプリ」→「インストールされているアプリ」から「Ferry」をアンインストールします。接続先の設定やパスワードは消えずに残ります。

10 困ったとき

こんなとき	確かめること
会社の接続先でパスワードを聞かれる	設定の **パスワード** で「会社で同期」が「同期しています」になっているか（2 章）。それでも聞かれるものは、まだ誰もパスワードを保存していない接続先です。入力して **この PC に保存する** にすると、会社の同期にも入ります。
左下のアイコンが黄色	マスターパスワードの入力が必要です。アイコンを押して入力してください。
「マスターパスワードが変更されたようです」	他の PC でマスターパスワードが変更されました。新しいマスターパスワード（会社用なら管理する人から聞く）を入れてください。
会社の接続先が出てこない	設定の **会社の共有** で Dropbox の「Ferry」フォルダが選ばれているか。Dropbox が同期中でないか。
一覧の表示・転送ができない（データ接続のエラー）	**接続設定** の **パッシブモード** を切り替えてみる。
「サーバーのホスト鍵が、前回と変わっています」	サーバーがすり替えられている可能性があるため止めています。サーバーを移転していないか、管理する人に確認してください（4 章）。
転送の途中でつながらなくなる	同時に接続できる数が少ないサーバーかもしれません。設定の **転送** で **同時に転送する数** を減らしてみる（5 章）。
サーバーに `.oo.ferrypart` が残っている	アップロードが途中で止まったときの一時ファイルです（5 章）。ふつうは元のファイルはそのままなので、もう一度アップロードしてください。ただし「〇〇に残っています」とエラーが出たときは、元のファイルは消えていて、アップロードした内容がその一時ファイルにだけあります。もう一度アップロードすれば元の名前でできます。
アップデートが届かない	Dropbox の同期が終わっているか。Ferry を一度終了してから起動し直す。
エラーで落ちた・変な動きをした	`%LOCALAPPDATA%\Ferry\ferry.log` にエラーの記録が残ります。管理する人に送ってください。

11 管理する人向け(共有の準備)

会社の共有フォルダ

- Dropbox で「Ferry」フォルダを共有し、会社の人を招待します。接続先を追加・編集してもらう人は「編集可」、使うだけの人は「閲覧のみ」でもかまいません。
- 中身: `servers\`(接続先)、`folders.json`(フォルダ)、`passwords.vault`(会社のパスワード)、`App\Windows\`・`App\Mac\`(インストーラーと更新)。手で編集しないでください。

会社のマスターパスワードを決める(最初の 1 回)

1. 設定の **パスワード** →「**会社で同期**」に、会社のマスターパスワードを 2 回入れて **同期を始める**。
2. その PC(Mac 版も含む)に保存してあった、共有の接続先のパスワードがまとめて入ります。足りないものは後から **保存してあるパスワードを同期に追加** で追加できます。
3. 会社のマスターパスワードを会社の人に伝えます(メールやチャットに残さない方法で)。

> **マスターパスワードを忘れると**
>
> 同期したパスワードは読み出せなくなります(各 PC に保存済みのパスワードは残ります)。安全な場所に控えてください。会社のマスターパスワードを知っている人は、共有の接続先のパスワードをすべて使えます。

会社のマスターパスワードを変える(退職した人が出たときなど)

1. 設定の **パスワード** →「**会社で同期**」の **マスターパスワードを変更…**。
2. 今のマスターパスワード、新しいマスターパスワード(8 文字以上)、確認のためにもう一度を入れて **変更する**。
3. 新しいマスターパスワードを会社の人に伝えます(口頭など、メールやチャットに残さない方法で)。他の人の Ferry では、新しいマスターパスワードを入れるまで会社のパスワードが使えません。

> **サーバー側のパスワードも変えてください**
>
> 以前のマスターパスワードを知っている人は、変更前の保管ファイルの写し(Dropbox の履歴や手元のコピー)から、そのとき入っていたパスワードを読めます。退職した人が出たときなどは、マスターパスワードだけでなく、各サーバーのパスワードも変更してください。

Mac 版

Mac 版の Ferry も同じ共有フォルダ・同じ形式を使います。Mac 版の「設定」にも **会社の共有・保存場所・パスワード同期・会社のパスワード** があり、手順は同じです。