

通知提醒框 (Notification)

通知提醒框 (Notification)

何时使用 {#when-to-use}

在系统四个角显示通知提醒信息。经常用于以下情况：

- 较为复杂的通知内容。
- 带有交互的通知，给出用户下一步的行动点。
- 系统主动推送。

代码演示 {#examples}

API

通用属性参考：通用属性

- `notification.success(config)`
- `notification.error(config)`
- `notification.info(config)`
- `notification.warning(config)`
- `notification.open(config)`
- `notification.destroy(key?: String)`

`config` 参数如下：

- 参数：actions；说明：自定义按钮组；类型：ReactNode；默认值：-；版本：5.24.0；全局配置：×
- 参数：btn；说明：自定义按钮组，请使用 actions 替换；类型：ReactNode；默认值：-；版本：-；全局配置：×
- 参数：className；说明：自定义 CSS class；类型：string；默认值：-；版本：-；全局配置：5.7.0

- 参数：classNames；说明：用于自定义组件内部各语义化结构的 class，支持对象或函数；类型：Record | (info: { props })=> Record；默认值：-；全局配置：6.0.0
- 参数：closable；说明：是否显示右上角的关闭按钮；类型：boolean | ClosableType；默认值：true；版本：-；全局配置：×
- 参数：closelcon；说明：自定义关闭图标；类型：ReactNode；默认值：true；版本：5.7.0：设置为 null 或 false 时隐藏关闭按钮；全局配置：5.14.0
- 参数：description；说明：通知提醒内容，必选；类型：ReactNode；默认值：-；版本：-；全局配置：×
- 参数：duration；说明：默认 4.5 秒后自动关闭，配置为 0 | false 则不会自动关闭；类型：number | false；默认值：4.5；版本：-；全局配置：×
- 参数：showProgress；说明：显示自动关闭通知框的进度条；类型：boolean；版本：5.18.0；全局配置：×
- 参数：pauseOnHover；说明：悬停时是否暂停计时器；类型：boolean；默认值：true；版本：5.18.0；全局配置：×
- 参数：icon；说明：自定义图标；类型：ReactNode；默认值：-；版本：-；全局配置：×
- 参数：key；说明：当前通知唯一标志；类型：string；默认值：-；版本：-；全局配置：×
- 参数：title；说明：通知提醒标题；类型：ReactNode；默认值：-；版本：6.0.0；全局配置：×
- 参数：message；说明：通知提醒标题，请使用 title 替换；类型：ReactNode；默认值：-；版本：-；全局配置：×
- 参数：placement；说明：弹出位置，可选 top | topLeft | topRight | bottom | bottomLeft | bottomRight；类型：string；默认值：topRight；版本：-；全局配置：×
- 参数：role；说明：供屏幕阅读器识别的通知内容语义，默认为 alert。此情况下屏幕阅读器会立即打断当前正在阅读的其他内容，转而阅读通知内容；类型：alert | status；默认值：alert；版本：5.6.0；全局配置：×

- 参数: style; 说明: 自定义内联样式; 类型: CSSProperties; 默认值: -; 版本: -; 全局配置: 5.7.0
- 参数: styles; 说明: 用于自定义组件内部各语义化结构的行内 style, 支持对象或函数; 类型: Record | (info: { props })=> Record; 默认值: -; 全局配置: 6.0.0
- 参数: onClick; 说明: 点击通知时触发的回调函数; 类型: function; 默认值: -; 版本: -; 全局配置: ×
- 参数: onClose; 说明: 当通知关闭时触发; 类型: function; 默认值: -; 版本: -; 全局配置: ×
- 参数: props; 说明: 透传至通知 div 上的 props 对象, 支持传入 data-* aria-* 或 role 作为对象的属性。需要注意的是, 虽然在 TypeScript 类型中声明的类型支持传入 data-* 作为对象的属性, 但目前只允许传入 data-testid 作为对象的属性。详见 <https://github.com/microsoft/TypeScript/issues/28960>; 类型: Object; 默认值: -; 版本: -; 全局配置: ×
- notification.useNotification(config)

config 参数如下:

- 参数: bottom; 说明: 消息从底部弹出时, 距离底部的位置, 单位像素; 类型: number; 默认值: 24; 全局配置: ×
- 参数: closelcon; 说明: 自定义关闭图标; 类型: ReactNode; 默认值: true; 版本: 5.7.0: 设置为 null 或 false 时隐藏关闭按钮; 全局配置: 5.14.0
- 参数: getContainer; 说明: 配置渲染节点的输出位置; 类型: () => HTMLNode; 默认值: () => document.body; 全局配置: ×
- 参数: placement; 说明: 弹出位置, 可选 top | topLeft | topRight | bottom | bottomLeft | bottomRight; 类型: string; 默认值: topRight; 全局配置: ×
- 参数: showProgress; 说明: 显示自动关闭通知框的进度条; 类型: boolean; 版本: 5.18.0; 全局配置: ×
- 参数: pauseOnHover; 说明: 悬停时是否暂停计时器; 类型: boolean; 默认值: true; 版本: 5.18.0; 全局配置: ×
- 参数: rtl; 说明: 是否开启 RTL 模式; 类型: boolean; 默认值: false; 全局配置: ×
- 参数: stack; 说明: 堆叠模式, 超过阈值时会将所有消息收起; 类型: boolean | { threshold: number }; 默认值: { threshold: 3 }; 版本: 5.10.0; 全局配置: ×

- 参数: top; 说明: 消息从顶部弹出时, 距离顶部的位置, 单位像素; 类型: number; 默认值: 24; 全局配置: ×
- 参数: maxCount; 说明: 最大显示数, 超过限制时, 最早的消息会被自动关闭; 类型: number; 默认值: -; 版本: 4.17.0; 全局配置: ×

ClosableType

- 参数: closelcon; 说明: 自定义关闭图标; 类型: ReactNode; 默认值: undefined; 版本: -
- 参数: onClose; 说明: 当通知关闭时触发; 类型: function; 默认值: -; 版本: -

全局配置

还提供了一个全局配置方法, 在调用前提前配置, 全局一次生效。

notification.config(options)

当你使用 ConfigProvider 进行全局化配置时, 系统会默认自动开启 RTL 模式。
(4.3.0+)

当你想单独使用, 可通过如下设置开启 RTL 模式。

```
notification.config({
  placement: 'bottomRight',
  bottom: 50,
  duration: 3,
  rtl: true,
});
```

notification.config

- 参数: bottom; 说明: 消息从底部弹出时, 距离底部的位置, 单位像素; 类型: number; 默认值: 24
- 参数: closelcon; 说明: 自定义关闭图标; 类型: ReactNode; 默认值: true; 版本: 5.7.0: 设置为 null 或 false 时隐藏关闭按钮
- 参数: duration; 说明: 默认自动关闭延时, 单位秒; 类型: number; 默认值: 4.5
- 参数: showProgress; 说明: 显示自动关闭通知框的进度条; 类型: boolean; 版本: 5.18.0
- 参数: pauseOnHover; 说明: 悬停时是否暂停计时器; 类型: boolean; 默认值: true; 版本: 5.18.0

- 参数: `getContainer`; 说明: 配置渲染节点的输出位置, 但依旧为全屏展示; 类型: `() => HTMLNode`; 默认值: `() => document.body`
- 参数: `placement`; 说明: 弹出位置, 可选 `top topLeft topRight bottom bottomLeft bottomRight`; 类型: `string`; 默认值: `topRight`
- 参数: `rtl`; 说明: 是否开启 RTL 模式; 类型: `boolean`; 默认值: `false`
- 参数: `top`; 说明: 消息从顶部弹出时, 距离顶部的位置, 单位像素; 类型: `number`; 默认值: `24`
- 参数: `maxCount`; 说明: 最大显示数, 超过限制时, 最早的消息会被自动关闭; 类型: `number`; 默认值: `-`; 版本: 4.17.0

Semantic DOM

主题变量 (Design Token) `{#design-token}`

FAQ

为什么 `notification` 不能获取 `context`、`redux` 的内容和 `ConfigProvider` 的 `locale/prefixCls/theme` 等配置? `{#faq-context-redux}`

直接调用 `notification` 方法, `antd` 会通过 `ReactDOM.render` 动态创建新的 `React` 实体。其 `context` 与当前代码所在 `context` 并不相同, 因而无法获取 `context` 信息。

当你需要 `context` 信息 (例如 `ConfigProvider` 配置的内容) 时, 可以通过 `notification.useNotification` 方法会返回 `api` 实体以及 `contextHolder` 节点。将其插入到你需要获取 `context` 位置即可:

```
const [api, contextHolder] = notification.useNotification();

return (

  {/* contextHolder 在 Context1 内, 它可以获得 Context1 的 context */}
  {contextHolder}

  {/* contextHolder 在 Context2 外, 因而不会获得 Context2 的 context */}

);
```

异同: 通过 `hooks` 创建的 `contextHolder` 必须插入到子元素节点中才会生效, 当你不需要上下文信息时请直接调用。

可通过 App 包裹组件 简化 useNotification 等方法需要手动植入 contextHolder 的问题。

静态方法如何设置 prefixCls ? {#faq-set-prefix-cls}

你可以通过 ConfigProvider.config 进行设置。

为什么 style={{ width: 'max-content' }} 在 Notification 上不生效? {#faq-notification-width}

Notification 使用固定宽度布局，以保证堆叠卡片样式的一致性。因此不支持在通知外层节点上使用 max-content、min-content、fit-content(...) 这类 intrinsic width。

如果你需要调整 Notification 的整体宽度，建议通过组件 token width 来配置：

如果你只是希望通知内容本身按内容宽度排布，可以在 title 或 description 里自行渲染 ReactNode，并把 max-content 放在内部节点上，而不是放在 Notification 根节点上。