

Описание применяемых команд:

```
hostnamectl — программа для управления именем машины; set-hostname — аргумент, позволяющий выполнить изменение хостнейма; <hostname> — целевое имя машины; <domain-name> — имя домена; exec bash — перезапуск оболочки bash для отображения нового хостнейма.
```

Как проверить?

Перезагрузите компьютер с помощью команды reboot. После загрузки компьютера изменилось приглашение системы к вводу команд.

```
ISP login: root
Password:
Last login: Mon Apr 7 11:09:17 MSK 2025 on tty1
[root@ISP_~]#
```

Команда hostname выведет текущее название машины.

```
[root@ISP ~]# hostname
ISP
[root@ISP ~]#
```

Где изучается?

2 курс: Операционные системы и среды, Компьютерные сети и далее.

Краткая справка:

 Общая информация о сетевых настройках системы ОС «Альт» (<u>https://www.altlinux.org/Настройка_сети#Имя_компьютера</u>).

Где выполнять:

На машинах с ОС «EcoRouterOS»

Как делать?

Для переименования устройств с OC «EcoRouterOS», используются следующие команды:

```
enable

configure terminal

hostname <hostname>

ip domain-name <domain-name>
write memory

EcoRouterOS version Jasmine 26/12/2024 23:46:47
ecorouter>enable
ecorouter#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ecorouter(config)#hostname hq-rtr
hq-rtr(config)#ip domain-name au-team.irpo
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...
hq-rtr(config)#
```

Описание применяемых команд:

```
enable — переход в привилегированный режим; configure terminal — переход в режим конфигурирования;
```



Задание 2. На всех устройствах необходимо конфигурировать IPv4.

Подробное описание пункта задания

На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:

- Локальная сеть в сторону HQ-SRV (VLAN100) должна вмещать не более 64 адресов;
- Локальная сеть в сторону HQ-CLI (VLAN200) должна вмещать не более 16 адресов;
- Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 32 адресов;
- Локальная сеть для управления (VLAN999) должна вмещать не более 8 адресов.

Где выполнять:

На машинах с ОС «Альт»: HQ-SRV, BR-SRV

Как делать?

Для устройств с ОС «Альт»:

Базовая настройка сетевых параметров на ОС «Альт» будет осуществляться с использованием текстового редактора vim или nano, а также с использованием сетевой подсистемы etcnet. Для открытия файла для редактирования необходимо прописать vim и нужный путь (например: vim /etc/net/sysctl.conf) до файла, после чего, в открывшемся окне вписываются нужные параметры. Внимание! Для применения настроек, необходимо перезагрузить службу network, командой:

```
systemctl restart network
```

Просмотр существующих интерфейсов выполняется командой ір а

Красным цветом показано название интерфейса (в примере оно может отличаться!).

Для конфигурации IPv4 на устройствах, будут отредактированы файлы options, и созданы файлы ipv4address, ipv4route. В файле /etc/net/ifaces/<имя_ИНТЕРФЕЙСА>/options, должны быть заданы хотя бы два основных параметра. Параметр TYPE=eth указывает на тип интерфейса — ethernet, и параметр BOOTPROTO=static означает, что настройка статического IP-адреса и маршрутов будет взята из файлов ipv4address и ipv4route



Внимание! Для того, чтобы в качестве сетевой подсистемы корректно использовался etcnet и операционная система могла считывать и применять содержимое конфигурационных файлов: ipv4address, ipv4route, resolv.conf из директории /etc/net/ifaces/<имя_интерфейса>/, необходимо, чтобы значение параметров DISABLED, NM_CONTROLLED, SYSTEMD_CONTROLLED были установлены в по или же указание данных параметров в файле options не является обязательным условием.

Далее опишем содержимое конфигурационных файлов: ipv4address, ipv4route, resolv.conf, обязательное к указанию в данных файлах, используя текстовый редактор vim.

Правила настройки

```
vim /etc/net/ifaces/<UMM_UHTEPФЕЙСА>/ipv4address

<IP-adpec>/<Префикс>

vim /etc/net/ifaces/<UMM_UHTEPФЕЙСА>/ipv4route

default via <IP-adpec шлюза>

vim /etc/net/ifaces/<UMM_UHTEPФЕЙСА>/resolv.conf

search <ДОМЕН_ПОИСКА (ДОМЕННОЕ ИМЯ)>

nameserver <IP-adpec DNS-cepsepa>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
ipu4address ipu4route options resolu.conf
ipu4address ipu4route options resolu.conf
iroot@hq=srv "l# cat /etc/net/ifaces/ens19/ipu4address
192.168.100.1/26
iroot@hq=srv "l# cat /etc/net/ifaces/ens19/ipu4route
default via 192.168.100.62
iroot@hq=srv "l# cat /etc/net/ifaces/ens19/resolu.conf
search au-team.irpo
nameserver 77.88.8.8
iroot@hq=srv "l#
```

Для применения настроек, необходимо перезагрузить службу network, командой: systemctl restart network

Как проверить?

Проверка IP-адреса осуществляется командой: ір а

```
2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 62:79:00:42:8a:ed brd ff:ff:ff:ff:ff
altname enp0s19
inet 192.168.100.1/26 brd 192.168.100.63 scope global ens19
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::6079:ff:fe42:8aed/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
[root@hq-srv ]|
```

Проверка IP-адреса шлюза по умолчанию осуществляется командой: ip r



Проверка IP-адреса DNS-сервера осуществляется просмотром содержимого конфигурационного файла /etc/resolv.conf

```
[root@hq-srv ]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
search au-team.irpo
nameserver 77.88.8.8
```

Краткая справка:

- Подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/Etcnet);
- Ha серверах, вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Где выполнять:

На машинах с ОС «EcoRouterOS»: HQ-RTR, BR-RTR.

Как делать?

Для устройств с ОС «EcoRouterOS»:

Просмотр существующих портов выполняется командой привилегированного режима: show port unu show port brief

| hq-rtr>enable hq-rtr#show port Name | brief Physical | Admin | Lacp | Description |
|-------------------------------------------|-------------------|----------|------|-------------|
| te0 te1 hq-rtr# | UP UP | UP UP | * | |

Основные понятия касающиеся EcoRouter:

- Порт (port) это устройство в составе EcoRouter, которое работает на уровне коммутации (L2);
- Интерфейс (interface) это логический интерфейс для адресации, работает на сетевом уровне (L3);
- Service instance (Сабинтерфейс, SI, Сервисный интерфейс) является логическим сабинтерфейсом, работающим между L2 и L3 уровнями:
 - Данный вид интерфейса необходим для соединения физического порта с интерфейсами L3, интерфейсами bridge, портами;
 - о Используется для гибкого управления трафиком на основании наличия меток VLANов в фреймах, или их отсутствия;
 - о Сквозь сервисный интерфейс проходит весь трафик, приходящий на порт.

Для того чтобы назначить IPv4-адрес на EcoRouter, необходимо придерживаться следующего алгоритма в общем виде:

В режиме администрирование (conf t) создать интерфейс с произвольным именем и назначить на него IPv4:

```
interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
ip address <IP-адрес>/<Префикс>
```



В режиме конфигурирования порта создать service-instance с произвольным именем, указать (инкапсулировать) что будет обрабатываться тегированный или не тегированный трафик, указать в какой интерфейс (ранее созданный) нужно отправить обработанные кадры:

Для не тегированного трафика:

```
port <VMM9_ΠΟΡΤΑ>
service-instance <VMM9>
encapsulation untagged
connect ip interface <VMM9_VHTEPΦΕЙСА>
exit
```

Для того чтобы задать IP-адрес шлюза (маршрута) по умолчанию необходимо из режима администрирования (conf t) выполнить следующую команду:

```
ip route 0.0.0.0/0 <IP-адрес шлюза>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

Создание интерфейса с последующим назначением IP-адреса, создание сервис-инстанса на порту с указанием не тегированного трафика и конкретного интерфейса:

```
hq-rtr>enable
hq-rtr#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
hq-rtr(config)#interface ISP
hq-rtr(config-if)#ip address 172.16.4.14/28
hq-rtr(config-if)#exit
hq-rtr(config)#port te0
hq-rtr(config-port)#service-instance te0/ISP
hq-rtr(config-service-instance)#encapsulation untagged
hq-rtr(config-service-instance)#connect ip interface ISP
2025-04-07 09:43:31
                                   Interface ISP changed state to up
                         INFO
hg-rtr(config-service-instance)#exit
hq-rtr(config-port)#exit
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...
hq-rtr(config)#
```

Как проверить?

Проверка осуществляется командой привилегированного режима:

```
hq-rtr#show ip interface brief
Interface IP-Address Status VRF
ISP 172.16.4.14/28 up default
hq-rtr#
```



CNS

Настройка ISP

Задание 1. Настройте адресацию на интерфейсах.

Подробное описание пункта задания

Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP.

Где выполнять:

На машинах: ISP.

Как делать?

Просмотр существующих интерфейсов выполняется командой ір а

```
Iroot@ISP ~ I# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1./8 scope host lo
        valid_Ift forever preferred_Ift forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_Ift forever preferred_Ift forever

2: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:1e:1c:97:d1:5c brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet6 fe80::1e:1cff:fe97:d15c/64 scope link proto kernel_ll
        valid_Ift forever preferred_Ift forever
3: ens20: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 96:56:6d:15:9b:49 brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s20
4: ens21: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 6a:e0:74:76:3c:36 brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s21
Iroot@ISP ~ I# _
```

Красным цветом показано название интерфейса (в примере оно может отличаться!), желтым цветом — его MAC-адрес (в примере MAC-адрес может отличаться!). Для того чтобы понять, какой интерфейс куда настроен, необходимо ориентироваться по их MAC-адресам. В настройках виртуальной машины, в настройках сетевых интерфейсов можно увидеть MAC-адрес и сеть (Bridge), к которой подключен сетевой интерфейс.

Для того чтобы интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получал адрес по DHCP, необходимо в конфигурационном файле, расположенном по пути /etc/net/ifaces/<имя_интерфейса>/options в параметре BOOTPROTO указать значение dhcp:

```
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens19/options
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=eth
[root@ISP ~]# _
```

Для применения настроек, необходимо перезагрузить службу network, командой:

```
systemctl restart network
```

Как проверить?

Проверка IP-адреса осуществляется командой: ір а

```
ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 02:1e:1c:97:d1:5c brd ff:ff:ff:ff:ff altname enp0s19 inet 192.168.11.56/26 brd 192.168.11.63 scope global dynamic noprefixroute ens19 valid_lft 5995sec preferred_lft 5245sec inet6 fe80::1e:1cff:fe97:d15c/64 scope link proto kernel_ll valid_lft forever preferred_lft forever
```



Проверка ІР-адреса шлюза по умолчанию осуществляется командой: ір г

```
[root@ISP ~]# ip r
default via 192.168.11.62 dev ens19 proto dhcp src 192.168.11.56 metric 1002
192.168.11.0/26 dev ens19 proto dhcp scope link src 192.168.11.56 metric 1002
[root@ISP ~]# _
```

Проверка IP-адреса DNS-сервера осуществляется просмотром содержимого конфигурационного файла /etc/resolv.conf

```
[root@ISP ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by dhcpcd from ens19.dhcp
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
domain college.prof
nameserver 192.168.11.62
```

Проверка доступа в сеть Интернет осуществляется с помощью утилиты ping

```
[root@ISP ~]# ping -c3 ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 tt1=53 time=18.9 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 tt1=53 time=18.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 tt1=53 time=18.6 ms
--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/aug/max/mdev = 18.205/18.553/18.858/0.268 ms
[root@ISP ~]#
```

Краткая справка:

- Подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/Etcnet);
- Ha серверах, вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.



Задание 2. Настройте адресацию на интерфейсах. Подключение к магистральному провайдеру.

Подробное описание пункта задания

Настройте маршруты по умолчанию, где это необходимо.

Где выполнять:

На машинах: ISP

Как делать?

Для устройства ISP маршрут по умолчанию настраивается автоматически, так как интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает все необходимые сетевые параметры по DHCP.

Краткая справка:

- Подсказки пользователю /etc/net (https://www.altlinux.org/Etcnet);
- Ha серверах, вместо Network Manager удобнее использовать сетевой менеджер Etcnet (https://www.altlinux.org/Etcnet_start).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.



Задание 3. Настройте адресацию на интерфейсах.

Подробное описание пункта задания

Интерфейс, к которому подключен HQ-RTR, подключен к сети 172.16.4.0/28. Интерфейс, к которому подключен BR-RTR, подключен к сети 172.16.5.0/28.

Где выполнять:

На машинах: ISP

Как делать?

Для каждого интерфейса, необходимо в директории /etc/net/ifaces/ создать директорию с именем данного интерфейса, для этого используется команда:

```
mkdir /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>
```

Для каждого интерфейса, необходимо в директории /etc/net/ifaces/<ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ создать конфигурационный файл options с минимально необходимыми параметрами, а именно: TYPE=eth указывает на тип интерфейса — ethernet, и параметр ВООТРКОТО=static означает, что настройка статических параметров.

Далее опишем содержимое конфигурационного файла ipv4address для каждого интерфейса, используя текстовый редактор vim или nano.

Правила настройки

```
vim /etc/net/ifaces/<UMЯ_ИНТЕРФЕЙСА>/ipv4address<IP-aдpec>/<Префикс>
```

Для применения настроек, необходимо перезагрузить службу network, командой:

```
systemctl restart network
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
[root@ISP "]# Is /etc/net/ifaces/
default ens19 ens20 ens21 lo unknown
[root@ISP "]# ls /etc/net/ifaces/ens20/
ipv4address options
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens20/options
BOOTPROTO=static
[root@ISP ~]# cat /etc/net/ifaces/ens20/ipv4address
172.16.5.1/28
[root@ISP ~]# ls /etc/net/ifaces/ens21/
ipv4address options
[root@ISP "]# cat /etc/net/ifaces/ens21/options
TYPE=eth
BOOTPROTO=static
[root@ISP "]# cat /etc/net/ifaces/ens21/ipv4address
172.16.4.1/28
[root@ISP ~]#
```



Задание 4. Настройте адресацию на интерфейсах.

Подробное описание пункта задания

На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию в сторону HQ-RTR и BR-RTR для доступа к сети Интернет.

Где выполнять:

На машинах: ISP

Как делать?

Для того чтобы устройство ISP могло пересылать пакеты с интерфейса на интерфейс, необходимо включить пересылку пакетов (маршрутизацию/forwarding). Для этого следует в конфигурационном файле /etc/net/sysctl.conf в параметре net.ipv4.ip_forward = 0 заменить значение с 0 на 1. Для применения настроек, необходимо перезагрузить службу network, командой systemctl restart network.

```
# This file was formerly part of /etc/sysctl.conf
### IPV4 networking options.

# IPv4 packet forwarding.

# This variable is special, its change resets all configuration
# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for
# routers).

# net.ipv4.ip_forward = 1
```

Для динамической сетевой трансляции можно использовать iptables. В случае использования в качестве ОС на ВМ ISP «Альт Jeos» — пакет iptables необходимо установить, выполнить установку можно с помощью команды apt-get install iptables, предварительно обновив список пакетов с помощью команды apt-get update.



Реализация сетевой трансляции адресов с помощью iptables можно выполнить одной командой:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o <ИМЯ_ВНЕШНЕГО_ИНТЕРФЕЙСА> -j MASQUERADE
```

где <имя_внешнего_интерфейса.> — внешний интерфейс, смотрящий сторону магистрального провайдера, -t — --table (от англ. таблица), идем по таблице (в данном случае это таблица nat), -A — --append (от англ. добавлять), добавление правила в конец списка, -о — -outinterface (от англ. наружу, вне, за пределами) — исходящий интерфейс, -j — -jump (от англ. прыжок), прописывается действие, которое будет выполняться этим правилом.

После сохраните все изменения:

```
iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
```

Далее необходимо запустить и добавить в автозагрузку службу iptables:

```
systemctl enable --now iptables
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
[root@ISP ~1# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE
[root@ISP ~1# iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
[root@ISP ~1# systemctl enable --now iptables
Synchronizing state of iptables.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable iptables
Created symlink /etc/systemd/system/basic.target.wants/iptables.service @ /usr/lib/systemd/system/iptables.service.
[root@ISP ~1# _
```

Как проверить?

Проверить включение функции пересылки пакетов:

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

```
[root@ISP ~]# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward <u>= 1</u>
[root@ISP ~]# _
```

Проверить наличие правила в таблице nat в цепочке POSTROUTING:

```
iptables -t nat -L -n -v
```

```
[root@ISP "I# iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 32 packets, 2710 bytes)
                       prot opt in
pkts bytes target
                                       out
                                                                    destination
Chain INPUT (policy ACCEPT 2 packets, 480 bytes)
                                                                    destination
 pkts bytes target
                       prot opt in
                                       out
                                               source
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2 packets, 152 bytes)
 pkts bytes target
                       prot opt in
                                       out
                                                                    destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target
                       prot opt in
                                       out
                                               source
                                                                    destination
    2 152 MASQUERADE 0
                                                0.0.0.0 0
                                                                     0.0.0.00
                                        ens19
root@ISP "1#
```



Создание локальных учетных записей

Задание 1. Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV.

Подробное описание пункта задания:

Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd.

Идентификатор пользователя 1010.

Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без дополнительной аутентификации.

Где выполнять:

На машинах: HQ-SRV и BR-SRV.

Как делать?

Во время создания учетных записей на ОС «Альт», создается пользователь sshuser с идентификатором 1010, после чего задается пароль P@ssword. Затем запускается файл редактирования sudo, где необходимо расскомментировать строку, позволяющую пользователям, входящим в группу wheel выполнять через sudo любую команду с любого компьютера, не запрашивая их пароль.

Создать пользователя с явным указанием UID можно с помощью команды:

```
useradd <ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ> -u <UID>
```

Задать пароль пользователю можно с помощью утилиты passwd:

```
passwd <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>
```

В результате запуска утилиты passwd необходимо будет задать пароль, а затем подтвердить заданный пароль.

Для редактирования sudo можно воспользоваться командой visudo или явно открыть файл /etc/sudoers в текстовом редакторе vim или nano, после чего следует найти и раскомментировать строку WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL.

Добавить пользователя в группу можно с помощью команды:

```
gpasswd -a <ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ> <ИМЯ_ГРУППЫ>
```

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
(routing are 18 useradd sshuser -u 1818)

[routing are 18 passed sshuser
passed: updating all authentication tokens for user sshuser.

You can now choose the new password or passphrase.

A calld password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and other characters. You can use a password containing at least 7 characters from all of these classes, or a password containing at least 8 characters from just 3 of these 4 classes.

An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as your password: "Uest3Shock=costly".

Enter new password:

Lak password: based on a dictionary word and not a passphrase.

--type new password:

least gassword: based on a dictionary word and not a passphrase.

--type new password:

least gassword: based on a shuser wheel

Adding user sshuser to group wheel

Adding user sshuser to group wheel
```



Как проверить?

Выполнить вход из-под пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd и с помощью утилиты id посмотреть UID:

```
Welcome to ALT Server 10.4 (Mendelevium)!

Hostname: hq-srv.au-team.irpo
IP: 192.168.100.1
hq-srv login: sshuser

Password:
[sshuser@hq-srv ]$ id
uid=1010(sshuser) gid=1010(sshuser) rpynnu=1010(sshuser),10(wheel)
[sshuser@hq-srv ]$
```

Попытаться перейти в режим суперпользователя используя sudo без ввода пароля:

```
[sshuser@hq-srv ~]$ sudo su -
{raot@hq-srv ~]# exit
выход
[sshuser@hq-srv ~]$
```

Краткая справка:

- Особенности sudo в дистрибутивах ALT Linux (https://www.altlinux.org/Sudo);
- В дистрибутивах ALT Linux для управления доступом к важным службам используется подсистема control (https://www.allinux.org/Control);
- Управление пользователями в ОС «Альт» (https://www.altlinux.org/Управление пользователями).

Дополнительно:

Управление пользователями в Linux включает в себя несколько ключевых аспектов:

- Создание и удаление пользователей: для создания новых пользователей используется команда useradd, а для удаления userdel. Эти команды позволяют задавать параметры, такие как домашний каталог и оболочка.
- Управление паролями: команда passwd используется для установки и изменения паролей пользователей. Это важный аспект безопасности системы.
- Группы пользователей: пользователи могут быть организованы в группы для упрощения управления правами доступа. Команды groupadd, groupdel и usermod позволяют создавать и изменять группы.
- Права доступа: в Linux используется модель прав доступа, основанная на владельцах, группах и других пользователях. Команды chmod, chown и chgrp позволяют управлять правами доступа к файлам и каталогам.
- Просмотр информации о пользователях: команды cat /etc/passwd и cat /etc/group позволяют просматривать информацию о пользователях и группах. Команда id показывает идентификаторы пользователя и группы.
- Управление сеансами: команды who, w и last позволяют отслеживать активные сеансы пользователей и историю входов.

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети



2CN8

Настройка безопасного удаленного доступа

Подробное описание пункта задания:

Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- Для подключения используйте порт 2024;
- Разрешите подключения только пользователю sshuser;
- Ограничьте количество попыток входа до двух;
- Настройте баннер «Authorized access only».

Где выполнять:

На машинах: HQ-SRV и BR-SRV.

Как делать?

Редактируем конфигурационный файл openssh, расположенный по пути /etc/openssh/sshd_config, текстовым редактором vim или nano. Находим следующие параметры и приводим их к следующему виду:

Port 2024 — Порт, на котором следует ожидать запросы на соединение. Значение по умолчанию — 22;

AllowUsers sshuser – список имён пользователей через пробел. Если параметр определён, регистрация в системе будет разрешена только пользователям, чьи имена соответствуют одному из шаблонов;

MaxAuthTries 2 — ограничение на число попыток идентифицировать себя в течение одного соединения;

PasswordAuthentication yes — допускать аутентификацию по паролю;

Banner /etc/openssh/banner – содержимое указанного файла будет отправлено удалённому пользователю прежде, чем будет разрешена аутентификация.

Редактируем баннер, а именно файл по пути /etc/openssh/banner текстовым редактором vim или nano и добавляем в него следующее содержимое: Authorized access only. Для применения всех изменений необходимо перезапустить службу sshd, для этого можно использовать команду:

systemctl restart sshd

Как проверить?

Попытаться не из-под пользователя sshuser:

```
The authenticity of host '[localhost]:2024 ([127.0.0.1]:2024)' can't be established.

ED25519 key fingerprint is SHA256:P3xI7c0cRdb/f7CFNOXEOndv+uinRhUArnf2UE5YL3M.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '[localhost]:2024' (ED25519) to the list of known hosts.

Authorized access only

root@localhost's password:

ssh: Permission denied, please try again.

root@localhost's password:

ssh: Received disconnect from 127.0.0.1 port 2024:2: Too many authentication failures

Disconnected from 127.0.0.1 port 2024
```



Настройка динамической маршрутизации

Подробное описание пункта задания:

Ресурсы одного офиса должны быть доступны из другого офиса.

Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на ваше усмотрение.

Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах в ір туннеле:

- Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом;
- Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты;
- Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт.

Где выполнять:

На машинах: HQ-RTR и BR-RTR.

Как делать?

Создать процесс OSPF можно используя следующу команду из режима администрирования (conf t):

router ospf <№>

Объявить сети для динамической марщрутизации в созданном процессе OSPF можно следующей командой из режима конфигурирования процесса OSPF:

network <IP-АДРЕС СЕТИ>/<ПРЕФИКС> area <№>

Исключить все интерфейсы из процесса OSPF, можно следующей командой из режима конфигурирования процесса OSPF:

passive-interface default

Добавить исключение, чтобы интерфейс использовался в процессе OSPF, можно следующей командой из режима конфигурирования процесса OSPF:

no passive-interface <ИМЯ ИНТЕРФЕЙСА>

Включить аутентификацию для всех интерфейсов определенной области, можно следующей командой из режима конфигурирования процесса OSPF:

area <№> authentication

Для обеспечения парольной защиты OSPF, можно указать ключ аутентификации на конкретном интерфейсе, для этого необходимо выполнить команды из режима администрирования (conf t):

interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

ip ospf authentification-key <ПАРОЛЬ>



CNS

Пример описания настроек на виртуальных машинах экзаменационного стенда

```
hq-rtr>enable
hq-rtr#configure termina
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
hq-rtr(config)#router ospf 1
hq-rtr(config-router)#passive-interface default
hq-rtr(config-router)#no passive-interface tunnel.0
hq-rtr(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
hq-rtr(config-router)#network 192.168.100.0/26 area 0
hq-rtr(config-router)#network 192.168.100.64/28 area 0
hq-rtr(config-router)#network 192.168.100.80/29 area 0
hq-rtr(config-router)#area 0 authentication
hq-rtr(config-router)#exit
hq-rtr(config)#interface tunnel.0
hq-rtr(config-if-tunnel)#ip ospf authentication-key P@ssw0rd
hq-rtr(config)#write memory
Building configuration...
hq-rtr(config)#
```

Как проверить?


Проверить установление соседских отношений можно из привилегированного режима с помощью команды:

Проверить таблицу маршрутизации (маршруты по ospf) можно из привилегированного режима с помощью команды:

Средствами утилиты ping проверить связность между BR-SRV и HQ-SRV:



На виртуальной машине HQ-CLI должен быть получен IP-адрес и все необходимые сетевые параметры автоматически:



Также на DHCP-сервере можно просмотреть информацию о клиентах (выданных адресах) на определённом интерфейсе, для этого используется команда из привилегированного режима:

show dhcp-server clients <ΜΜЯ_ИНТЕРФЕЙСА>

```
hq-rtr#show dhcp-server clients vl200
Total DHCP clients count: 1
Client Client Server Server
IP Address MAC Address ACK Time Lease Time
192.168.100.65 1e52.cbc2.cd2c 25 86400
hq-rtr#
```

Дополнительно:

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это протокол, который автоматизирует процесс назначения IP-адресов и других параметров конфигурации сетевых устройств. Вот несколько основных преимуществ DHCP:

- Автоматизация: упрощает управление сетью, автоматически назначая IP-адреса и настройки (например, шлюз, DNS) устройства при подключении к сети;
- Снижение ошибок: минимизирует вероятность ошибок, связанных с ручной конфигурацией адресов, таких как дублирование IP-адресов;
- Централизованное управление: позволяет администраторам управлять настройками сети из одного места, упрощая внесение изменений;
- Гибкость: поддерживает динамическое (временное) и статическое (постоянное) назначение IP-адресов, а также резервирование адресов для определённых устройств;
- Оптимизация использования ресурсов: эффективно распределяет адресное пространство, освобождая IP-адреса, которые не используются DHCP значительно упрощает администрирование сетей и улучшает их управляемость.



Hactpoйкa DNS

Подробное описание пункта задания:

- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV;
- Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2;
- В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер.

| Устройство | Запись | Тип |
|------------|---------------------|--------|
| HQ-RTR | hq-rtr.au-team.irpo | A, PTR |
| BR-RTR | br-rtr.au-team.irpo | A |
| HQ-SRV | hq-srv.au-team.irpo | A, PTR |
| HQ-CLI | hq-cli.au-team.irpo | A, PTR |
| BR-SRV | br-srv.au-team.irpo | A |
| HQ-RTR | moodle.au-team.irpo | CNAME |
| HQ-RTR | wiki.au-team.irpo | CNAME |

Где выполнять:

На машине: HQ-SRV.

Как делать?

Для установки и дальнейшей настройки DNS-сервера, необходимо выполнить установку пакета BIND, сделать это можно при помощи команды:

```
apt-get update && apt-get install bind -y
```

Далее выполняется редактирование конфигурационного файла /var/lib/bind/etc/options.conf согласно скриншоту, используя текстовый редактор vim или nano:

```
options {
    version "unknown";
    directory "/etc/bind/zone";
    dump-file "/var/run/named/named_dump.db";
    statistics-file "/var/run/named/named.stats";
    recursing-file "/var/run/named/named.recursing";
    secroots-file "/var/run/named/named.secroots";

    // disables the use of a PID file
    pid-file none;

    **
    * Oftenly used directives are listed below.
    */

    listen-on { 192.168.108.1; };
    listen-on-v6 { none; };

    /*
    * If the forward directive is set to "only", the server will only
    * query the forwarders.
    */
    //forward only;
    forwarders { 77.88.8.8; };
```



```
** Specifies which hosts are allowed to ask ordinary questions.

**
allow-query { any; };

**

** This lets "allow-query" be used to specify the default zone access

** level rather than having to have every zone override the global

** value. "allow-query-cache" can be set at both the options and view

** levels. If "allow-query-cache" is not set then "allow-recursion" is

** used if set, otherwise "allow-query" is used if set unless

** "recursion no;" is set in which case "none;" is used, otherwise the

** default (localhost; localnets;) is used.

**/

//allow-query-cache { localnets; };

**

** Specifies which hosts are allowed to make recursive queries

** through this server. If not specified, the default is to allow

** recursive queries from all hosts. Note that disallowing recursive

** queries for a host does not prevent the host from retrieving data

** that is already in the server's cache.

**/
allow-recursion { any; };
```

listen-on параметр определяет адреса и порты, на которых DNS-сервер будет слушать запросы.

В параметре forwarders указываются сервера, куда будут перенаправляться запросы, на которые нет информации в локальной зоне.

allow-query – IP-адреса и подсети от которых будут обрабатываться запросы.

Далее необходимо добавить зоны прямого и обратного просмотра в файл /var/lib/bind/etc/rfc1912.conf, используя текстовый редактор vim или nano:

Heoбходимо перейти в директорию /var/lib/bind/etc/zone и путем копирования создать файлы зон:

```
[root@hq-srv 7] cd /var/lib/bind/etc/zone/
[root@hq-srv zone] cp empty au-team.irpo
[root@hq-srv zone] cp empty 100.168.192.in-addr.arpa
[root@hq-srv zone]
```



Необходимо сконфигурировать файл au-team.irpo, который является прямой зоной следующим образом:

```
cat au-team.irpo
 BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
 DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
 Instead, copy it and use that copy.
TTL
       1D
       IN
                SOA
                        au-team.irpo. root.au-team.irpo.
                                 2025020600
                                                   serial
                                                    refresh
                                 12H
                                 1H
                                                    retry
                                 11
                                                    expire
                                 1H
                                                    ncache
                        au-team.irpo.
        IΝ
                NS
        IN
                        192.168.100.1
                A
        IN
                        192.168.100.62
                A
q-rtr
                        192.168.100.78
        IN
                A
q-rtr
                        192.168.100.86
        IN
                A
                        192.168.200.30
        IN
                A
 -rtr
                        192.168.100.1
        IH
                A
ng-srv
                        192.168.100.65
        IN
ng-cli
                A
                CNAME
oodle
        IN
                        hq-rtr.au-team.irpo.
        IN
                CNAME
iki
                        hq-rtr.au-team.irpo.
```

Далее необходимо настроить обратную зону и привести файл 100.168.192.in-addr.arpa к следующему виду:

```
cat 100.168.192.in-addr.arpa
 BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
 DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
 Instead, copy it and use that copy.
STTL
        1D
        IN
                SOA
                        au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                                 2025020600
                                                  ; serial
                                 12H
                                                   refresh
                                 1H
                                                   retry
                                 1W
                                                    expire
                                 1H
                                                   ncache
        IN
                NS
                        au-team.irpo.
        IN
                PTR
                        hq-rtr.au-team.irpo.
        IN
                PTR
                        hq-rtr.au-team.irpo.
        IN
                PTR
                        hq-rtr.au-team.irpo.
        IN
                PTR
                        hq-srv.au-team.irpo.
        IN
                PTR
                        hq-cli.au-team.irpo.
```

Для DNS-сервиса важно обеспечить непрерывный аптайм, не допуская даже минутных простоев. Если вы попытаетесь перезапустить systemd-юнит обычной командой systemctl, а в конфигурации будут ошибки, то BIND не запустится. Чтобы избежать столь неприятных последствий, всего-то надо правильно настроить утилиту rndc, которая позволяет обойти эти сложности. После того, как конфигурация зон была завершена, для корректной работы службы bind необходимо выполнить команду:

```
rndc-confgen > /etc/bind/rndc.key
```



Затем выполнить команду:

```
sed -i '6,$d' rndc.key
```

```
[root@hq-srv zone]# rndc-confgen > /var/lib/bind/etc/rndc.key
[root@hq-srv zone]# sed -i '6,$d' /var/lib/bind/etc/rndc.key
[root@hq-srv zone]# cat /var/lib/bind/etc/rndc.key
# Start of rndc.conf
key "rndc-key" {
        algorithm hmac-sha256:
        secret "rgTaO7nHHh1X2j4/Shpz4CwY1E54BLIbM+tGS/wv18U=";
};
[root@hq-srv zone]#
```

Перед запуском службы остается поменять группу у файлов зон, которые были созданы ранее, на named, а также проверить конфигурационные файлы и файлы зон командами named-checkconf и named-checkconf -z соответственно:

После этого можно запустить службу bind командой systemctl enable --now bind.service. Проверить статус службы можно при помощи команды systemctl status bind:



Как проверить?

Проверить доступ в сеть Интернет средствами утилиты ping, учитывая, что в качестве DNS-сервера используется HQ-SRV:

Используя утилиту host или nslookup проверить записи типа A, PTR и CNAME:

```
host hg-rtr.au-team.irpo
hg-rtr.au-team.irpo has address 192.168.100.62
hq-rtr.au-team.irpo has address 192.168.100.78
hq-rtr.au-team.irpo has address 192.168.100.86
                   host 192.168.100.78
  .100.168.192.in-addr.arpa domain name pointer hy-rtr.au-team.irpo.
                   nslookup wiki.au-team.irpo
 ruer:
                192.168.100.1
                192.168.100.1#53
Address:
wiki.au-team.irpo
                        canonical name = hq-rtr.au-team.irpo.
       hq-rtr.au-team.irpo
Address: 192.168.100.62
       hg-rtr.au-team.irpo
Address: 192.168.100.78
       hq-rtr.au-team.irpo
Address: 192.168.100.86
```

Дополнительно:

DNS (Domain Name System) — это система, которая переводит доменные имена, понятные человеку, в IP-адреса, которые понимают компьютеры. Вот несколько ключевых моментов, которые делают DNS замечательным:

- Удобство использования: позволяет пользователям обращаться к сайтам по запоминающимся именам (например, www.example.com), вместо сложных числовых IP-адресов;
- Иерархическая структура: DNS имеет иерархическую архитектуру, что позволяет распределять управление доменными именами и облегчает масштабирование;
- Кэширование: DNS-серверы кэшируют результаты запросов, что ускоряет доступ к часто запрашиваемым доменным именам и снижает нагрузку на сеть;



Настройка часовых поясов

Подробное описание пункта задания:

Настройте часовой пояс на всех устройствах, согласно месту проведения экзамена.

Где выполнять:

На всех машинах.

Как делать?

На устройствах с ОС «Альт» необходимо выполнить следующую команду:

```
timedatectl set-timezone < YACOBA9_30HA>
```

Например:

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
```

На устройствах с OC «EcoRouterOS» необходимо выполнить следующую команду из режима администрирования (conf t):

```
ntp timezone utc+<ЦИΦРА>
```

Например:

```
ntp timezone utc+3
```

Как проверить?

На устройствах с ОС «Альт» воспользоваться утилитой timedatectl:

```
Local time: Tue 2025-04-08 09:46:45 MSK
Universal time: Tue 2025-04-08 06:46:45 UTC
RTC time: Tue 2025-04-08 06:46:45
Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

Ha устройствах с OC «EcoRouterOS» воспользоваться командой из привилегированного режима:

```
show ntp timezone
```

```
hq-rtr#show ntp timezone
System Time zone: Europe/Moscow
hq-rtr#
```

Дополнительно:

Настройка временной зоны (timezone) важна по нескольким причинам:

• Корректное отображение времени: правильная настройка временной зоны обеспечивает отображение актуального времени для пользователей и систем, что особенно важно для приложений, работающих с временными метками.



Выполнение задания:

Настройка файлового хранилища

Подробное описание пункта задания:

- При помощи трёх дополнительных дисков, размером 1Гб каждый, на HQ-SRV сконфигурируйте дисковый массив уровня 5;
- Имя устройства md0, конфигурация массива размещается в файле /etc/mdadm.conf:
- Обеспечьте автоматическое монтирование в папку /raid5;
- Создайте раздел, отформатируйте раздел, в качестве файловой системы используйте ext4;
- Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs), в качестве папки общего доступа выберите /raid5/nfs, доступ для чтения и записи для всей сети в сторону HQ-CLI;
- Ha HQ-CLI настройте автомонтирование в папку /mnt/nfs;
- Основные параметры сервера отметьте в отчёте.

Где выполнять:

На машинах: HQ-SRV, HQ-CLI.

Как лелать?

Для просмотра всех подключённых блочных устройств можно воспользоваться утилитой lsblk:

```
SIZE RO
     MAJ:MIN RM
                         TYPE MOUNTPOINTS
       8:8
              0
                  20G
       8:1
              0
                   ZG
                       0 part [SWAP]
-sda1
sdaZ
              0
                  18G
              0
                   16
       8:32 0
       8:48
              8
                  16 0 disk
              1 1024M 0 rom
      11:0
```

Не размеченные диски должны быть одного размера -1Γ б, не смонтированы и не размечены. Для создания raid массива необходимо установить пакет mdadm, если он не установлен, для этого можно воспользоваться командой:

```
apt-get install -y mdadm
```

Создание RAID-массива с использованием утилиты mdadm происходит при использовании следующей команды:

```
mdadm --create /dev/md0 -15 -n 3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
```

Описание применяемых команд:

/dev/md0 – устройство RAID, которое появится после сборки;

- -15 уровень RAID;
- -п 3 количество дисков, из которых собирается массив;

/dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd – сборка выполняется из дисков sdb, sdc и sdd.



Далее необходимо создать файловую систему на созданном RAID-массиве используя утилиту mkfs следующей командой:

```
mkfs.ext4 /dev/md0
```

Создаем папку и редактируем файл mdadm.conf, в котором находится информация о RAIDмассивах и компонентах, которые в них входят:

```
mkdir /etc/mdadm
echo "DEVICE partitions" > /etc/mdadm/mdadm.conf
mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
```

Для реализации автоматического монтирование созданного RAID-массива в директорию /raid5, первым делом следует создать данную директорию используя команду:

```
mkdir /raid5
```

В конфигурационный файл /etc/fstab в конец файла удобным текстовым редактором vim или nano дописываем следующую строку:

```
/dev/md0 /raid5 ext4 defaults 0 0
```

Для применения монтирования, можно воспользоваться утилитой mount, выполнив команду:

```
mount -av
```

```
| cottledge | cott
```

Для реализации сервера NFS необходимо установить пакеты nfs-server и nfs-utils, для этого можно воспользоваться командой:

```
apt-get install -y nfs-server nfs-utils
```

Для того чтобы реализовать общий доступ средствами NFS до директории /raid5/nfs, данную директорию необходимо создать, воспользовавшись следующей командой:

```
mkdir /raid5/nfs
```

Также стоит выдать права для созданной директории:

```
chmod 777 /raid5/nfs
```

Настроить общий доступ средствами NFS можно отредактировав конфигурационный файл /etc/exports и добавить в него следующую запись:

```
/raid5/nfs 192.168.100.64/28(sync,rw,no_root_squash)
```

где /raid5/nfs — общий ресурс, 192.168.100.64/28 — клиентская сеть, которой разрешено монтирование общего ресурса, rw — разрешение на чтение и запись, no_root_squash — отключение ограничения прав root, sync — синхронный режим доступа.

Для того чтобы запустить NFS-сервер можно воспользоваться командой:

```
systemctl enable --now nfs-server
```



Для того чтобы на виртуальной машине HQ-CLI реализовать монтирование общего ресурса с NFS-сервера необходимо установить пакет nfs-utils, сделать это можно воспользовавшись командой:

```
apt-get update && apt-get install -y nfs-utils
```

После чего создать директорию, в которую будет происходить монтирование общего ресурса:

```
mkdir /mnt/nfs
```

Выдать соответствующие права на созданную директорию:

```
chmod -R 777 /mnt/nfs
```

В конфигурационный файл /etc/fstab в конец файла удобным текстовым редактором vim или nano дописываем следующую строку:

```
hq-srv.au-team.irpo:/raid5/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0
```

Для применения монтирования, можно воспользоваться утилитой mount, выполнив команду:

```
mount -av
```

```
/proc : already mounted
/dev/pts : already mounted
/tmp : already mounted
/tmp : already mounted
/ : ignored
swap : ignored
/media/ALTLinux : ignored
mount.nfs: timeout set for Tue Apr 8 11:01:19 2025
mount.nfs: trying text-based options 'vers=4.2,addr=192.168.100.1,clientaddr=192.168.100.65'
/mnt/nfs : successfully mounted
```

Как проверить?

Средствами утилиты 1sb1k:

```
AME
      MAJ:MIN RM
                  SIZE RO TYPE
                                 MOUNTPOINTS
               0
                        0 disk
        8:8
                   20G
da
sda1
        8:1
               0
                    26
                        0 part
                                 [SWAP]
                        0 part
 sda2
        8:2
               0
db
        8:16
               8
                    16
                        0 disk
md0
        9:0
               0
                    2G
                        0 raid5 /raid5
        8:32
               8
                        0 disk
        9:0
                    2G 0 raid5 /raid5
        8:48
                       0 disk
        9:0
               0
                    ZG
                        0 raid5 /raid5
               1 1024M 0 rom
       11:8
```

Средствами утилиты blkid:

```
TrootPhq-sru ~1m blkid /dev/md0
/dev/md0: UUID="d08c31ee-ca02-4369-950e-312161d27be9" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
TrootPhq-sru ~1m _
```

Средствами утилиты showmount:

```
[user@hq-cli -]$ showmount -e hq-srv.au-team.irpo
Export list for hq-srv.au-team.irpo:
/srv/public *
/raid5/nfs 192.168.100.64/28
[user@hq-cli -]$
```



Средствами утилиты df:

| Файловая система | Размер | Использовано | Дост | Использовано% | Смонтировано в |
|--------------------------------|--------|--------------|------|---------------|----------------|
| udevfs | 5,0M | 100K | 5,0M | 2% | /dev |
| runfs | 984M | 1000K | 983M | 1% | /run |
| /dev/sda2 | 28G | 7,1G | 20G | 28% | |
| tmpfs | 984M | 0 | 984M | 0% | /dev/shm |
| tmpfs | 984M | 8,0K | 984M | 1% | /tmp |
| tmpfs | 197M | 68K | 197M | 1% | /run/user/500 |
| hq-srv.au-team.irpo:/raid5/nfs | 2,0G | 0 | 1,9G | 0% | /mnt/nfs |
| [user@hq-cli ~]\$ | | | | | |

Дополнительно:

NFS (Network File System) — это протокол, который позволяет пользователям и приложениям на одном компьютере получать доступ к файлам на другом компьютере через сеть. Вот несколько основных преимуществ NFS:

- Простота использования: позволяет пользователям работать с удалёнными файлами так же, как с локальными, что упрощает доступ к данным.
- Совместный доступ: обеспечивает возможность совместного использования файлов и каталогов между несколькими пользователями и системами, что улучшает сотрудничество.
- Кроссплатформенная поддержка: работает на различных операционных системах, включая UNIX, Linux и Windows, что делает его универсальным решением для сетевого хранения.
- Гибкость: позволяет монтировать удалённые файловые системы в локальную файловую систему, что упрощает организацию и доступ к данным.
- Эффективность: поддерживает кэширование, что может улучшить производительность при доступе к часто используемым файлам.

NFS является мощным инструментом для организации сетевого хранения и совместного доступа к файлам.

Краткая справка:

- NFS (https://www.atlinux.org/NFS);
- RAID технология виртуализации данных (<u>https://www.altlinux.org/CreateRAID</u>).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

3 курс

- Организация, принципы построение и функционирования компьютерных сетей;
- Программное обеспечение компьютерных сетей;
- Организация администрирования компьютерных систем.

Далее на других курсах.



Настройка служб сетевого времени на базе сервиса chrony

Подробное описание пункта задания:

- В качестве сервера выступает ISP.
- На ISP настройте сервер chrony, выберите стратум 5.
- В качестве клиентов настройте HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV.

Где выполнять:

Ha машинах: ISP, HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV.

Как делать?

На виртуальной машине ISP, которая будет выступать в роли сервера времени необходимо привести конфигурационный файл /etc/chrony.conf удобным текстовым редактором vim или nano к следующему виду:

```
server 127.0.0.1 iburst
local stratum 5
allow 0.0.0.0/0
```

Для применения изменений, необходимо перезагрузить службу chronyd следующей командой:

```
systemctl restart chronyd
```

На всех остальных виртуальных машинах с ОС «Альт», которые будут выступать клиентами с точки зрения сервера времени необходимо добавить в конфигурационный файл /etc/chrony.conf следующую строку:

```
#pool pool.ntp.org iburst
pool 172.16.4.1 iburst
```

Для применения изменений, необходимо перезагрузить службу chronyd следующей командой:

```
systemctl restart chronyd
```

Ha всех остальных виртуальных машинах с OC «EcoRouterOS», из режима администрирования (conf t) необходимо выполнить следующую команду:

```
ntp server 172.16.5.1
```

Как проверить?

При помощи утилиты chronyc:

```
[root@ISP ~ ]# chronyc tracking
Reference ID : 7F7F0101 ()
Stratum : 5
```

```
[root@ISP ~]# chronyc sources
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
^? localhost.localdomain 0 8 377 - +0ns[ +0ns] +/-
[root@ISP ~]#
```



Настройка ansible

Подробное описание пункта задания:

- Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV, HQ-CLI.
- Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible.
- Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV.

Где выполнять:

На машине: BR-SRV.

Как делать?

Heoбходимо установить пакет ansible и sshpass выполнить это можно следующей командой:

```
apt-get update && apt-get install -y ansible sshpass
```

Приведём файл инвентаря Ansible к следующему виду, отредактировав конфигурационный файл по пути /etc/ansible/hosts любым удобным текстовым редактором, например vim или nano:

```
[hq]
hq-srv ansible_port=2024 ansible_ssh_user=sshuser ansible_ssh_pass=P@sswOrd
hq-cli ansible_ssh_user=user ansible_ssh_pass=resu
```

Редактируем файл /etc/ansible/ansible.cfg, приводя его к следующему виду (для того, чтобы ansible не писал ошибки интерпретатора python3):

```
[defaults]
inventory = /etc/ansible/hosts
host_key_checking = False
interpreter_python = /usr/bin/python3
```

Как проверить?

Проверяем, ответы от машин должны быть зелёного цвета и содержать поле pong:

```
ansible all -m ping
```

Дополнительно:

Ansible – это инструмент для автоматизации управления конфигурацией, развертывания приложений и оркестрации. Вот несколько основных преимуществ Ansible:

• Простота использования: Ansible использует простой и понятный синтаксис на основе YAML, что облегчает написание и чтение сценариев (плейбуков);



Развертывание приложений в Docker

Подробное описание пункта задания:

- Создайте в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki.
- Средствами docker compose должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных.
- Используйте два сервиса.
- Основной контейнер MediaWiki должен называться wiki и использовать образ mediawiki.
- Файл LocalSettings.php с корректными настройками должен находиться в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ.
- Контейнер с базой данных должен называться mariadb и использовать образ mariadb.
- Он должен создавать базу с названием mediawiki, доступную по стандартному порту, пользователя wiki с паролем WikiP@ssw0rd должен иметь права доступа к этой базе данных.
- MediaWiki должна быть доступна извне через порт 8080.

Где выполнять:

На машинах: BR-SRV, HQ-CLI.

Как делать?

Установить необходимые пакеты для работы с Docker и Docker Compose можно воспользовавшись следующей командой:

```
apt-get install -y docker-engine docker-compose
```

После установки необходимых пакетов стоит запустить службу docker:

```
systemctl enable --now docker service
```

Создаем файл wiki yml для приложения MediaWiki в директории /root и удобным текстовым редактором добавляем в него следующее содержимое:

```
services:
    mariadb:
    image: mariadb:latest
    environment:
    - MYSQL_ROOT_PASSWORD=toor
    - MYSQL_DATABASE=mediawiki
    - MYSQL_USER=wiki
    - MYSQL_PASSWORD=WikiP@ssw0rd
    mediawiki:
    image: mediawiki:latest
    ports:
        - "8080:80"
    environment:
```



```
- MEDIAWIKI_DB_TYPE=mysql
- MEDIAWIKI_DB_HOST=mariadb
- MEDIAWIKI_DB_USER=wiki
- MEDIAWIKI_DB_PASSWORD=WikiP@ssw0rd
- MEDIAWIKI_DB_NAME=mediawiki
# volumes: [/root/mediawiki/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php]
volumes:
mediawiki_data:
mariadb_data:
```

Запустить сборку с последующим запуском контейнеров можно воспользовавшись командой:

```
docker compose -f /root/wiki.yml up -d
```

Далее необходимо произвести установку mediawiki с клиента HQ-CLI, используя вебинтерфейс, создав пользователь wiki с паролем WikiP@ssw0rd:



По результатам установки средствами веб-интерфейса должен быть скачан файл LocalSettings.php который необходимо передать на BR-SRV в директорию /root/mediawiki.

B файле wiki.yml необходимо убрать символ комментария перед строкой [/root/mediawiki/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php]. После чего выполнить перезапуск контейнеров:

```
docker compose -f wiki.yml stop
docker compose -f wiki.yml up -d
```

Дополнительно:

Docker – это платформа для автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями в контейнерах. Вот несколько основных преимуществ использования Docker:

- Изоляция приложений: контейнеры Docker обеспечивают изоляцию приложений и их зависимостей, что позволяет избежать конфликтов между различными версиями библиотек и программного обеспечения;
- Портативность: контейнеры могут работать на любой системе, поддерживающей Docker, что делает приложения легко переносимыми между различными средами;



Настройка трансляции портов

Подробное описание пункта задания:

- Пробросьте порт 80 в порт 8080 на BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы сервиса wiki.
- Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR.
- JCNS Пробросьте порт 2024 в порт 2024 на BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR.

Где выполнять:

На машинах: HQ-RTR, BR-RTR.

Как делать?

Из режима администрирования (conf t) выполнить следующую команду

| | ip | nat | source | static | tcp | <ip-адрес_устройства_локальной_сети></ip-адрес_устройства_локальной_сети> |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| | <ПОРТ_УСТРОЙСТВА_ЛОКАЛЬНОЙ_СЕТИ> | | | Й_СЕТИ> | | <ВНЕШНИЙ_ІР-АДРЕС_УСТРОЙСТВА> |
| <ПОРТ_ДЛЯ_ОБРАЩЕНИЯ_ИЗ_ВНЕШНЕЙ_СЕТИ> | | | ЕШНЕЙ_СЕТИ> | | A * | |

Например:

Проброс порта 2024 в порт 2024 на HQ-SRV:

```
ip nat source static tcp 192.168.100.1 2024 172.16.4.14 2024
```

Проброс порта 80 в порт 8080 на BR-SRV, для работы сервиса mediawiki:

```
ip nat source static tcp 192.168.200.1 80 172.16.5.14 8080
```

Проброс порта 2024 в порт 2024 на BR-SRV:

```
ip nat source static tcp 192.168.200.1 2024 172.16.5.14 2024
```

Дополнительно:

Статический NAT (проброс портов) – это метод, используемый для сопоставления внутреннего IP-адреса и порта с внешним IP-адресом и портом, позволяющий устройствам из внешней сети (например, из сети Интернет) получить доступ к определённым сервисам, запущенным в локальной сети.

Краткая справка:

User Guide Руководство по установке и конфигурированию (https://rdp.ru/wpcontent/uploads/ER UserGuide.pdf).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды;
- Компьютерные сети.

3,4 курс:

- Организация, принципы построения и функционирования компьютерных систем,
- Организация администрирования компьютерных систем

Далее на других курсах.



Настройка сервиса Moodle

Подробное описание пункта задания:

- Используйте веб-сервер apache.
- В качестве системы управления базами данных используйте mariadb.
- Создайте базу данных moodledb.
- Создайте пользователя moodle с паролем P@ssw0rd и предоставьте ему права доступа к этой базе данных.
- У пользователя admin в системе обучения задайте пароль P@ssw0rd
- На главной странице должен отражаться номер рабочего места в виде арабской цифры, других подписей делать не надо.
- Основные параметры отметьте в отчёте.

Где выполнять:

На машинах: HQ-SRV, HQ-CLI.

Как делать?

Установка необходимых пакетов выполняется при помощи команды:

apt-get install -y apache2 php8.2 apache2-mods apache2-mod_php8.2 php8.2-libs mariadb-server php8.2-opcache php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-mysqlnd-mysqli php8.2-xmlrpc php8.2-zip php8.2-soap php8.2-mbstring php8.2-xmlreader php8.2-fileinfo php8.2-sodium

Включение и добавление в автозагрузку служб httpd2 и mysq1:

systemctl enable --now httpd2 mariadb

Зайти в консоль mariadb:

mariadb -u root

Создать базу данных:

create database moodle;

Создать пользователя с паролем:

create user moodle identified by 'P@ssw0rd';

Предоставить максимальные привилегии пользователю к базе данных:

grant all privileges on moodle.* to moodle;

flush privileges;

Выйти из консоли mariadb:

exit;

Скачиваем moodle, распаковываем и перемещаем в директорию /var/www/html/:

wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable405/moodle-latest-405.tgz

tar -xf moodle-latest-405.tgz

mv moodle /var/www/html/



Создание каталога moodledata с изменением владельца на каталогах html и moodledata:

```
mkdir /var/www/moodledata
chown -R apache2:apache2 /var/www/html
```

Удаляем стандартную страницы арасһе:

```
rm /var/www/html/index.html
```

В конфигурационном файле /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf добавьте каталог moodle в секции DocumentRoot:


```
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html/moodle"
```

B файле /etc/php/8.2/apache2-mod_php/php.ini переменную max_input_vars выставляем равной 5000:

Перезапуск службы httpd2:

```
systemctl restart httpd2
```

С клиента HQ-CLI в браузере зайдите на страницу http://<IP-AдPEC_HQ-SRV>/install.php и начните установку moodle в графическом режиме, заполнив параметры из предыдущих шагов:






При установке также инсталлятор попросит выставить параметр \$CFG->dbtype='mariadb'; вместо 'mysql' в файле /var/www/html/moodle/config.php:

```
// Moodle configuration file
unset($CFG);
lobal $CFG:
CFG = new stdClass();
CFG->dbtype
                 = 'mariadb';
                   'native'
CFG->dblibrary =
CFG->dbhost
                   'localhost';
                   'moodle';
CFG->dbname
CFG->dbuser
                    moodle'
CFG->dbpass
                   'POsswOrd'
                   'mdl_
CFG->prefix
 CFG->dboptions =
  'dbpersist'
'dbport' =>
  dbsocket' => ''
   dbcollation'
                => 'utf8mb4_general_ci',
```

После всех манипуляций сервер moodle установлен, осталось только еделать настройку стартовой страницы с номер рабочего места участника ДЭ

Задайте полное название сайта, в кратком названии сайта укажите номер вашего рабочего места.



Дополнительно:

Moodle – это популярная платформа для управления обучением (LMS), обладающая рядом преимуществ:

- Открытый исходный код: Moodle является бесплатным и открытым программным обеспечением, что позволяет пользователям настраивать и модифицировать платформу под свои нужды;
- Гибкость и масштабируемость: платформа поддерживает различные форматы курсов и может быть адаптирована для учебных заведений любого размера от небольших школ до крупных университетов;



Настройка веб-сервера nginx, как обратный прокси-сервер

Подробное описание пункта задания:

При обращении к HQ-RTR по доменному имени moodle.au-team.irpo клиента должно перенаправлять на HQ-SRV на стандартный порт, на сервис moodle.

При обращении к HQ-RTR по доменному имени wiki. au-team.irpo клиента должно перенаправлять на BR-SRV на порт, на сервис mediwiki. OCN

Где выполнять:

На машине: HQ-SRV.

Как делать?

Установить пакет nginx:

```
apt-get install -y nginx
```

Hacтроить nginx как реверсивный прокси сервер, дописав в файл /etc/nginx/nginx.conf следующую информацию:

```
http {
    server {
        listen 80; # Слушаем на 80 порту для HT
        server name moodle.au-team.irpo;
                                         # Указываем первое доменное имя
        location / {
            proxy_pass http://192.168.10.1:80; # Перенаправление на указанный адрес
и порт
            proxy set header Host $host; # Пробрасываем заголовок Host
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; # Пробрасываем IP клиента
           proxy_set_header
                                 X-Forwarded-For
                                                       $proxy_add_x_forwarded_for;
#Пробрасываем заголовок X-Forwarded-For
            proxy set header X-Forwarded-Proto $scheme; #Пробрасываем схему запроса
        }
    server {
        listen 80; # Слушаем на 80 порту для HTTP
        server name wiki.au-team.irpo; # Указываем второе доменное имя
        location / {
            proxy_pass http://192.168.5.1:8080;
                                                  # Перенаправление на указанный
      и порт
            proxy_set_header Host $host; # Пробрасываем заголовок Host
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; # Пробрасываем IP клиента
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
#Пробрасываем заголовок X-Forwarded-For
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; # Пробрасываем схему
запроса
        }
    }
```

Запустить и активировать службу nginx:

```
systemctl enable --now nginx
```



Установка Яндекс. Браузера

Подробное описание пункта задания:

Установите браузер отметьте в отчёте.

Как лелать?

От имени суперпользователя выполнить:

apt-get install -y yandex-browser-stable

Где выполнять:

На виртуальной машине HQ-CLI.

Дополнительно:

Yandex.Browser (Яндекс.Браузер) — это веб-браузер, для просмотра Всемирной Паутины. Он основан на движке ChromiumYandex.Browser доступен для различных платформ, включая Linux и даже Windows.

Существует две основные версии браузера:

1. Стандартная (красный Yandex.Browser) — версия для домашнего использования.



2. Корпоративная (синий Yandex.Browser для бизнеса) — версия с дополнительными инструментами для организаций, включая управление через групповые политики (GPO) и Active Directory.



Краткая справка:

– Яндекс.Браузер (https://www.altlinux.org/ЯндексБраузер).

Где изучается?

2 курс:

- Операционные системы и среды