

API Rest JSON

 [Summary](#)

 [Boite d'envoi](#)

 [Envoi Unitaire](#)

 [Administration](#) >

 [Plugin SMS jQuery](#)

 [Plugin SMS Soap](#)

 [Library .Net .dll](#)

 [API Rest JSON](#)

Réglages

⋮

Clé d'autorisation:



35JDYPfkubS0bQqGcyhUC4AsldQsSst5Xv!!ApJ5T2Q35zA!Mg1V7w!rnwrlF5YV9IVguRUamP=8Erbg9yNq27O8!XffLnqKuhlfB55

Date d'expiration: 2026-08-20 12:14:54



Mode d'utilisation

Pour la bonne utilisation de notre [API Rest JSON](#), Veuillez suivre les instructions qui suivent.

Pour faire fonctionner l'[API Rest JSON](#), vous devez avoir une clé d'autorisation et un sender (l'entête de votre SMS).

- > *La clé d'autorisation:* mentionnée en haut [après activation de votre API](#).
- > *Votre expéditeur (sender) :* autorisé, vous pouvez le récupérer à partir de votre compte [MyStudents](#).

1 Installation

Afin d'utiliser l'[API Rest JSON](#), veuillez utiliser les URLs ci-dessous:

Pour l'envoi des SMS :

<https://mystudents.tunisiesms.tn/api/sms>

Pour la récupération des accusés de réception.

<https://mystudents.tunisiesms.tn/api/dlr>

2 Envoi SMS

Pour envoyer un SMS, les paramètres ci-dessous doivent être présents :

- > *type :* qui représente le type de l'API. **Prière ne pas changer la valeur du type (55).**
- > *%sender% :* entête de votre SMS.
- > *sms :* un array de json contenant la liste des messages à envoyer (composée par un numéro de mobile *%mobile%* et le texte de l'SMS *%sms%*).
- > *%mobile% :* le numéro du mobile qui va recevoir le SMS.



NB: Pour recevoir une autorisation de type **Bearer token** en utilisant comme token la clé d'autorisation de votre API.

Ci-dessous , vous trouverez un exemple d'utilisation:

```
{'type': '55', 'sender': %sender%, 'sms':  
[{'mobile': '%mobile%', 'sms': '%sms%' }]}
```

La réponse reçu sera sous format json comme suit:

```
[{'mobile': '%mobile%', 'status': %status%, 'message_id': %message_id%}]
```

- > *%mobile%* : le numéro de mobile qui a reçu le SMS.
- > *%status%* : le code statut de réponse (voir liste code de status ci-dessous).
- > *%message_id%* : la référence du message qui sera utilisée pour vérifier votre accusé de réception (DLR) ultérieurement.



Récupération DLR

Pour recevoir votre accusé de réception (DLR), veuillez intégrer dans votre URL les arguments ci-dessous:

- > *type* : qui représente le type de l'API. **Prière ne pas changer la valeur du type (55).**
- > *dlr* : un array de json contenant la liste des messages_id à envoyer (composée par un message_id *%message_id%*).
- > *%message_id%* : la référence de votre SMS comme décrit dans la partie d'envoi de SMS.

NB: La récupération du DLR nécessite **une autorisation** de type **Bearer token** en utilisant comme **token** la clé d'autorisation de votre API.

Ci-dessous , vous trouverez un exemple d'utilisation:

```
{'type': '55', 'dlr': [{'message_id': '%message_id%' }]}
```

La réponse reçu sera sous format json comme suit:

```
[{'dlr': '%dlr%', 'mobile': '%mobile%', 'status': %status%, 'dlr_time': '%date_dlr%',  
'message_id': %message_id%}]
```

- > *%dlr%* : l'accusé de réception reçu (DELIVRD, UNDELIV, ...) de l'opérateur après envoi de votre message vers le numéro de mobile (décrit ci-dessous).
- > *%mobile%* : le numéro de mobile qui a reçu le SMS.
- > *%status%* : le code statut de réponse (voir liste des codes de status ci-dessous).
- > *%date_dlr%* : la date de réception du DLR.

4

Codes de status de réponse

Ci-dessous répertorie toutes les réponses possibles (codes et messages de statut) .

- > **200**: Data OK.
- > **400** : Absence du clé.
- > **401** : Clé non autorisé.
- > **402** : Crédit insuffisant.
- > **420** : Quota journalier dépassé.
- > **430** : Contenu manquant.
- > **431** : Destination manquante.
- > **440** : Contenu trop long.
- > **441** : Destination non autorisée.
- > **442** : Sender non autorisé.
- > **500** : Erreur interne.

5

DLR de réponse

Ci-dessous répertorie les différents types possibles du DLR reçu après l'envoi de SMS.

- > **DELIVRD**: Le SMS a été livré à la destination. Aucune autre livraison n'aura lieu.
- > **UNDELIV** : Le SMS a rencontré une erreur de livraison et est considéré comme définitivement non distribuable.
- > **EXPIRED** : Le SMS n'a pas pu être livré pendant sa période de validité et / ou sa période de nouvelle tentative.
- > **REJECTED** : Le SMS a été rejeté. Le fournisseur peut avoir bloqué le(s) numéro(s) de téléphone.
- > **UNKNOWN** : Une erreur inconnue s'est produite.
- > **SKIPPED** : Le SMS a été ignoré.









