

دور — نظام إدارة طوابير الزوار

دليل مستخدم دور

دليل موظف الاستقبال في دور

إصدار أكتوبر 2026 · النسخة 0.1.0

دليل موظف الاستقبال في دور

لمن هذا الدليل

أنت تعمل على مكتب الاستقبال. يصل الزوار، وتساءلهم عن سبب الزيارة، ثم تعطيهم تذكرة برقم. بعد ذلك يضعهم نظام دور في الطابور وينادي عليهم عندما يصبح أحد الموظفين متاحاً. ويمكنك أيضاً طباعة التذكرة، وتسجيل حضور زائر لديه موعد، ومساعدة زائر تحتاج تذكرته إلى تعديل.

بدور الاستقبال تستطيع:

- إصدار تذكرة لسبب زيارة، مع الأولوية واللغة وبيانات الزائر.
- طباعة التذكرة أو إعادة طباعتها لاحقاً.
- تسجيل حضور زائر لديه موعد.
- متابعة قائمة الانتظار المباشرة في فرعك والبحث فيها.
- تعديل التذكرة (الأولوية والملاحظات)، أو تعليقها، أو إلغاؤها.

لا تستطيع تغيير الإعدادات أو المستخدمين أو أسباب الزيارة أو التقارير، فهذه من مهام مسؤول النظام. وإذا لم يظهر على شاشتك زر مذكور هنا، فهذا يعني أن مسؤول النظام لم يمنح دورك هذه الصلاحية.

قبل أن تبدأ

تسجيل الدخول

1. افتح عنوان دور الذي أعطاك إياه مسؤول النظام.
2. اكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط **تسجيل الدخول**.
3. إذا كانت منشأتك تستخدم التحقق بخطوتين، فاكتب الرمز المكوّن من 6 أرقام من تطبيق المصادقة في **رمز التحقق** ثم اضغط **تحقق**.
4. تصل بعدها إلى شاشة **الاستقبال**.

إذا كان بريدك مرتبطاً بأكثر من منشأة، فسيطلب دور **رمز المنشأة**. اطلبه من مسؤول النظام. بعد عدة محاولات خاطئة لكلمة المرور يُقفل حسابك لدقائق. انتظر المدة الظاهرة على الشاشة ثم أعد المحاولة. وإذا لم يكن لديك حساب بعد، فاضغط **اطلب حساباً** في صفحة الدخول. ويجب أن يوافق مسؤول النظام على الطلب.

اللغة والمظهر

- في أعلى كل صفحة، بجانب اسمك، زران صغيران: واحد لـ **مظهر الواجهة** (فاتح أو داكن)، وآخر لـ **اللغة** (العربية أو الإنجليزية). تتغير الصفحة فوراً.
- هذه لغة شاشتك أنت. أما لغة تذكرة الزائر فاختر مستقلاً، وسيأتي شرحه.

كلمة المرور والتحقق بخطوتين

1. اضغط على اسمك في أعلى الصفحة. تفتح صفحة ملفي الشخصي.
2. اضغط **كلمة المرور والتحقق بخطوتين واللغة**. تفتح صفحة حسابي.
3. تحت **تغيير كلمة المرور** اكتب **كلمة المرور الحالية وكلمة المرور الجديدة**، ثم أعدّها في **تأكيد كلمة المرور الجديدة**. ثم اضغط زر الحفظ.
4. يعرض دور الشروط التي يجب أن تستوفيها كلمة المرور (مثل الطول وحرف كبير ورقم). عند النجاح تظهر الرسالة «تم تغيير كلمة المرور وتسجيل الخروج من الجلسات الأخرى.»
5. في الصفحة نفسها يمكنك تفعيل **التحقق بخطوتين (TOTP)** أو إيقافه، وتغيير **لغة الواجهة**.

نصيحة: لا تشارك كلمة المرور مع أحد. اضغط **تسجيل الخروج** (في الزاوية العليا) عندما تغادر المكتب، حتى لا يصدر أحد تذاكر باسمك.

م

مجموعة الأفي للخدمات

الاستقبال

English ٢٨

ها

هند الحلي

تسجيل الخروج

ملفي الشخصي

هند الحلي

الأدوار

موظف استقبال • فرع: الفرع الرئيسي - دمشق

آخر تسجيل دخول

10:45 ص 2026/10/04

كلمة المرور والتحقق بخطوتين واللفة

reception@dor.local

عضو منذ

4 أكتوبر 2026

ها

إضافة صورة

تُعرض مصغرة على شكل دائرة،
أو JPEG أو WebP حتى 2 ميجابايت.

تقدمي

اليوم

هذا الأسبوع

هذا الشهر

التذاكر التي أصدرتها

0

لا توجد بيانات مقارنة بالأسبوع الماضي

الإجراءات التي نُفذتها

1

لا توجد بيانات مقارنة بالأسبوع الماضي

التذاكر الصادرة يوميًا، آخر 14 يومًا

التذاكر التي أصدرتها

1

صفحة ملفي الشخصي مع رابط كلمة المرور واللغة

English

هند الحلي

تسجيل الخروج

مجموعة الأفق للخدمات

الاستقبال

حسابي

التفضيلات

لغة الواجهة

English

تغيير كلمة المرور

كلمة المرور الحالية

كلمة المرور الجديدة

تأكيد كلمة المرور الجديدة

تغيير كلمة المرور

التحقق بخطوتين (TOTP)


أضف خطوة ثانية لتسجيل الدخول باستخدام تطبيق مصادقة مثل Microsoft Authenticator أو Google Authenticator.

تفعيل التحقق بخطوتين

صفحة حسابي

تعرف على شاشتك

لشاشة الاستقبال غاية واحدة: إصدار التذكرة بأقل عدد ممكن من اللمسات.



شاشة الاستقبال

السطر العلوي


- **الفرع:** قائمة منسدلة تظهر فقط إذا كنت تعمل في أكثر من فرع. يتذكر دور اختياريك الأخير على هذا الجهاز.
- **شارة مباشر / جارٍ إعادة الاتصال... / غير متصل** تبين هل تصل التحديثات إلى الشاشة. وعند عدم الاتصال تُعرض آخر حالة معروفة.
- **بالانتظار وقيد الخدمة والموظفون المتاحون:** ثلاثة عدادات مباشرة للفرع.
- **طباعة تلقائية:** خانة اختيار. انظر قسم «طباعة التذكرة» أدناه.
- **تسجيل حضور موعد:** يفتح نافذة تسجيل حضور الموعد.

الجانب الأيمن

- شريط فيه أزرار **الأولوية** وأزرار **لغة الزائر** (يستطيع مسؤول النظام إخفاء أيٍّ منهما).
- **اختر سبب الزيارة:** زر كبير لكل سبب. يعرض كل زر اسم السبب والحرف الذي تبدأ به أرقامه (مثل A) وعدد المنتظرين لهذا السبب. تأتي الأسباب الأكثر استخداماً أولاً. والمفتاح الصغير في زاوية الزر هو اختصاره على لوحة المفاتيح. ومربع **ابحث في الأسباب...** يبحث بالاسم أو بالحرف.
- تحت الأزرار، إذا كان السبب يحتاج إلى بيانات، يفتح النموذج وفيه زر **إصدار التذكرة**.

الجانب الأيسر: قائمة الانتظار المباشرة

قائمة تذاكر اليوم في الفرع، وفيها تبويبات **الحالية** و**بالانتظار** و**مستدعاة** / **قيد الخدمة** و**منتھية** و**الكل**، ومربع **ابحث بالرقم أو الاسم أو الجوال....** يعرض كل سطر الرقم، واسم الزائر أو السبب، ووسماً للأولوية إن وُجدت، وعدد من أمامه، ومن يخدمه، ومدة وجوده، وشارة الحالة. وزر النقاط الثلاث في السطر يفتح قائمة الإجراءات.



قائمة الانتظار المباشرة

المهام اليومية

إصدار تذكرة (الطريقة المعتادة)

1. رَجَب بالزائر واسأله عن سبب زيارته.
 2. إذا كان الزائر يحتاج إلى أولوية خاصة فاضغط زر **الأولوية** المناسب أولاً (مثلاً لكبار السن أو الزوار المميزين؛ والأسماء تختلف بحسب منشأتك). اضغطه مرة ثانية لإلغائه. وبعد كل تذكرة تعود الأولوية إلى عادي تلقائياً.
 3. إذا فُصل الزائر لغة أخرى فاضغط **العربية** أو **English** تحت **لغة الزائر**. تبقى هذه اللغة للتذكار التالية حتى تغيّرها.
 4. اضغط زر سبب الزيارة (أو اضغط مفتاح اختصاره).
 5. يحدث أحد أمرين:
 - إذا كان السبب لا يحتاج إلى كتابة شيء، تصدر التذكرة فوراً.
 - إذا كان يحتاج إلى بيانات، يفتح النموذج. املأ الحقول التي عليها نجمة حمراء، ثم اضغط **إصدار التذكرة**.
 6. يعرض دور الرقم الجديد وعدد من أمام الزائر والانتظار المتوقع. أخبر الزائر بالرقم أو سلّمه التذكرة المطبوعة.
- إذا اختار مسؤول النظام نمط «التأكيد الكبير»، تفتح نافذة **تم إصدار التذكرة** برقم كبير جداً. اضغط **تذكرة جديدة** (أو Enter) للمتابعة. وإلا يظهر شريط أخضر صغير فيه الرقم أعلى الشاشة ويختفي بعد ثواني، ويمكنك الضغط على السبب التالي مباشرة.

تنبيه: اضغط **إصدار التذكرة** مرة واحدة فقط. إذا كانت الشبكة بطيئة فانتظر. يحمي دور من تكرار التذكرة عند إعادة المحاولة، لكن الزائر الثاني يجب أن تصدر له تذكرة ثانية عن قصد.

بيانات الزائر ورقم الجوال والموافقة

لكل سبب حقوقه الخاصة. أشهرها اسم الزائر ورقم الجوال والشركة والبريد الإلكتروني وآخر ٤ أرقام من الهوية وملاحظات.

- الحقول التي عليها نجمة حمراء إلزامية. اضغط **إضافة بيانات (اختياري)** لترى بقية الحقول.
- رقم الجوال يتيح لدور التعرف على الزائر العائد وعرض سجل زيارته للموظف. ويتيح أيضاً إرسال رسائل عن الدور (انظر «ما يراه الزائر وما يصله»).
- إذا كتبت أي بيان شخصي وكانت منشأتك تشترط الموافقة، تظهر خانة **الموافقة** مع جملة بلغة الزائر. اقرأها على الزائر أو دعه يقرؤها، ولا تضع علامة إلا إذا وافق. يبقى زر **إصدار التذكرة** رمادياً حتى تضع العلامة.
- إذا نقص حقل أو كان خاطئاً تظهر رسالة حمراء تبيّن أي حقل («يرجى تعبئة: ...»).

ملاحظة: إذا أصدرت التذكرة بلمسة واحدة وتبيّن أن بياناً مطلوباً ناقص، يفتح دور النموذج لك بدلاً من أن يفشل.

اختيار من يخدم الزائر

في أغلب الأسباب لا تفعل شيئاً: أول موظف متاح ينادي على التذكرة. وبعض الأسباب يستخدم فيها مسؤول النظام الإنسان البدوي، فيظهر في النموذج **إسناد إلى موظف**. اختر موظفاً أو أترك **أول موظف متاح**. وتظهر هذه القائمة لك أيضاً إذا كان دورك يملك صلاحية إعادة الإسناد.

طباعة التذكرة

تُطبع التذاكر على طابعة إيصالات حرارية (٨٠ مم). تعرض التذكرة المطبوعة:

- الشعار أو اسم الشركة، ورقم التذكرة بخط كبير، وسبب الزيارة؛
- الانتظار المتوقع بالصياغة التي حددتها منشأتك؛
- رمز QR يفتح صفحة متابعة الزائر على هاتفه (إذا كان مفعّلاً)؛
- اسم شبكة Wi-Fi وكلمة مرورها ورمز QR لها (إذا كان فرعك يقدم Wi-Fi)؛
- عبارة ختامية والتاريخ والوقت.

وتُطبع التذكرة بلغة الزائر وليس بلغتك.

كيف تبدأ الطباعة:

- إذا كانت **طباعة تلقائية** مفعّلة، تفتح نافذة الطباعة بعد كل تذكرة.
- إذا كانت غير مفعّلة، اضغط **طباعة** في الشريط الأخضر أو في نافذة التأكيد.
- لإعادة طباعة تذكرة قديمة، افتح قائمة النقاط الثلاث في سطرها بقائمة الانتظار واختر **إعادة الطباعة**.

إذا كان هذا الحاسوب بلا طابعة: ألغ تفعيل **طباعة تلقائية** (الخانة موجودة أيضاً في نافذة التأكيد). يُحفظ هذا الاختيار على هذا الحاسوب فقط، وتحتفظ حواسيب الاستقبال الأخرى باختيارها. بعد ذلك اقرأ الرقم للزائر، أو اعرضه على الشاشة، أو دعه يمسح رمز QR. ويحدد مسؤول النظام القيمة الافتراضية للأجهزة الجديدة.

نصيحة: إذا كانت نافذة الطباعة تفتح في كل مرة وتريد طباعة صامته، فاطلب من الفني تشغيل المتصفح بوضع الطباعة الصامته (kiosk-printing).

تسجيل حضور موعد

1. اضغط **تسجيل حضور موعد** في الأعلى.
 2. اكتب **رمز الموعد** الذي يعرضه الزائر (أحرف وأرقام، ٣ خانات على الأقل). ثم اضغط **بحث**.
 3. إذا وُجد الموعد، يعرض دور السبب والتاريخ والوقت واسم الزائر.
 4. اضغط **تسجيل الحضور وإصدار التذكرة**. يفتح النموذج لهذا السبب والموعد مرتبط به.
 5. املأ ما يلزم واضغط **إصدار التذكرة**. تظهر على التذكرة في قائمة الانتظار علامة **موعد**.
- الرسائل التي قد تراها: «لا يوجد موعد بهذا الرمز.» (تحقق من الرمز) و«تم تسجيل حضور هذا الموعد مسبقاً.» (توجد تذكرة بالفعل، فابحث عنها في قائمة الانتظار).

مساعدة زائر لديه تذكرة قائمة

افتح قائمة النقاط الثلاث في سطر الزائر بقائمة الانتظار. الخيارات التي تراها تعتمد على صلاحياتك وعلى حالة التذكرة.

الإجراء	متى تستخدمه
إعادة الطباعة	فقد الزائر تذكرته الورقية.
تعديل	تغيير الأولوية أو ملاحظات تذكرة ما زالت فعالة.
إسناد	توجيه تذكرة منتظرة إلى موظف معين، أو اضغط إتاحتها للجميع لإزالة الإسناد.
خرج الزائر مؤقتاً	على زائر منتظر أن يغادر قليلاً. تُعلّق التذكرة حتى لا يُنادى عليها.
عاد الزائر	عاد الزائر. تعود التذكرة إلى الانتظار.
إلغاء التذكرة	غادر الزائر أو لم يعد بحاجة إلى الخدمة.

بعد **إلغاء التذكرة** تظهر رسالة «تم إلغاء التذكرة...» مع زر **تراجع** لنحو ٨ ثوانٍ. اضغط **تراجع** إذا ألغيتها بالخطأ.

للعثور على تذكرة بسرعة اكتب الرقم أو الاسم أو الجوال في **ابحث بالرقم أو الاسم أو الجوال**.... واستخدم التبويبات لعرض المنتظرة أو المستدعاة أو المنتهية فقط.

ملاحظة: الزائر الذي يحتاج إلى سبب زيارة آخر يأخذ تذكرة جديدة. ألغِ التذكرة القديمة إذا لم تعد لازمة. لا يوجد زر «تحويل».

تبديل الفرع

إذا كنت تعمل في أكثر من فرع فاختر الفرع من قائمة **الفرع** في الأعلى. تتغير الأسباب وقائمة الانتظار إلى ذلك الفرع.

ما يراه الزائر وما يصله

صفحة المتابعة على الهاتف

عندما يمسح الزائر رمز QR على التذكرة، يفتح هاتفه صفحة لا تحتاج إلى تسجيل دخول، تعرض:

- الفرع وسبب الزيارة ورقم التذكرة بأرقام كبيرة؛
- **عدد من أمامك** والانتظار المتوقع (ما دام الزائر منتظراً فقط)؛
- رسالة: «يرجى الانتظار، سننادي على رقمك»؛
- عند المناداة: «حان دورك! تفضل إلى» واسم المكتب، مع تغيير في اللون؛
- أثناء الخدمة: «تتم خدمتك الآن» وفي النهاية: «شكراً لزيارتكم»؛
- إذا كانت التذكرة معلقة أو ملغاة أو فاتته المناداة: رسالة تطلب من الزائر مراجعة الاستقبال.

تحدث الصفحة تلقائياً كل بضع ثوانٍ، وتفتح باللغة التي اخترتها في الاستقبال. وإذا أوقف مسؤول النظام الصفحة، يرى الزائر «لم يتم العثور على هذه التذكرة أو أن الصفحة غير مفعلة». ولا يظهر رمز QR على التذكرة المطبوعة.

وإذا لم يعط الزائر رقم هاتف، قد تعرض الصفحة **استلم التحديثات على هاتفك**: يكتب الزائر رقمه، ويوافق، ويضغط **أرسلوا لي التحديثات**. ويظهر هذا فقط إذا كانت قناة مراسلة مفعلة.

الرسائل (واتساب، رسائل نصية، بريد إلكتروني)

إذا فعل مسؤول النظام الإشعارات، فقد يصل الزائر الذي لديه رقم هاتف أو بريد رسائل مثل: تم إصدار رقمك مع رابط لمتابعة الطابور، اقترب دورك، تمت مناداتك إلى المكتب، فاتتك المناداة، وشكر بعد الزيارة. يجزّب دور واتساب أولاً ثم الرسائل النصية ثم البريد، بحسب ما يحدده مسؤول النظام.

تُرسل الرسائل بعد موافقة الزائر عندما تشترط منشأتك ذلك، ولهذا تهم خانة الموافقة في الاستقبال.

إيقاف الرسائل

قد تتضمن كل رسالة نصية أو بريدية رابطاً إلى صفحة **إيقاف الرسائل**. يضغط الزائر **نعم، أوقفوا الرسائل** فلا يصله شيء بعد ذلك. لا تستطيع فعل ذلك عنه من الاستقبال. وإذا طلب زائر إيقاف ولم تصله رسالة، فاطلب منه استخدام الرابط في آخر رسالة، أو راجع مسؤول النظام (طلبات الخصوصية من مهامه).

التقييم

بعد احتمال الزيارة قد تعرض صفحة المتابعة **كيف كانت تجربتك معنا؟** بوجوه أو نجوم من ١ إلى ٥، وتعليق اختياري، وأحياناً سؤال عن احتمال التوصية بنا. وقد يصل رابط التقييم أيضاً في رسالة الشكر. يجب الزائر مرة واحدة. ولا ترى الإجابات ولا تدخلها في الاستقبال.

المجموعات والقاعات

بعض الزيارات تُستقبل مع مجموعة في قاعة. تصدر هذه التذاكر بالطريقة نفسها. يرى الزائر بعدها «يرجى الانتظار، ستنم مناداتك مع مجموعة إلى القاعة»، وعند المناداة يرى رقم القاعة بدل المكتب. ولا توجد أزرار خاصة بالقاعات في الاستقبال.

كشك التسجيل الذاتي (من جوتك)

قد يكون في فرعك جهاز لوجي يأخذ منه الزوار تذاكرهم بأنفسهم. أنت لا تشغله، لكن قد يسألك الزوار عنه.

1. يختار الزائر اللغة، ثم يلمس الخدمة التي يحتاجها.
 2. إذا طلبت الخدمة بيانات (الاسم، رقم الجوال وغيرها) يكتبها الزائر على لوحة الأرقام. أما البيانات التي لا يسمح الكشك بطلبها (مثل آخر ٤ أرقام من الهوية) فتجعل الخدمة مقتصرة على الموظف.
 3. يضغط الزائر **احصل على رقمي**. تعرض الشاشة **رقمك** وعدد من أمامه ورمز QR لمتابعة الطابور. ويمكن أن تُطبع التذكرة أيضاً.
 4. بعد ثوانٍ يعود الكشك إلى البداية.
- الخدمة المحددة بأنها «تحتاج إلى موظف» تعرض **يرجى مراجعة الموظف**: وجّه الزائر إلى مكتبك. وإذا امتلأ الطابور أو انقطع الاتصال، يعرض الكشك رسالة تطلب من الزائر مراجعة الموظفين. وإذا عرض الكشك «التسجيل الذاتي غير متاح هنا» فأصدر التذكرة بنفسك.
- وتظهر التذاكر الصادرة من الكشك في قائمة الانتظار لديك كغيرها. أما اقتزان الأكشاك وإعداداتها فيتولاها مسؤول النظام.

ممارسات جيدة ونصائح

- أبقى أزرار الأسباب أمامك. احفظ مفاتيح الاختصار للأسباب الأكثر ازدحاماً. اضغط **Esc** لإلغاء الاختيار.
- اختر الأولوية قبل السبب. تعود إلى عادي بعد كل تذكرة، فلا يؤسم الزائر التالي بالخطأ.
- اطلب رقم الجوال في كل مرة. فهو يوصل التحديثات للزائر ويساعد الموظف.
- قل رقم التذكرة وأين ينتظر الزائر، وأشر إلى شاشة العرض.
- راقب عدّادي **بالانتظار والموظفون المتاحون**. إذا كثّر المنتظرون ولا يوجد موظف متاح فأخبر مشرفك.
- ابحث في قائمة الانتظار قبل إصدار تذكرة ثانية للزائر يقول إن لديه تذكرة.
- لا تكتب أسراراً أو بيانات شخصية غير لازمة في **ملاحظات**.

أسئلة شائعة وحل المشكلات

المشكلة	ما العمل
تظهر الصفحة غير مصرّح بالدخول	دورك لا يتيح هذه الصفحة. راجع مسؤول النظام.
لا يظهر الاستقبال بعد الدخول	لم يُسند إليك دور بعد. راجع مسؤول النظام.
غير متصل: تُعرض آخر حالة معروفة	انقطع الاتصال. تحقق من الشبكة. تتحدث الشاشة وحدها عند عودته.
زر إصدار التذكرة رمادي	ضع علامة في خانة الموافقة ، أو املأ الحقول المطلوبة.

المشكلة	ما العمل
«نفدت أرقام التذاكر لهذه الخدمة اليوم.»	انتهى نطاق أرقام هذا السبب لليوم. أبلغ مسؤول النظام.
«الطابور ممتلئ حالياً.»	بلغ الفرع حد الانتظار. راجع مشرفك.
لا تفتح نافذة الطباعة	تأكد أن طباعة تلقائية مفعلة، أو اضغط طباعة . وتأكد أن الطابعة هي الافتراضية للمتصفح.
الحاسوب بلا طباعة	ألغ طباعة تلقائية واستخدم الرقم على الشاشة أو رمز QR.
رمز QR غير موجود على التذكرة	أوقفه مسؤول النظام، أو أن صفحة المتابعة موقوفة.
أصدرت التذكرة لسبب خاطئ	ألغها (استخدم تراجع إن كان للتو) ثم أصدر تذكرة جديدة.
فقد الزائر تذكرته	ابحث عنه في قائمة الانتظار واختر إعادة الطباعة .
«لا يوجد موعد بهذا الرمز.»	تحقق من الرمز مع الزائر. تُحوّل الأحرف إلى كبيرة تلقائياً.
سبب أحتاجه غير موجود	قد لا يكون متاحاً في فرعك. اسأل مسؤول النظام.
لا أرى تسجيل حضور موعد أو تعديل أو إلغاء التذكرة	دورك لا يملك هذه الصلاحية. اسأل مسؤول النظام.
يريد الزائر ألا تصله رسائل	اطلب منه الضغط على رابط الإيقاف في الرسالة.

مرجع سريع

الزر أو الإجراء	وظيفته
زر السبب	يصدر تذكرة فوراً، أو يفتح النموذج إذا لزمَت بيانات
أزرار الأولوية	تجعل التذكرة التالية ذات أولوية حتى تصدر
لغة الزائر	لغة التذكرة المطبوعة وصفحة المتابعة
إصدار التذكرة	ينشئ التذكرة من النموذج
تذكرة جديدة	يغلق نافذة التأكيد
طباعة	يطبع آخر تذكرة
طباعة تلقائية	يطبع بعد كل تذكرة، على هذا الحاسوب
تسجيل حضور موعد	يبحث عن موعد برمزه
تسجيل الحضور وإصدار التذكرة	يصدر التذكرة للموعد الذي وُجد

الزر أو الإجراء	وظيفته
إعادة الطباعة	يطبع تذكرة قائمة مرة أخرى
تعديل	يغيّر الأولوية أو الملاحظات
إسناد	يعطي تذكرة منتظرة لموظف
خرج الزائر مؤقتاً / عاد الزائر	يعلق التذكرة المنتظرة أو يستأنفها
إلغاء التذكرة	يلغي التذكرة؛ وتراجع يعيدها لبضع ثوانٍ
ابحث بالرقم أو الاسم أو الجوال...	يجد تذكرة في قائمة الانتظار
تسجيل الخروج	ينهي جلستك