



دور — نظام إدارة طوابير الزوار

دليل مستخدم دور

دور: نظرة عامة على النظام والمصطلحات والأساسيات
المشاركة

إصدار أكتوبر 2026 · النسخة 0.1.0

دور: نظرة عامة على النظام والمصطلحات والأساسيات المشتركة

اقرأ هذا الفصل أولاً، يشرح ما هو «دور»، وكيف تمرّ الزيارة داخل النظام، ومن يقوم بماذا، وما يفعله كل مستخدم: تسجيل الدخول، واختيار اللغة، وحماية الحساب، وفهم حالات التذكرة. بعده اقرأ دليل دورك الوظيفي.

1. ما هو «دور» وكيف تسير الزيارة

«دور» نظام لإدارة انتظار الزوار. بدل أن يقف الزوار في زحام أمام الكاونتر، يحصل كل زائر على **تذكرة** برقم، وينتظر براحة، ثم يُنادى عليه عندما يحين دوره. يقرر النظام أي موظف يخدم الزائر التالي، ويعرض النداء على شاشة، ويمكنه إعلانه بالصوت. تمرّ الزيارة العادية بهذه الخطوات:

1. **يصل الزائر.** بعض الزوار لديهم موعد، وآخرون يأتون دون موعد.
2. **تُصدر التذكرة.** يصدرها موظف الاستقبال، أو يأخذها الزائر بنفسه من كشك (جهاز لوحي للخدمة الذاتية). أما صاحب الموعد فيسجل موظف الاستقبال حضوره، فيتحول مواعده إلى تذكرة في الطابور.
3. **تنتظر التذكرة في طابور.** لكل تذكرة سبب زيارة (الخدمة التي يحتاجها الزائر). ويستطيع الزائر متابعة دوره بمسح رمز QR على التذكرة بهاتفه.
4. **محرك التوزيع يسندها.** عندما يتفرغ موظف، يختار المحرك التذكرة التالية له وفق قواعد الفرع: سبب الزيارة، والأولوية، ومدة انتظار الزائر، وحجم عمل الموظف.
5. **شاشة العرض والصوت ينادون عليها.** تعرض شاشة صالة الانتظار رقم التذكرة والمكتب. وإذا كان الصوت مفعلاً فإنه يعلن النداء أيضاً.
6. **يخدم الموظف الزائر.** يضغط الموظف **بدء الخدمة**، ويساعد الزائر، ثم يسجل النتيجة.
7. **تختتم الزيارة.** تُغلق التذكرة. وإذا فعّل المسؤول التقييم، يستطيع الزائر تقييم زيارته من هاتفه.

الخطوة	من يقوم بها	ماذا يفعل
الوصول والتذكرة	موظف الاستقبال، أو الزائر على الكشك	يختار سبب الزيارة ويصدر التذكرة
الانتظار	الزائر	ينتظر ويتابع تذكركه على الهاتف إن أراد
الإسناد	محرك التوزيع	يختار التذكرة التالية لكل موظف متاح، تلقائياً
النداء	الموظف وشاشة العرض والصوت	ينادي الموظف، وتعلن الشاشة والصوت النداء
الخدمة	الموظف	يبدأ ويخدم وينتهي (أو يعلّق أو يحوّل أو يسجل عدم حضور)
المتابعة	المشرف والمسؤول	يراقبان لوحة المتابعة المباشرة، ويقرآن التقارير، ويضبطان الإعدادات

٢. الأدوار في صفحة واحدة

لكل شخص دور واحد أو أكثر. يحدد الدور المساحات التي تظهر لك بعد تسجيل الدخول. وإذا كانت لديك عدة مساحات يعرض «دور» العبارة **اختر مكان العمل**.

الدور	ما يفعله	مكان عمله	الدليل المناسب
موظف الاستقبال	يصدر تذاكر للزوار بدون موعد، ويسجل حضور المواعيد، ويعدّل التذاكر أو يلغيها، ويعيد طباعتها	الاستقبال	دليل موظف الاستقبال
الموظف (الخدمة)	ينادي على الزوار ويخدمهم على مكتبه، ويعلّق التذاكر ويحوّلها ويُنهيها	مساحة الموظف	دليل الموظف
المشرف	يراقب الطابور مباشرة، ويتابع التنبيهات، ويقرأ التقارير، وقد يعيد إسناد التذاكر	لوحة المتابعة المباشرة والتقارير	دليل المشرف
مسؤول المدينة	يدير مدينة أو فرعاً: المستخدمين والفروع والمكاتب وأسباب الزيارة والشاشات والقواعد والتقارير	لوحة الإدارة	دليل المسؤول
المسؤول العام	كل ما يفعله مسؤول المدينة لجميع المدن، إضافة إلى إعدادات المؤسسة كالمدينة والأدوار والهوية البصرية والأمان	لوحة الإدارة	دليل المسؤول
من يجهّز الشاشات والأكشاك	مسؤول يقرن شاشات صالة الانتظار والأكشاك برمز اقتراح	لوحة الإدارة ثم الشاشات	دليل المسؤول

ما يجب معرفته:

- الأدوار الأساسية المدمجة هي: موظف الاستقبال والموظف ومسؤول المدينة والمسؤول العام. أما المشرف فهو عادةً دور مخصص ينشئه المسؤول من الصلاحيات، لذلك قد تختلف صلاحياته من مؤسسة إلى أخرى.
- يمكن أن يسري الدور على المؤسسة كلها، أو على مدينة، أو على فرع واحد.
- إذا ظهرت لك الرسالة **غير مصرّح بالدخول** فدورك لا يشمل تلك الصفحة. اسأل المسؤول.
- إذا ظهرت الرسالة «لم يُسند إلى حسابك أي دور بعد» فاطلب من المسؤول أن يمنحك دوراً.

تسجيل الدخول

صفحة تسجيل الدخول

1. افتح عنوان «دور» الذي أعطاك إياه المسؤول.
 2. اكتب **البريد الإلكتروني وكلمة المرور** ثم اضغط **تسجيل الدخول**.
 3. إذا كان بريدك مرتبطاً بأكثر من منشأة يظهر حقل جديد هو **رمز المنشأة**. أدخل الرمز واضغط **تسجيل الدخول** مجدداً.
 4. إذا كان التحقق بخطوتين مفعلاً، أدخل **رمز التحقق** المكوّن من ٦ أرقام واضغط **تحقق**.
- بعد عدة محاولات خاطئة لكلمة المرور يُقفل حسابك لفترة (افتراضياً ٥ محاولات و١٥ دقيقة). انتظر ثم أعد المحاولة. وتنتهي الجلسة تلقائياً بعد ساعات (١٢ ساعة افتراضياً)، فقد تحتاج إلى تسجيل الدخول من جديد. وللخروج استخدم **تسجيل الخروج**.

اللغة والمظهر الفاتح والداكن

- يعمل «دور» بالعربية والإنجليزية. استخدم زر اللغة (يعرض اللغة الأخرى) في الشريط العلوي. وعندما تكون مسجلاً يُحفظ اختيارك في ملفك. ويمكنك تغييره أيضاً من صفحة **حسابي** تحت **لغة الواجهة**.
- في شاشات الموظفين مفتاح للمظهر الفاتح والداكن (**التبديل إلى الوضع الداكن / التبديل إلى الوضع الفاتح**). وفي أول مرة يتبع إعداد جهازك. ويأخذ المظهر الداكن درجة لونية من اللون الأساسي لمنشأتك.

أيقونة المساعدة (?) بجانب الحقل أو الرقم

حيثما يحتاج حقل أو إعداد أو رقم إلى شرح تجد بجانب اسمه أيقونة (?) صغيرة بدل فقرة نصية. مرّر المؤشر فوقها، أو انتقل إليها بمفتاح Tab، أو المسها على الهاتف، فيظهر الشرح. وتستخدم في صفحات الإدارة والإعدادات والتقارير والملف الشخصي. وإذا طلب منك دليل آخر قراءة شرح حقل فهذا هو مكانه.

استخدام «دور» على الهاتف

يتحول الشريط العلوي (قائمة مساحات العمل وزر اللغة وتسجيل الخروج) إلى أيقونات في الشاشة الصغيرة، وتنزلق تبويبات صفحة التقارير جانباً، وتتحول القوائم الطويلة مثل تقييمات الزوار إلى بطاقات.

تثبيت «دور» كتطبيق (PWA)

يمكن تثبيت «دور» كتطبيق على الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف، بنافذة وأيقونة خاصتين.

1. افتح «دور» في Chrome أو Edge (وعلى الهاتف في Chrome أو Safari).
2. استخدم خيار التثبيت في المتصفح: أيقونة التثبيت في شريط العنوان على الحاسوب، أو **إضافة إلى الشاشة الرئيسية / تثبيت التطبيق** من قائمة المتصفح على الهاتف.
3. افتح «دور» من الأيقونة الجديدة.

يتبع اسم التطبيق ولونه هوية مؤسستك، والتثبيت لا يجعل «دور» يعمل دون إنترنت: فهو يحتاج الشبكة دائماً، ولا يعرض إلا آخر هيكل للصفحة عند انقطاع قصر.

حسابي: كلمة المرور والتحقق بخطوتين

مجموعة الأقق للخدماتمساحة الموظف

Englishخالد الدمشقيتسجيل الخروج

حسابي

التفضيلات

لغة الواجهة

English

تغيير كلمة المرور

كلمة المرور الحالية

كلمة المرور الجديدة

تأكيد كلمة المرور الجديدة

تغيير كلمة المرور

التحقق بخطوتين (TOTP)

أضف خطوة ثانية لتسجيل الدخول باستخدام تطبيق مصادقة مثل Microsoft Authenticator أو Google Authenticator.

تفعيل التحقق بخطوتين

صفحة حسابي

افتح ملفي الشخصي من الشريط العلوي، ثم اتبع الرابط **كلمة المرور والتحقق بخطوتين واللغة** للوصول إلى حسابي.

تغيير كلمة المرور

1. في **تغيير كلمة المرور** أدخل **كلمة المرور الحالية**.
 2. أدخل **كلمة المرور الجديدة** وتأكد **كلمة المرور الجديدة**.
 3. احفظ. سيتم تسجيل خروجك من الجلسات الأخرى.
- يجب أن تلتزم كلمة المرور الجديدة بالشروط الظاهرة على الشاشة. افتراضياً تحتاج ١٠ أحرف على الأقل، وحرفاً إنجليزياً كبيراً وآخر صغيراً ورقماً، وألا تكون شائعة، وألا تحتوي على اسم بريدك الإلكتروني. ويمكن للمسؤول تغيير هذه الشروط.

تفعيل التحقق بخطوتين

1. ثبت تطبيق مصادقة مثل Microsoft Authenticator أو Google Authenticator.
 2. في **التحقق بخطوتين (TOTP)** اضغط **تفعيل التحقق بخطوتين**.
 3. امسح رمز QR بالتطبيق، وإن تعذر المسح فاكتب المفتاح الظاهر تحت **أو أدخل هذا المفتاح يدوياً**.
 4. أدخل الرمز المكوّن من ٦ أرقام من التطبيق واضغط **تحقق**.
- بعد ذلك يطلب كل تسجيل دخول رمزاً. ولإيقافه أدخل كلمة مرورك الحالية واضغط **إيقاف**. وقد يفرض المسؤول التحقق بخطوتين على بعض الأدوار. وإذا فقدت هاتفك فاطلب من المسؤول استخدام **إلغاء التحقق بخطوتين** على مستخدمك.

نسيت كلمة المرور

لا يوجد زر «نسيت كلمة المرور» في صفحة تسجيل الدخول. اطلب من المسؤول أن يفتح مستخدمك في **لوحة الإدارة** ثم **المستخدمون** ويضغط **إعادة تعيين كلمة المرور**. سيتم تسجيل خروجك من كل الأجهزة وتحصل على رابط يعمل مرة واحدة ويصلح ٢٤ ساعة. إذا فُعل المسؤول **إرساله بالبريد الإلكتروني أيضاً** يصلك الرابط في بريدك، وإلا فيسّلمه لك. افتح الرابط واختر كلمة مرور جديدة واضغط **حفظ كلمة المرور**. وإذا ظهرت رسالة أن الرابط غير صالح أو مستخدم أو منتهي الصلاحية فاطلب رابطاً جديداً.

الحصول على حساب

هناك طريقتان.

قبول دعوة. يدعوك المسؤول من **المستخدمون** ويسّلمك رابطاً (ينسخ المسؤول الرابط ويرسله لك بنفسه). تعرض الصفحة «انضم إلى» متبوعاً باسم المنشأة والدور الذي دُعيت به. أدخل اسمك وكلمة مرور وأكّدها واضغط **إنشاء حسابي**. رابط الدعوة ينتهي بعد مدة (٧٢ ساعة افتراضياً) ويعمل مرة واحدة. وإذا فشل فاطلب رابطاً جديداً.

طلب حساب بنفسك.

English ٨

م

مجموعة الأطقم للخدمات

طلب حساب

أدخل بياناتك وسرّاجع المسؤول طلبك.

اسمك

English العربية

البريد الإلكتروني

الهاتف (اختياري)

اختر كلمة مرور

تأكيد كلمة المرور

إرسال الطلب

لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

صفحة طلب حساب

1. في صفحة تسجيل الدخول اضغط **اطلب حساباً**. لا يظهر هذا الرابط إلا إذا سمح المسؤول بالطلبات.
2. أدخل **اسمك والبريد الإلكتروني والهاتف** (اختياري) وكلمة المرور مرتين.
3. اضغط **إرسال الطلب**.
4. يراجع المسؤول الطلب ويختار دورك وفرعك ويوافق عليه. بعدها يمكنك تسجيل الدخول بكلمة المرور التي اخترتها. وإذا ظهرت الرسالة «طلبات الحسابات غير متاحة حالياً» فاطلب دعوة من المسؤول.

٤. حالات التذكرة

تكون التذكرة دائماً في حالة واحدة فقط. وتظهر الحالة في قائمة الاستقبال ومساحة الموظف ولوحة المتابعة والتقارير.

الحالة	المعنى	ما قد يحدث بعدها
موعد	حجز الزائر موعداً ولم يصل ويسجل حضوره بعد	يسجل حضوره (تصبح بالانتظار) أو تلغى
بالانتظار	التذكرة في الطابور بانتظار موظف	تستدعى، أو تعلق، أو تحوّل، أو تلغى
تم الاستدعاء	نادى موظف على الزائر وتعرض الشاشة الرقم	تبدأ الخدمة، أو يُعاد النداء، أو لم يحضر، أو تعليق، أو تحويل، أو إلغاء
قيد الخدمة	الموظف يخدم الزائر الآن	تكتمل، أو تعلق، أو تحوّل

الحالة	المعنى	ما قد يحدث بعدها
معلقة	متوقفة مؤقتاً، مثلاً خرج الزائر قليلاً	تُستأنف (ترجع إلى بالانتظار)، أو تُحوّل، أو تُلغى
مكتملة	انتهت الزيارة	نهائية. يمكن التراجع عنها لوقت قصير عند الخطأ
لم يحضر	نودي على الزائر ولم يأت	نهائية، إلا إذا أُعيدت إلى الطابور
ملغاة	أُلغيت التذكرة	نهائية. يمكن التراجع عنها لوقت قصير عند الخطأ

ملاحظات:

- التذاكر في حالتي «تم الاستدعاء» و«قيد الخدمة» تُحسب ضمن الحد الأقصى لعدد تذاكر الموظف في وقت واحد.
- التحويل إجراء وليس حالة: تعود التذكرة إلى «بالانتظار» في خدمة أخرى أو عند موظف آخر.
- بحسب سياسة الفرع، تُغلق حالة «لم يحضر» أو تُرسل التذكرة إلى آخر الطابور. ويمكن التراجع عن عدم حضور أو إنهاء أو إلغاء بالخطأ خلال مهلة التراجع التي يحددها المسؤول (بالثواني).

5. المصطلحات

المصطلح	المعنى
التذكرة	سجل برقم لزيارة واحدة، مثل A-014 . الحرف (البادئة) يتبع سبب الزيارة، ويبدأ التقييم من جديد في كل يوم خدمة
الطابور	التذاكر المنتظرة للخدمة نفسها في فرع
سبب الزيارة	الخدمة التي يحتاجها الزائر، مثل «فتح حساب». يحدد الطابور والموظفين الذين يخدمونه
المكتب	الكاونتر أو النافذة التي يخدم عليها الموظف. تعلن الشاشة رقم المكتب
القاعة / الجلسة الجماعية	غرفة بسعة محددة يستقبل فيها مضيف واحد عدة زوار معاً. القاعات متوقفة ما لم يفعّلها الفرع
الفرع	موقع فعلي واحد له مكاتبه وموظفوه وشاشاته وإعداداته
المدينة	مجموعة فروع. يدير مسؤول المدينة فروع مدينته
الأولوية	مستوى يجعل بعض التذاكر تُنادى قبل غيرها. يختارها موظف الاستقبال عند الإصدار إن كانت الأولويات مهيأة
لم يحضر	زائر نودي عليه ولم يصل
التحويل	إرسال التذكرة إلى خدمة أخرى أو إلى موظف محدد، مع ملاحظة اختيارية
التعليق	إيقاف التذكرة مؤقتاً ثم استئنافها لاحقاً

المصطلح	المعنى
زائر بدون موعد	زائر ليس لديه موعد
الموعد	زيارة محجوزة. يعطي الزائر رمز الموعد ويستخدم موظف الاستقبال تسجيل حضور موعد
شاشة العرض	شاشة صالة الانتظار التي تعرض النداءات الحالية. تُقرن برمز ولا تحتاج تسجيل دخول
الكشك	جهاز لوجي للخدمة الذاتية يختار منه الزائر الخدمة ويحصل على تذكرة
لوحة المتابعة	شاشة العمليات المباشرة للمشرفين: أعداد الانتظار وحالات الموظفين والانتظار الطويل والتنبيهات
CSAT	رضا الزوار: تقييم من 1 إلى 5 يعطيه الزائر بعد الزيارة

٦. أسئلة شائعة

من يرى تذاكري وتقاريري؟ فقط من يسمح دوره بذلك، وفقط للفروع أو المدن التي يشملها دوره. يرى المسؤولون أكثر مما يراه الموظفون.

لماذا لا أرى قائمة أو صفحة يراها زميلي؟ أدوراكما مختلفة. ترى فقط المساحات التي تسمح بها أدوارك. اسأل المسؤول إن احتجت إلى مساحة أخرى.

هل أستطيع استخدام «دور» بالعربية والإنجليزية معاً؟ يستخدم كل شخص لغة واجهة واحدة في الوقت نفسه، ويمكنه التبديل متى شاء. أما النصوص الموجهة للزائر، كصفحة الحالة والصوت، فتتبع لغة تذكرة الزائر وإعدادات الصوت في المؤسسة.

ماذا يعني رقم التذكرة؟ هو حرف سبب الزيارة ثم فاصل ثم رقم، مثل 14-0A. يبدأ التقييم من جديد مع بداية يوم الخدمة (الساعة ٠٣:٠٠ افتراضياً، ويحددها المسؤول).

كيف يتابع الزائر دوره؟ بمسح رمز QR على التذكرة (المطبوعة أو على شاشة الاستقبال أو الكشك). تعرض الصفحة عدد من أمامه والانتظار المتوقع، وتحدث تلقائياً.

هل يتلقى الزائر رسائل؟ لا. لا يرسل «دور» رسائل إلى الزوار عن دورهم. يتابع الزائر دوره في صفحة الحالة التي تُفتح من رمز QR وتحدث تلقائياً، ويسمع النداء أو يراه على شاشة صالة الانتظار.

نودي على زائر وهو غير موجود. ماذا نفعل؟ يستطيع الموظف إعادة النداء ثم تسجيل **لم يحضر**. وإن كان ذلك خطأ فاستخدم «تراجع» بسرعة، أو اطلب من الاستقبال إعادة التذكرة إلى الطابور.

موظف ابتعد عن مكتبه. هل يفقد تذاكره؟ الموظف في حالة **مشغول** يحتفظ بزواره الحاليين دون استقبال جدد. وكذلك حالات **في استراحة** و**بعيد عن المكتب** وغير متصل توقف وصول زوار جدد.

سجل خروجي فجأة. لماذا؟ تنتهي الجلسات بعد مدة محددة، وتغيير كلمة المرور أو إعادة تعيينها يُخرجك من الجلسات الأخرى. سجل الدخول من جديد.

حسابي مقفل. بسبب محاولات كلمة مرور خاطئة كثيرة. تذكر الرسالة عدد الدقائق التي عليك انتظارها. ويستطيع المسؤول مساعدتك أيضاً.

فقدت هاتفك الذي عليه تطبيق المصادقة. اطلب من المسؤول إلغاء التحقق بخطوتين على مستخدمك، ثم فَعِّلْهُ من جديد.

الشاشة لا تعلن النداء بالصوت. تمنع المتصفحات الصوت حتى تُلمس الشاشة مرة. المس الشاشة عندما تعرض «المس الشاشة لتفعيل الصوت»، وتأكد أن الصوت مفعّل. وإن استمرت المشكلة فأخبر المسؤول.

هل أحتاج إلى تثبيت شيء؟ لا. يعمل «دور» في المتصفح. تثبيته كتطبيق اختياري ويعطيك نافذة خاصة فقط. من أطلب منه حساباً جديداً أو تغيير دور أو فرع؟ المسؤول.

٧. الحصول على المساعدة

1. راجع قسم دورك في دليله، خصوصاً جدول حل المشكلات.
2. اسأل مشرفك أو زميلاً في الفرع نفسه.
3. تواصل مع المسؤول بخصوص الحسابات وكلمات المرور والأدوار والمكاتب والشاشات والإعدادات. أعطه اسم الشاشة وما ضغطت عليه ونص الرسالة التي ظهرت، ورقم التذكرة إن وُجد.
4. إذا ظهرت في صفحة عبارة **حدث خطأ ما** فاضغط **إعادة تحميل الصفحة** أولاً، فهذا يحل المشكلة غالباً بعد تحديث التطبيق.