存储模块设计文档

2016013258 王泽宇

2016013270 李帅

2016013276 纳鑫

1.引言

1.1编写目的

本文档是我们小组编写的数据库的存储模块的设计文档,目的是阐述清楚存储模块的实现方式、功能,方便检查进度,以及之后项目编写时查找函数接口使用。

1.2背景

我们的项目名称是 NaiveDB, 开发者共三人

• 王泽宇,邮箱: <u>ycdfwzy@outlook.com</u>

• 李帅, 邮箱: lishuai16THU@163.com

• 纳鑫,邮箱: <u>naxinlegend@outlook.com</u>

潜在用户:需要使用一些简单数据存储的开发者。

2.总体设计

2.1需求规定


系统要求能够将包含五种数据类型(Int, Long, Float, Double, String)的记录可持久化存储到磁盘上(自定义存储格式),并且能够对这些记录进行增删改查四种基本操作。

2.2 运行环境

项目使用Java语言开发, JDK版本: 1.8.0_201

2.3基本设计概念和处理流程


基本流程如下图所示




2.4结构

下面是B+树的文件结构

- BPlusTree中会存储根节点BPlusTreeNode(一对一关系),还会存储若干个缓存的节点(一对多关系),还会有一个变量记录配置信息BPlusConfiguration(一对一关系)。
- BPlusTreeNode中也会存储该树的配置信息(一对一关系),还会存储节点的类型BPlusTreeNodeType(一对一关系)。
- 最终所有类都会将异常抛出BPlusException中。



下面是utils包的文件结构。由于utils的功能是提供一些常用的常量/函数,所以相互之间的关系没有B+树的复杂,只是如果其中的类遇到了异常,都会将异常抛出给 utils Exception 。



2.5尚未解决的问题

为了方便测试,目前在世把索引和数据都写在了B+树的类中,我们决定在之后的开发中将数据部分从B+树的部分分离出来。

3.接口设计

3.1 BPlusTree包

这个包对外提供两个类: BPlusTree 类和 BPlusTreeConfiguration 类

3.1.1BPlusTree类

- 提供两种构造函数,BPlusTree(BPlusTreeConfiguration config)使用一个config构造一个全新的B+树,BPlusTree(String filename)从文件名为filename的存储文件载入B+树,
- 插入 insert(LinkedList values),将记录 values 插入树中,其中 values 的元素存储顺序应与config中的 类型顺序一致,也就是说第一个元素应是主键。
- 删除 delete(Object value),将主键为 value 的记录删除
- 修改 update(LinkedList values),将主键为 values[0]的记录修改为 values
- 查找 search(Object value), 查找主键为 value 的记录
- 关闭 close(),这个函数需要在函数析构前显示调用,以将内存中的修改全部写回到文件中去。

3.1.2BPlusTreeConfiguration类

这个类存储了B+树的基本信息,包括存储在文件中的文件名 filename ,每个page的大小 pageSize (单位 Byte),每一个属性的类型 columnType (第一个属性为主键),B+树的度数 treeDegree (根据 pageSize 和 columnType 算得)。

构造函数需要提供 pageSize , filename , keyType , columnType , 其中 pageSize 是可选参数,默认值为 4096。需要注意的是,如果 pageSize 太小,导致算出的树度数不满3,程序会抛出异常。或者 keyType 和 columnType[0] 不同,程序也会抛出异常。

3.2 utils包

该程序包中包含了一些常用的工具

3.2.1 Consts类

存储了一些必要的常量,包括各种数据类型的在文件中存储的默认长度等。支持的数据类型包括:

- Int: 整型, 范围 $-2^{31} \sim 2^{31} 1$
- Long: 长整型, 范围 $-2^{-63} \sim 2^{63} 1$
- Float: 单精度浮点数
- Double: 双精度浮点数
- String×××: 定长字符串,表示 ××× 字符串长度,如果省略,默认为256。

有一个对外的函数 Type2Size(String),接受表示类型的字符串,返回字符串的长度。

3.2.2 NumberUtils类

仅对外提供一些使用的函数,包括

- [isPureInteger(String), isPositiveInteger(String), isNegativeInteger, isInteger, isFloat:判断字符串是否是纯整数(不带正负号),正数(可带正号),负数,整数,小数。
- parseInt(str,s,len,flag=false): 将 str[s~s+len] 解析为整型数返回,如果flag为 true,则允许结果为 null,否则解析到 null会抛出异常。类似的函数还有 parseLong, parseFloat, parseDouble, parseString。
- readInt(BufferedInputStream), writeInt(BufferedOutputStream, int): 从文件中读入整型数,或者将整数存储到文件中去。类似的函数有
 - readLong, writeLong, readFloat, writeFloat, readDouble, writeDouble, readString, writeString, 关于String的读写可以提供一个长度参数,指明String的长度,否则长度为String的默认长度。
- fromBytes(list,str,pos,type,flag): 从 str 的 pos 位置开始,解析出 type 类型的数据,并加到 list 里。如果flag为 true ,则允许解析结果为 null ,否则解析到 null 会抛出异常。
- toBytes(byte[] bytes,pos,Object value,type): 将 value 按 type 类型转化为 byte[],并存入bytes 的 pos 位置。

4.系统数据结构设计

4.1 可持久化存储文件格式

B+树会被存储到两种文件中去


• *.header 文件存储的是整棵树的头信息。

pageSize|columnCnt|[columnTypes]|rootPageIndex|first_leaf|last_leaf|blankPageCnt|
[blankPageIndex]

- 1. pageSize 即叶节点在磁盘上存储的页大小
- 2. columnCnt 表示属性的数量
- 3. [columnTypes] 一共长度为 columnCnt 的字符数组,存储了每一个属性的类型,第一个属性为主键
- 4. rootPageIndex 根节点在所在页的编号(从0开始)
- 5. first_leaf 第一个叶子所在页的编号
- 6. last_leaf 最后一个叶子所在页的编号
- 7. blankPageCnt 空页的数量(用于删除节点后的碎片整理)
- 8. [blankPageIndex] 长度为 blankPageCnt 的数组,存储了空页的编号。
- *.tree 文件存储的是B+树的节点信息。一共有若干页,一个节点存在一页(page)中,节点的格式如下: node_type|parent_ptr(|next_page|prev_page)|[(key, ptr)]
- 1. node_type 表示节点的类型:叶子节点、根节点、内部节点。
- 2. parent_ptr 父节点所在页的编号。
- 3. next_page , prev_page , 这两个是只有叶子节点会有的信息 , 表示上一个叶子或者下一个叶子所在页的编号。
- 4. [(key, ptr)],存储了键值和 ptr 对的数组,如果该节点是非叶子节点,ptr 指的是子节点所在也得编号,如果是叶子节点,ptr 指的是该条记录在数据文件中的行号。

数据会被存储到 .data 文件中去, .data 文件以 rowSize 作为一条记录的大小(根据 columnType 算出),像数组 一样将记录排列下去,第i条记录存储在文件的 $i \times rowSize \sim (i+1) \times rowSize$ 处。

4.2 B+树



树结构和数据都会被存储到记录中去,这样每次访问或者修改节点/数据都会造成磁盘的读写。为了缓解这样的状况,我们实现了一个简单的缓存机制:在内存中开辟不超过某一固定值(默认值是1MB,可在 src/utils/Consts.java 中修改)的空间用于缓存一些节点,如果缓存的节点大小超出这一固定值,则随机从缓存中剔除节点。数据的缓存机制和索引的缓存类似。

此外,为了处理删除的节点在文件的位置无法利用的问题(磁盘碎片整理),将被删除空出来的页编号统一存到一个pool中,并将这个pool存到*.header文件,保证每次新增的节点都能找到最合适的写入位置(pool为空则写到文件最后,非空则从pool中找一个空位置写入)。

5.系统出错处理设计

对于两个包 BPlusTree 和 utils ,我们都实现了异常类: BPlusException 和 utilsException ,用于处理在本包中遇到异常,并给出提示信息。例如如果插入的主键已经存在,那么抛出 BPlusException ,如果更新的主键无法找到,那么抛出 BPlusException ,如果发现 parseInt 中发现字符串不可解析为一个数字,则抛出异常……

所有抛出异常的地方在此不一一列出,详情可以在源码中看到。