


VIDEOMAKING

TÉCNICAS
AVANÇADAS:
DOMINANDO
CHROMA KEY,
PROXIES,
MULTICÂMERAS E
GESTÃO DE
MÍDIAS:
VIDEOMAKING E
EDICAÇÃO DE
VÍDEO.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Exemplo de um fundo com problemas, amassado e com sombras	6
Figura 2 – Tela de celular com fundo verde e pontos de trackeamento.....	7
Figura 3 – Bastidores do filme “Alice no País das Maravilhas”, 2010.....	7
Figura 4 – Efeito Ultra Key	8
Figura 5 – Efeito Basic 3D.....	11
Figura 6 – Send to Adobe Media Encoder	13
Figura 7 – Configurações exportação em alpha.....	14
Figura 8 – Create Proxies	15
Figura 9 – Botão Toogle Proxies	16
Figura 10 – Exportando com Proxies	18
Figura 11 – Create Multi-Camera Source Sequence.....	20
Figura 12 – Multi-Camera View.....	21
Figura 13 – Importando arquivo .PSD	23
Figura 14 – Project Manager	26
Figura 15 – Export Media	29

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 USO DO CHROMA KEY	5
2.1 O uso do Chroma Key	5
2.2 Trabalhando com o Chroma Key no Adobe Premiere	8
3 USANDO A FERRAMENTA NEST	10
4 EFEITO BASIC 3D	11
5 CANAL ALPHA.....	13
6 O USO DE PROXIES	15
6.1 Attach Proxies	17
6.2 Exportando com proxies.....	17
7 MULTICAM.....	19
8 IMPORTANDO MATERIAL DO PHOTOSHOP	23
9 PROJECT MANAGER.....	25
10 EXPORTAÇÃO	27
CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
REFERÊNCIAS.....	32

1 INTRODUÇÃO

Anteriormente, já exploramos as principais ferramentas do Adobe Premiere Pro, desde a edição básica, correção de cor e ajustes de áudio, até a aplicação de efeitos visuais e transições. A cada passo, fomos construindo uma base sólida para a criação de vídeos mais dinâmicos e bem estruturados, mantendo sempre a organização do projeto e o fluxo eficiente de trabalho.

Agora, daremos um passo adiante, mergulhando em recursos que ampliam as possibilidades dentro da pós-produção. Veremos o uso do Chroma Key para remoção de fundos e exploraremos o uso de múltiplas câmeras para editar eventos ou entrevistas de forma mais ágil e organizada.

Outro ponto importante que vamos trabalhar ao longo do capítulo é a integração do Premiere com outros softwares da Creative Cloud, como o After Effects, Adobe Photoshop e Adobe Media Encoder, que podem otimizar o fluxo de trabalho, especialmente em projetos que envolvem gráficos, animações e exportação em massa. Também abordaremos como organizar projetos colaborativos e preparar arquivos finais para diferentes plataformas, garantindo que as entregas sigam as especificações necessárias.

Com esses novos conhecimentos, você estará mais preparado para enfrentar produções que demandam maior controle técnico e flexibilidade na edição, sempre mantendo a qualidade e a eficiência no processo criativo.

2 USO DO CHROMA KEY

Com o uso da inteligência artificial, cada vez mais é possível retirar o fundo de uma imagem, mesmo sem o uso de um fundo especial, como o Chroma Key, mas, para obter resultados mais precisos e profissionais, ainda é recomendado o seu uso.

2.1 O uso do Chroma Key

O efeito Chroma Key é amplamente utilizado no dia a dia do audiovisual, o vídeo deve ser gravado com uma cor sólida de fundo, como verde ou azul. Posteriormente, o fundo é retirado na pós-produção ou, em caso de transmissão ao vivo, pelo programa de transmissão. Um exemplo de programa popular que permite esse recurso é o OBS. Com o Chroma Key, é possível filmar apresentadores ou atores em frente a um fundo verde e substituir esse fundo sólido por outros animados, gráficos informativos ou cenários virtuais, ampliando as possibilidades criativas, sem a necessidade de construir cenários físicos, e reduzindo custos.

Na aplicação de Chroma Key, é importante garantir que o fundo esteja bem iluminado para evitar sombras e variações de cor que possam dificultar a remoção. Também é indicado usar uma luz de contra, posicionada atrás do sujeito ou objeto, para destacar as bordas e facilitar uma separação mais precisa durante a edição.

Outro ponto que merece atenção é que, caso use um Chroma Key de pano, deve-se atentar para que o mesmo esteja esticado e livre de rugas para garantir uma remoção uniforme da cor.



Figura 1 – Exemplo de um fundo com problemas, amassado e com sombras
Fonte: [Pexels](#) (2024)

Além disso, devemos ter cuidado também com as cores dos elementos em cena e evitar o uso de roupas e elementos que tenham a mesma cor do fundo, já que isso pode causar problemas na remoção.

O uso do Chroma Key também é interessante para alterar apenas uma parte do cenário, como o fundo visível através de uma janela. Por exemplo, em uma cena gravada em um estúdio, ou mesmo em uma locação, pode-se colocar um Chroma atrás de uma janela e substituir posteriormente, na edição, por uma vista urbana ou natural.

Além de ser usado para remover fundos, um outro uso comum e interessante é colocar telas verdes ao gravar telas de celulares, computadores, televisão, dentre outros, para depois, durante a pós-produção, poder substituir pelas imagens desejadas.

Ao usar esse tipo de inserção é importante considerar se haverá alguma interação com a tela, como toques ou gestos. Se houver, certifique-se de ajustar ou produzir conteúdo inserido para que se alinhe corretamente com os movimentos e interações capturados no vídeo.

Muitas vezes, ao gravar telas, podemos usar pontos de trackeamento do movimento além do fundo verde. Nesses casos com trackeamento, o Adobe After Effects é o programa mais indicado, pois ele possui um sistema de rastreamento de ponto mais detalhado.




Figura 2 – Tela de celular com fundo verde e pontos de trackeamento.

Fonte: [Pexels](#) (2024)

Caso precise usar vídeos com inserção de telas em celulares e computadores e não tiver interesse ou disponibilidade de captar o seu material, você pode procurar por green screen (telas verdes) em sites de bancos de imagens como o Envato, no qual existe uma ampla variedade de imagens nesse estilo. Mesmo em sites gratuitos é possível encontrar materiais, como é o caso do Pexels e o Canva na versão grátis.

Para a produção de animações e efeitos visuais que exigem a captura precisa de movimentos humanos para personagens digitais, é comum que utilizem roupas de captura de movimento (mocap).



Figura 3 – Bastidores do filme “Alice no País das Maravilhas”, 2010

Fonte: Google Imagens (2024)

Esses trajes são equipados com sensores que registram movimentos em três dimensões. A escolha do traje pode variar conforme o orçamento e as necessidades

do projeto. Existem trajes mais acessíveis, ou mesmo com pontos improvisados para produções com orçamento limitado e opções mais avançadas para projetos que exigem maior precisão.

2.2 Trabalhando com o Chroma Key no Adobe Premiere

Para retirar imagens com Chroma Key no Adobe Premiere Pro, o efeito mais indicado é o Ultra Key. Como os demais efeitos, busque por Ultra Key no painel Effects e arraste para o clipe desejado.

No painel Effect Controls, utilize a ferramenta conta-gotas no campo Key Color para selecionar a cor que você deseja remover usando a ferramenta conta-gotas. Ao marcar o conta-gotas, se tiver pequenas variações de tom, busque escolher o que tem maior presença na imagem.

Para ajustes mais finos, utilize as ferramentas de Matte Generation e Matte Cleanup.

No Matte Generation, ajuste as configurações de Transparency para controlar a opacidade da área removida. Use Shadow para remover sombras indesejadas e Tolerance para ajustar a faixa de cor que é removida.




Figura 4 – Efeito Ultra Key

Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Na seção Matte Cleanup, ajuste o Choke para estreitar ou alargar a borda do recorte, conforme necessário. O Soften ajuda a suavizar as bordas do recorte, criando uma transição mais natural entre o sujeito e o novo fundo. Use o Spill Suppression para remover reflexos indesejados da cor do fundo no sujeito, como brilhos verdes ou azuis. Verifique o resultado em diferentes partes da cena e faça ajustes adicionais até obter a remoção de fundo desejada.

No próprio efeito Ultra Key, é possível fazer pequenos ajustes de correção de cor. No entanto, para correções mais precisas, você pode usar a ferramenta de Color Correction.

Para integrar melhor a imagem com o fundo ou tela a ser inserido, considere utilizar uma camada de ajuste. Como vimos anteriormente, a camada de ajuste permite aplicar efeitos de cor e outros ajustes a todo o clipe ou a uma parte específica da sequência.

Outra maneira de ajustar a cor e aplicar efeitos ao vídeo e ao fundo é usar a ferramenta Nest. Essa ferramenta agrupa múltiplos clipes em uma única sequência, permitindo aplicar efeitos e ajustes de cor a todos os elementos de forma simultânea.

Cada método de trabalho no Adobe Premiere Pro possui suas vantagens dependendo do contexto do projeto. Se o vídeo possui um fundo fixo e você precisa aplicar vários efeitos em múltiplas camadas, o uso do Nest pode ser um recurso interessante. O Nest agrupa os clipes em uma única sequência, facilitando a aplicação uniforme de efeitos e ajustes de cor em todos os elementos agrupados, o que é especialmente útil para manter a organização em projetos complexos.

Por outro lado, se o fundo muda várias vezes ao longo do vídeo, uma camada de ajuste pode ser mais prática. As camadas de ajuste permitem aplicar efeitos a todo o clipe ou a uma parte específica da sequência sem precisar modificar individualmente cada camada. Isso é útil quando você tem múltiplas mudanças de fundo e precisa ajustar a aparência de diferentes seções do vídeo de forma consistente e rápida.

Lembre-se sempre de avaliar as necessidades específicas do projeto e escolher a melhor abordagem para manter a eficiência e a qualidade na edição.

3 USANDO A FERRAMENTA NEST

Como mostrado, o Nest é uma ferramenta que agrupa múltiplos clipes em uma única sequência, permitindo aplicar efeitos e ajustes de cor a todos os elementos de forma simultânea.

Para usar o Nest, ou aninhar na versão em português, selecione os clipes que deseja agrupar na linha do tempo, clique com o botão direito e escolha a opção Nest no menu. Isso cria uma nova sequência que contém todos os clipes selecionados, facilitando a aplicação de efeitos e ajustes a todos os clipes de uma vez.

Depois de criar o Nest, você pode aplicar efeitos e ajustes como se fosse um único clipe. Isso simplifica a aplicação de ajustes complexos, como correções de cor e transições, a vários clipes simultaneamente. O uso do Nest também ajuda a manter a linha do tempo mais organizada, especialmente em projetos com muitos clipes e camadas.

Para fazer ajustes nos clipes dentro de um Nest, clique duas vezes na sequência aninhada para abri-la. Na sequência, você pode editar os clipes individuais, adicionar novos efeitos ou fazer alterações na subsequência e essas alterações serão refletidas na sequência principal.

4 EFEITO BASIC 3D

Quando você for inserir conteúdo em telas de celular ou computador que foram gravadas com fundo verde, será necessário ajustar esse conteúdo para que ele se encaixe corretamente. Além dos ajustes de escala e rotação, que podem ser feitos diretamente no painel Effect Controls, pode ser necessário ajustar a perspectiva da imagem.

Atividade: um celular de banco de arquivos e uma captura de tela para explorar o recurso:
Tela-celular-exercício

(o material para o exercício está na pasta assets disponível na plataforma).

Para isso, o efeito Basic 3D pode ser aplicado, permitindo que você ajuste a perspectiva do conteúdo conforme o ângulo da gravação, garantindo que ele fique alinhado de forma natural na tela.




Figura 5 – Efeito Basic 3D
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

O controle Swivel permite rotacionar o clipe no eixo vertical, garantindo que ele fique corretamente alinhado de lado a lado. O Tilt ajusta a rotação no eixo horizontal, movendo o conteúdo para cima ou para baixo, enquanto o Distance to Image aproxima ou afasta o conteúdo para simular um efeito tridimensional e garantir que ele se ajuste corretamente ao tamanho da tela do dispositivo.

Para ajustes ainda mais precisos, é possível enviar o clipe para o After Effects, que oferece ferramentas mais avançadas de controle de perspectiva.

No After Effects, você pode usar o recurso Corner Pin para ajustar cada canto da imagem individualmente, o que proporciona maior precisão no alinhamento com a tela do dispositivo. Para enviar o material ao After Effects, marque ambos os clipes — o vídeo da tela e o conteúdo que será inserido. Com os clipes selecionados, clique com o botão direito e escolha a opção “Replace with After Effects Composition”. Os clipes serão abertos no After Effects, onde você poderá trabalhar com maior flexibilidade. Isso abre o clipe diretamente no After Effects para edição, processo que será explorado com mais detalhes quando forem estudar Motion Graphics.

5 CANAL ALPHA

É comum encontrar em bancos de imagens animações gráficas com fundo verde, que podem ser usadas para gerar transparência através da técnica de chroma key, removendo o fundo para integrar o gráfico na cena.

Esses tipos de animações podem ser úteis para muitas produções, e você pode buscar por elas em diferentes plataformas para compor seus vídeos de maneira prática. No entanto, existe uma maneira mais eficiente de lidar com transparências em animações, utilizando o canal alpha.

O canal alpha é uma propriedade de um arquivo de vídeo que armazena informações sobre a transparência. Ao invés de usar um fundo verde e removê-lo, o alpha já define automaticamente as áreas transparentes no vídeo, facilitando a inserção de gráficos ou animações em qualquer fundo. Para utilizar esse recurso, é possível exportar suas animações com canal alpha diretamente no Adobe Premiere Pro ou After Effects.

Para exportar vídeos com transparência, uma opção eficiente é utilizar o Adobe Media Encoder. Após finalizar sua edição no Adobe Premiere Pro, vá até “File” > “Export” e selecione a opção “Send” do Adobe Media Encoder.




Figura 6 – Send to Adobe Media Encoder
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

No Adobe Media Encoder, escolha QuickTime como formato de exportação. Em Preset, selecione Apple ProRes 4444 com alpha. Esse preset suporta o canal alpha, permitindo que o vídeo mantenha as áreas transparentes.




Figura 7 – Configurações exportação em alpha
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Nas configurações de vídeo, verifique se a opção Render at Maximum Depth está ativada e que o Depth está configurado para Millions of Colors+, o que inclui o canal alpha. Após ajustar as configurações, clique em Iniciar para processar e exportar o vídeo com transparência. Dessa forma, o vídeo será exportado com o canal alpha, permitindo que as áreas transparentes sejam automaticamente reconhecidas na pós-produção.

6 O USO DE PROXIES

Outra importante integração do Premiere com Adobe Media Encoder é para a criação de proxies. Proxies são versões de baixa resolução dos arquivos originais que permitem um fluxo de trabalho mais leve e ágil, sem sacrificar a qualidade final, o que facilita a edição de arquivos de vídeo de alta resolução, como 4K ou 8K.

Para gerar proxies de arquivos de vídeo no Premiere, selecione os clipes que deseja criar os proxies no painel Media Browser, e clique com o botão direito. Escolha a opção “Proxy” > “Create Proxies”.

Na janela que será aberta, você pode definir o formato e a resolução dos proxies de acordo com suas necessidades.




Figura 8 – Create Proxies

Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Na janela Create Proxies, você pode ajustar os parâmetros que controlam a criação dos arquivos proxy, tornando o processo mais eficiente de acordo com suas necessidades. O primeiro parâmetro, Frame size, permite escolher a resolução do proxy em relação ao arquivo original. A opção mais comum é “Half”, que cria um proxy com metade da resolução do vídeo original, reduzindo significativamente o tamanho do arquivo e o processamento necessário durante a edição, mas mantendo uma qualidade suficiente para o trabalho no projeto.

O campo Preset permite selecionar o codec e o formato do proxy. Neste caso, a opção ProRes QuickTime Proxy foi selecionada, um formato comumente utilizado por sua boa qualidade e compatibilidade. O parâmetro Watermark oferece a opção de incluir uma marca d'água no proxy, útil para identificar os arquivos proxies durante a edição, mas geralmente é deixado como None se você não quiser adicionar essa

marcação. Finalmente, o campo Location define onde os proxies serão armazenados, e a opção mais comum é Next to Original Media, in Proxy folder, o que mantém os proxies organizados ao lado dos arquivos originais, dentro de uma pasta dedicada.

O Adobe Media Encoder será então utilizado para gerar os arquivos de proxies automaticamente, vinculando-os aos arquivos originais. Isso permite que você alterne facilmente entre as versões de alta e baixa resolução durante o processo de edição.

Após a criação dos proxies, você pode alternar facilmente entre as versões de alta e baixa resolução durante a edição usando o botão de Toggle Proxies na janela Program Monitor. Para ativar essa funcionalidade, é necessário garantir que o ícone de Toggle Proxies esteja visível no Program Monitor.

Caso o ícone não esteja visível, você pode habilitá-lo clicando no ícone de + “Adicionar Botões” no canto inferior direito da janela “Program Monitor”. Isso abrirá o menu de personalização de botões. Dentro desse menu, você verá uma lista de ícones disponíveis. Localize o ícone de “Toggle Proxies”, que é representado por dois retângulos sobrepostos, e arraste-o para a barra de ferramentas da janela “Program Monitor”. Clique em “OK” para salvar as alterações.




Figura 9 – Botão Toogle Proxies
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Com o botão de Toggle Proxies agora visível, basta clicar nele para alternar entre a visualização dos proxies (versões de baixa resolução) e os arquivos originais em alta resolução. Quando o botão estiver ativado, o Premiere Pro utilizará os proxies para uma edição mais rápida.

6.1 Attach Proxies

Quando você está trabalhando com arquivos de vídeo vindos de outros projetos ou com múltiplos editores, pode ser que os proxies que já tenham sido criados não estejam associados corretamente aos arquivos de vídeo.

Nesse caso, é possível fazer o attach dos proxies manualmente, para garantir um fluxo de trabalho mais leve e eficiente, sem ter necessidade de criar proxies novamente.

Para vincular proxies a arquivos já existentes, siga os passos a seguir. Primeiro, selecione os clipes de vídeo que precisam dos proxies no “Project Panel”. Em seguida, clique com o botão direito sobre os clipes selecionados e escolha a opção “Proxy” > “Attach Proxies”. Isso abrirá uma nova janela onde você poderá localizar e vincular os arquivos de proxy aos seus respectivos vídeos originais.

Na janela que será aberta, você pode navegar até a pasta onde os proxies estão armazenados. Certifique-se de que os nomes dos arquivos de proxy correspondem aos dos vídeos originais ou que sigam o mesmo padrão de nomeação, assim, o Premiere Pro pode vincular os arquivos automaticamente. Após selecionar o proxy correto, clique em Attach para completar o processo.

A partir daí, você poderá usar os proxies como se eles tivessem sido criados diretamente no seu projeto, alternando entre as versões de alta e baixa resolução, conforme necessário.

6.2 Exportando com proxies

A qualidade da exportação não é impactada por você estar editando com proxies, o Premiere usa os arquivos originais de alta resolução automaticamente, garantindo a máxima qualidade do vídeo final, sem comprometer o desempenho durante a fase de edição.

No entanto, se você deseja exportar uma versão mais rápida utilizando os proxies, como uma versão em baixa resolução durante o período de desenvolvimento ou aprovação do corte, isso é possível.




Figura 10 – Exportando com Proxies
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Para exportar usando os proxies, abra a janela de exportação em “File” > “Export” > “Media”. Na janela que será aberta, localize a seção General na parte inferior direita. Dentro dessa seção, marque a opção “Use Proxies”. Ao ativar essa opção, o Premiere Pro irá utilizar os arquivos de proxy (baixa resolução) durante o processo de exportação, permitindo que a renderização seja mais rápida.

O restante das configurações, como formato de vídeo, presets e qualidade, pode ser ajustado normalmente. Ao escolher “Use Proxies”, você ganhará tempo de exportação, especialmente em projetos mais pesados. No entanto, lembre-se de que os arquivos de proxy são de baixa resolução, portanto, essa abordagem é recomendada para prévias rápidas e revisões, não para a versão final de alta qualidade.

7 MULTICAM

A edição em multicâmera no Adobe Premiere Pro é uma técnica que facilita o trabalho com múltiplos ângulos de câmera de uma mesma gravação. É comum em eventos, entrevistas ou shows, onde várias câmeras capturam a ação simultaneamente. O uso da edição em multicam permite alternar entre diferentes ângulos durante a edição, tornando o processo mais eficiente e fluido.

Para criar uma sequência multicâmera, você tem duas opções. A primeira é selecionar os clipes no “Project Panel”, clicar com o botão direito e escolher a opção “Create Multi-Camera Source Sequence”.

Está disponível na plataforma (pasta Assets) um material de trabalho, desenvolvido por CINESTUDY (Edit challenge multicam, 2019), para que possam treinar o uso de multicam. O material já contém proxies criados, permitindo também realizar o attach dos proxies.




Figura 11 – Create Multi-Camera Source Sequence
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Uma nova janela aparecerá com opções de sincronização. A mais comum é a sincronização baseada no Audio, onde o Premiere Pro utiliza o áudio de cada clipe para sincronizar as diferentes câmeras automaticamente.

Se os clipes foram gravados com timecode sincronizados, mais comum em produções de cinema ou televisivas, é possível fazer o multicam a partir dessa informação.

Após criar a sequência multicâmera, o próximo passo é inseri-la em uma nova sequência para começar a edição. Para fazer isso, arraste a sequência multicâmera recém-criada para a linha do tempo.

No entanto, se preferir, você pode sincronizar manualmente os arquivos diretamente na timeline. Para isso, coloque os clipes das diferentes câmeras na linha do tempo, um em cima do outro. Selecione os clipes, clique com o botão direito e escolha a opção Synchronize. O Premiere Pro alinhará os arquivos com base no áudio

ou no timecode, dependendo da opção que você escolher. Após a sincronização, você pode aplicar o Nest nas pistas de vídeo. Com o Nest criado, basta clicar com o botão direito sobre o Nest na linha do tempo e escolher a opção “Multi-Camera” > “Enable” para transformá-lo em uma sequência multicâmera.

Após criar sua sequência multicâmera e inseri-la na linha do tempo, o próximo passo é ativar a visualização multicâmera. No Program Monitor, você encontrará o ícone “Toggle Multi-Camera View” (representado por dois quadrados sobrepostos). Ao clicar nesse botão, o Program Monitor exibirá todos os ângulos de câmera disponíveis em uma grade. Agora você pode ver e escolher facilmente qual ângulo usar enquanto reproduz a sequência.



Figura 12 – Multi-Camera View.
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

É possível editar o vídeo enquanto o mesmo é reproduzido, para isso você pode clicar nas câmeras exibidas na visualização multicâmera no Program Monitor. Cada clique em um ângulo diferente registrará automaticamente essa transição na linha do tempo, permitindo que você alterne de forma rápida e intuitiva entre os diferentes ângulos, sem precisar pausar a reprodução. O Premiere Pro grava essas trocas como cortes diretos na sua linha do tempo.

Outro modo de edição é usando os atalhos de teclado. Durante a reprodução da sequência, pressione os números de 1 a 9 no teclado para selecionar o ângulo correspondente. Por exemplo, o número 1 corresponde à primeira câmera, 2 à segunda câmera, e assim por diante. Quando você usa esses atalhos, à medida que

Se você clicar nas câmeras na janela Project, o Premiere Pro vai registrando automaticamente a transição entre os ângulos como um corte na linha do tempo.

Se você precisar ajustar suas escolhas de ângulos, pode pausar a reprodução, voltar a um ponto específico e selecionar outro ângulo de câmera. Para isso, pause o vídeo e utilize os atalhos numéricos para alternar entre as câmeras e escolher o ângulo desejado. Você também pode clicar diretamente nos ângulos de câmera na visualização do Program Monitor com a opção “Toggle Multi-Camera View” ativada, o que permite navegar visualmente entre os ângulos.

Além disso, ao pressionar Ctrl e o número de 1 a 9 enquanto navega pela linha do tempo, você cria um corte na sequência multicâmera. Esse atalho faz com que o clipe seja dividido no ponto selecionado, e o trecho posterior ao corte será automaticamente configurado para exibir o ângulo de câmera escolhido.

Caso seja necessário ajustar as transições de câmera depois de registrar os cortes, você pode fazê-lo manualmente. Basta mover os cortes diretamente na linha do tempo, reposicionando-os para o momento exato em que deseja alterar a câmera. Isso oferece um controle refinado sobre a edição e as trocas de ângulo.

8 IMPORTANDO MATERIAL DO PHOTOSHOP

Outra integração entre os programas do pacote Adobe que vale destacar é a possibilidade que o Premiere Pro tem de realizar uma importação direta de arquivos do Photoshop (.PSD), mantendo as camadas editáveis para que possam ser integradas no projeto de vídeo. Isso é útil para trabalhar com gráficos, logotipos ou outros elementos visuais criados no Photoshop, permitindo flexibilidade na edição dentro do Premiere Pro.

Antes de importar o arquivo .PSD para o Premiere Pro, é recomendável abrir o arquivo no Photoshop para garantir que tudo esteja organizado adequadamente. Verifique as camadas, organize cada uma de forma clara e nomeie-as corretamente. Isso facilita o trabalho dentro do Premiere Pro, especialmente ao utilizar a opção de importar as camadas individualmente, permitindo maior controle sobre cada elemento no projeto de vídeo.




Figura 13 – Importando arquivo .PSD
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Para importar o arquivo Photoshop, vá até “File” > “Import” no Premiere Pro e selecione o arquivo “.PSD”. O software oferecerá três opções de importação:

- Merge All Layers: importa todas as camadas como uma única imagem.
- Merged Layers: permite selecionar e mesclar apenas algumas camadas.
- Individual Layers: importa cada camada como um elemento separado, dando a flexibilidade de editá-las individualmente na linha do tempo.
- Sequence: esta opção cria uma sequência a partir das camadas do arquivo “.PSD” permitindo que você mantenha a estrutura original das camadas do Photoshop. A vantagem dessa abordagem é que você pode abrir o Nest

para acessar as camadas individualmente ou aplicar efeitos e ajustes globais diretamente no Nest, mantendo a organização do projeto.

Usando a opção Sequence é possível editar e fazer animações com cada camada de forma individual diretamente com o Premiere. Se preferir trabalhar alguma parte da animação no After Effects, você pode fazer isso clicando com o botão direito em um ou mais clipes e selecionar “Replace with After Effects Composition”.



9 PROJECT MANAGER

Além do uso de proxies, outra ferramenta útil para o gerenciamento de mídias no Premiere Pro é o Project Manager, que permite organizar, consolidar e arquivar projetos de forma eficiente. Com ele, é possível reunir todos os arquivos de mídia utilizados em um único local, facilitando a organização e evitando o problema de mídias offline.

Quando você importa arquivos de mídia para o Premiere Pro, o programa cria links para esses arquivos em suas localizações originais, sem movê-los para dentro do projeto. Por isso, manter suas mídias organizadas é importante, mas nem sempre é viável, especialmente quando se trabalha com material de vários projetos antigos. Nessas situações, onde os arquivos estão espalhados por diferentes pastas ou dispositivos, o Project Manager é extremamente útil para reunir e organizar todos os arquivos em um só lugar.

O Project Manager também permite remover clipes não utilizados no projeto, economizando espaço e garantindo que apenas os arquivos essenciais sejam consolidados. Isso é particularmente relevante em projetos grandes, onde muitos arquivos podem ter sido importados, mas não utilizados na edição final. Dessa forma, o projeto final fica mais leve e fácil de gerenciar, seja para arquivamento como backup, seja para transferir o projeto para outro editor, com todo o material centralizado.

Para usá-lo, vá até “File” > “Project Manager”. Lá, você pode selecionar as sequências que deseja consolidar e optar por “Collect Files and Copy to New Location”, que reúne todos os arquivos de mídia usados no projeto em um único local.




Figura 14 – Project Manager
Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Outra função do Project Manager é a capacidade de transcodificar os arquivos de mídia. Se você está trabalhando com diferentes formatos e codecs, pode optar por Consolidate and Transcode, que converte todos os arquivos para um formato único, como ProRes ou DNxHD.

Seja para arquivamento ou transferência para outro editor, essa ferramenta simplifica o gerenciamento de mídia e mantém os projetos organizados e acessíveis. Independentemente da possibilidade do uso do Project Manager, é importante manter o hábito de organizar suas mídias e projetos de forma eficiente. Mantenha a consistência nos nomes dos arquivos e evite mudanças durante a edição para prevenir problemas com mídias offline ou dificuldades na localização de arquivos. Uma boa organização desde o início facilita a edição e ajuda a evitar contratempos durante o processo.

10 EXPORTAÇÃO

A exportação é a etapa final para transformar sua edição em um arquivo de vídeo pronto para ser visualizado. Seja para revisões, uploads em plataformas online, colaborações ou redes sociais, o Premiere oferece diversas opções de exportação, adaptáveis às suas necessidades.

Para iniciar o processo, selecione a sequência que deseja exportar e acesse o painel de exportação através do menu “File” > “Export” > “Media”, ou utilize os atalhos “Ctrl + M” no Windows ou “Command + M” no Mac.

No painel de exportação, você encontra diversas opções que permitem ajustar os parâmetros de exportação conforme suas necessidades. A primeira seção apresenta as configurações básicas de “File Name” (nome do arquivo) e “Location” (local onde o vídeo será salvo). É aqui que você define como seu arquivo será nomeado e em qual pasta ou diretório ele será armazenado.

Logo abaixo, você encontra a opção de selecionar um “Preset”. O Premiere oferece presets prontos para plataformas como YouTube e redes sociais, facilitando o processo ao ajustar automaticamente as configurações para atender às exigências dessas plataformas.

Uma opção bastante comum e recomendada é o uso de “Match Source - High Bitrate”, que mantém o formato da sequência original em alta resolução, preservando a qualidade do vídeo.

Caso seja necessário gerar arquivos menores, uma alternativa é optar pelos ajustes de “Medium Bitrate” ou “Low Bitrate”. Essas opções reduzem o tamanho do arquivo final, o que é ideal para situações em que o vídeo precisa ser compartilhado rapidamente ou enviado para plataformas com limitações de tamanho de arquivo, como vídeos para WhatsApp ou outras redes sociais. Mesmo com a redução do bitrate, essas configurações ainda mantêm uma boa qualidade, adequada para revisões ou compartilhamentos rápidos.

Além disso, o Adobe Premiere Pro oferece a opção de visualizar o tamanho aproximado do arquivo antes da exportação, ajudando a tomar decisões sobre qual configuração usar, conforme a necessidade de cada projeto. Isso permite ajustar o equilíbrio entre qualidade e tamanho do arquivo de maneira mais eficaz.

Você também pode criar seus próprios presets personalizados, configurando manualmente parâmetros como resolução, taxa de quadros e codec, e salvando-os para reutilização futura. Esse recurso é especialmente útil em projetos repetitivos ou com demandas específicas de clientes.

A seguir, temos a opção de selecionar o “Format” (formato) do arquivo de saída. Um dos formatos mais populares é o H.265, amplamente utilizado para vídeos em redes sociais e na web, pois oferece uma boa qualidade de imagem com um tamanho de arquivo reduzido. Para projetos que exigem máxima qualidade e em que o tamanho do arquivo não é uma preocupação, o QuickTime com codec ProRes é uma escolha recomendada, especialmente em casos onde a preservação da qualidade da imagem é uma prioridade.

Na seção de “Basic Video Settings”, você pode ajustar manualmente o “Frame Size” (tamanho do quadro), a taxa de quadros e o formato do vídeo. Ao desmarcar a opção “Match Source”, é possível alterar a resolução do vídeo. Essa flexibilidade é útil, por exemplo, quando se deseja exportar uma versão com menor resolução. A personalização dessas configurações permite adaptar o vídeo a diferentes plataformas ou necessidades sem alterar a sequência original.




Figura 15 – Export Media

Fonte: Elaborado pela autora, Adobe Premiere (2024)

Na seção de áudio, você pode ajustar as configurações caso seja necessário, mas em muitos casos os valores padrão já atendem a maioria das demandas. E se desejar exportar somente o áudio de um vídeo, nas opções de formato têm as opções mp3 e aiff.

Além disso, o Premiere Pro permite adicionar legendas embutidas no vídeo ou exportá-las separadamente, dependendo das suas necessidades.

Outro recurso interessante no painel de exportação é a possibilidade de sobrepor imagens, como logos, ou aplicar marca d'água em todo o vídeo.

Também é possível inserir overlays de texto para identificar a versão do vídeo ou usar timecode para facilitar a revisão colaborativa, permitindo que os revisores façam observações com base em frames específicos.

Se estiver exportando para redes sociais ou plataformas de vídeo online, o Premiere Pro oferece integração direta com plataformas como YouTube, Vimeo, e Tiktok, permitindo que o arquivo seja carregado automaticamente após a exportação. Basta selecionar a plataforma desejada, fazer login e preencher as informações do vídeo, como título e descrição.

Por fim, o Premiere Pro também oferece opções de exportação de imagens individuais ou sequências de imagens, como JPEG, PNG ou TIFF e também o formato de GIF. Para projetos que exigem um Digital Cinema Package (DCP), como exhibições em festivais de cinema, o Premiere Pro também permite a exportação nesse formato, garantindo que o arquivo esteja dentro dos padrões exigidos por essas plataformas.

Ao final, escolha o intervalo de exportação, seja o projeto completo ou uma parte selecionada, e opte por exportar diretamente ou enviar para o “Media Encoder”, caso precise exportar múltiplos arquivos em uma fila. Esse processo oferece maior flexibilidade, permitindo que você continue editando enquanto os arquivos são exportados em segundo plano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo dos capítulos anteriores, exploramos diversas ferramentas do Adobe Premiere Pro, desde os fundamentos da edição de vídeo até ajustes mais complexos, como correção de cor, áudio e efeitos visuais. Em cada etapa, o foco foi construir uma base sólida para que a organização do projeto e a eficiência no fluxo de trabalho fossem priorizadas.

É fundamental ressaltar que o sucesso de um projeto de vídeo depende muito de um planejamento cuidadoso, por isso destacamos ao longo do curso a importância de pensar cada etapa do projeto, desde o planejamento na pré-produção, até as decisões criativas e técnicas na finalização.

Para concluir, lembre-se de que, além de dominar as técnicas e ferramentas de edição, é necessário entender as particularidades de cada projeto. Tenha sempre em mente os objetivos do vídeo a ser produzido, bem como o público-alvo, busque referências e pense cada escolha técnica e criativa a partir do contexto do seu projeto.

REFERÊNCIAS

ADOBE. **Guia do usuário do Premiere Pro**. 2024. Disponível em: < <https://helpx.adobe.com/br/premiere-pro/user-guide.html> >. Acesso em: 1 fev. 2024.

CINESTUDY. **Edit challenge multicam**. Cinestudy, 2019. Disponível em: <https://cinestudy.org/2019/11/12/edit-challenge-multicam/>. Acesso em: 10 ago. 2024.

FRANCIS