Windows Docker 에 SW 설치

문서관리

수정내역

일자	작업자	버전	수정내용

검토자

이름	지위

Distribution

Сору No.	Name	Location

문서관리 2/14


목차

문서관리	2
목차	3
1. 설치 전 준비	4
1.1 설치하려는 PC 에 가상화를 사용하는지 확인한다	4
1.2 Hyper-V 를 활성화 한다	5
2 설치	6
2.1 Window 용 Docker Desktop 설치 파일 다운로드 및 설치	
2.1.1 Window 용 Docker Desktop 설치 파일 다운로드	
2.1.2 Widows 용 Docker Desktop 설치 및 실행	
2.2 Docker 설치 확인	
2.3 Windows Docker Image 를 Pull	9
2.4 Windows Docker Image 를 Pull	9
2.4.1 Docke Image 조회	9
2.4.2 Docker Container 생성	9
2.5 생성된 Windows Container 로 설치할 프로그램 파일들을 복사	
2.6 Container 를 실행한다	11
2.7 Container 의 Powershell.exe 를 실행하여 접근한다	11
2.8 Container 로 복사한 폴더가 있는 위치로 이동한다	12
2.9 Visual 재배포 패키지를 설치 한다	12
2.10 Visual 재배포 패키지 설치 확인	13
2.11. 식행 파익이 있는 위치로 이동하여 프로그램을 식행	13

1. 설치 전 준비

이 문서는 WIZEYE 소프트웨어를 사용할 수 있도록 프로그램을 설치하는 방법을 설명합니다.

1.1 설치하려는 PC 에 가상화 사용 확인



윈도우 작업관리자에서 가상화 여부 확인

* Docker Desktop 은 Windows 10 Por 이상에만 설치가 가능


1. 설치 전 준비 4/14

1.2 Hyper-V 를 활성화

그리고 윈도우 - 설정 에서 Windows 기능 창에서 Hyper-V항목을 활성화 하자.



윈도우키 - 설정 - windows 기능 검색



1. 설치 전 준비 5/14

2 설치

2.1 Window 용 Docker Desktop 설치 파일 다운로드 및 설치

2.1.1 Window 용 Docker Desktop 설치 파일 다운로드

https://docs.docker.com/ 이동 -> Get Docker -> Docker CE -> Windows -> Download from Docker Store -> Get Docker 버튼 클릭



Windows10 pro용 Docker 설치파일 다운로드

2.1.2 Widows 용 Docker Desktop 설치 및 실행

Docker Desktop 설치가 완료된 후 오른쪽 하단 시작 메뉴 모음 메뉴에 아래와 같은 아이콘이 있으면 실행 중이며 그렇지 않는 경우 수동으로 Docker Desktop을 실행한다.

2 설치 6/14



Docker 설치 완료뒤 도커 시작화면1



Docker 설치 완료뒤 도커 시작화면2

 Docker가 시작되는대 조금 시간이 걸리며, Docker가 시작되면 아래처럼 로그인 창이 열린다.

 https://hub.docker.com/
 에서 간단히 이메일을 통해 계정을 만든 뒤, 그 계정을 통하여 로그인 하면

 Docker를
 사용
 할
 수
 있다.

 참고로 도커 허브는 도커에서 사용할 이미지들을 공유하는 공용 리파지토리이다.

2 설치 7/14



2 설치 8/14

2.2 Docker 설치 확인

Windows PowerShell를 실행하여 다음 명령어를 입력하여 Docker가 정상적으로 설치되었는지 확인 합니다.

```
PS C:#Users#Administrator>
PS C:#Users#Administrator>
PS C:#Users#Administrator> <mark>docker -v</mark>
Docker version 18.09.2, build 6247962
PS C:#Users#Administrator>
```

2.3 Windows Docker Image 를 Pull

MD 설치를 위해 Docker Image는 Windows Server 2016를 다운로드 받는다

```
PS C:#Users#Administrator>
PS C:#Users#Administrator>
PS C:#Users#Administrator>
PS C:#Users#Administrator>
PS C:#Users#Administrator>
```

2.4 Windows Docker Image 를 Pull

2.4.1 Docke Image 조회

Windows Docker Image Pull이 완료되면 아래와 같이 Image 목록이 조회가 되는지 확인 한다.

```
PS C:#Users#Administrator> <mark>docker</mark> images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
microsoft/windowsservercore Itsc2016 d7df72c6a5f8 10 days ago 11.1GB
PS C:#Users#Administrator>
```

2.4.2 Docker Container 생성


아래 명령어를 입력하여 test 라는 이름의 Container 를 생성한다.

```
PS C:#Users#Administrator>
PS C:#Users#Administrator>
PS C:#Users#Administrator>
PS C:#Users#Administrator>
```

2 설치 9/14


설치 가이드

Container가 정상적으로 생성되면 아래 그림과 같이 생성된 Container의 cmd.exe가 실행되는데, exit 명 령어를 입력하여 해당 Container를 빠져 나온다.




2.5 생성된 Windows Container 로 설치할 프로그램 파일들을 복사

아래와 로컬 PC에 폴더를 하나 생성하여 Container에 복사할 모든 파일을 옮겨 놓는다.



그리고, PowerShell에 아래 명령어를 입력하여 로컬 PC 폴더를 Container의 utils 폴더로 로 복사 한다. 아래 명령어의 파라미터는 아래와 같다



2 설치 10/14

2.6 Container 를 실행한다

Docker star containername




2.7 Container 의 Powershell.exe 를 실행하여 접근한다.

Docker exec -it containername powershell.exe



2 설치 11/14

2.8 Container 로 복사한 폴더가 있는 위치로 이동한다.



2.9 Visual 재배포 패키지를 설치 한다

```
PS C:#utils> start-process "c:#utils#vcredist_x64_2008sp1.exe" "/q"
PS C:#utils> start-process "c:#utils#vcredist_x64_2010sp1.exe" "/q"
PS C:#utils> start-process "c:#utils#vcredist_x64_2012.exe" "/q"
PS C:#utils> start-process "c:#utils#vcredist_x64_2013.exe" "/q"
PS C:#utils> start-process "c:#utils#vcredist_x64_2015.exe" "/q"
PS C:#utils>
```


2 설치 12/14

2.10 Visual 재배포 패키지 설치 확인

```
PS C: Wutils>
PS C: Wutils>
Whic product get name, version

Version
Value
Version
Vers
```

2.11 설치 파일이 있는 위치로 이동하여 설치 파일 실행



* 설치 프로그램이 GUI 기반으로 동작하는 경우, Docker Container에서 직접 설치를 할 수 없어 Local PC에 설치한 후 설치 폴더 를 Container로 복사한 후 직접 실행해서 사용이 가능하다. 또한 기본 Container의 Powershell를 통해 원격으로 프로그램을 실행 할 경우 Console이 아닌 Service 모드로 동작함.

참고로 Container 에 설치된 서버로 연결하기 위해 Container 와 로컬 PC 간 포트 바인딩이 필요하다. 포트 바인딩을 하기 위해서는 Container 생성시 아래 명령어를 입력해야 한다.

docker run –d –p 11554:11554 –p 40000-49999: 40000-49999 --name="install" –it microsoft/windowsservercore:ltsc2016

2 설치 13/14

End of Document

2 설치 14/14