

Tailscale 使い方ガイド

アカウント作成 ・ IPアドレスの確認 ・ リモートデスクトップ接続（Windows → Windows）

Tailscale は、離れた場所にあるパソコン同士を安全な専用ネットワーク（tailnet）でつなぐVPNサービスです。会社のPCと自宅のPCなど、複数の端末に同じアカウントでインストールするだけで、機器同士が直接通信できるようになります。ポート開放や固定グローバルIPの設定は不要です。

1 アカウント作成

tailscale.com にアクセスし、「Get Started」からサインアップします。Google・Microsoft・Appleなどの既存アカウントでそのままログインでき、新しいパスワードを作る必要はありません。




画面イメージ：サインアップ画面（実際のデザインはOSやバージョンにより異なります）

- ① Google / Microsoft など、普段使っているアカウントでログイン
- ② 初回は「**個人利用**（Personal）」を選択（法人利用の場合は Business を選択）
- ③ 案内に沿って端末にアプリをインストール・認証すると、自分専用のネットワーク（tailnet）が自動的に作成される

2 IPアドレスの確認

各端末にTailscaleをインストールして認証すると、その端末専用の **100.x.x.x** 形式のIPアドレスが自動的に割り当てられます。このアドレスは、ブラウザで管理コンソール（login.tailscale.com/admin/machines）を開くと一覧で確認できます。



画面イメージ：管理コンソール「Machines」ページ（IPアドレス一覧）

- ・ 各PCのTailscaleアイコン（タスクトレイ／メニューバー）をクリックしても自分のIPアドレスを確認可能
- ・ MagicDNSを有効にすると、IPアドレスの代わりに端末名（例：desktop-office）でも接続できる


3 リモートデスクトップ接続（Windows → Windows）

Tailscaleは通信経路を用意するだけなので、実際の画面操作はWindows標準の「リモートデスクトップ接続」アプリ（mstsc）を使います。

1. 接続される側（アクセス先）のPCで、Tailscaleをインストール・ログインしておく
2. 接続される側のPCで「設定 → システム → リモートデスクトップ」をオンにする
3. 接続する側のPCで、スタートメニューから「リモートデスクトップ接続」を起動
4. 「コンピューター」欄に、手順②で確認したTailscaleのIPアドレス（100.x.x.x）を入力
5. 接続先PCのユーザー名・パスワードを入力し、「接続」を選択



設定確認箇所：Windows「設定」→「システム」→「リモートデスクトップ」（トグルがオンになっているか確認）



画面イメージ：リモートデスクトップ接続（コンピューター欄にTailscaleのIPを入力）

- ・ 接続される側のPCがスリープ／シャットダウンしていると接続できないため注意
 - スリープ防止：「設定 → システム → 電源とバッテリー → 画面とスリープ」で、「電源接続時にスリープ状態にする」を「なし」に変更
 - ノートPCの場合はさらに「電源ボタンの動作を選択する」で「カバーを閉じたときの動作」も「何もしない」に設定すると安心
- ・ 常時接続したいPCは、管理コンソールの「Disable key expiry」を設定しておくとも再認証の手間が省ける
- ・ Windows Home エディションには「リモートデスクトップ（ホスト機能）」がないため、接続される側はPro/Enterprise/Education以上が必要

参考：Tailscale公式ドキュメント（tailscale.com/docs/how-to/quickstart、tailscale.com/docs/solutions/access-remote-desktops-using-windows-rdp）。本資料中の画面イメージは手順説明のための簡略図であり、実際の画面とは配色・レイアウトが異なります。