实验三 密码模块实现

1-3 学时实践要求 (30 分)

- 1. 阅读学习 《GM/T 0016智能密码钥匙密码应用接口规范》和《GMT 0018 密码设备应用接口规范》
- 2. 在 Ubuntu或openEuler中(推荐 openEuler)中编译运行附件中《GM/T 0016智能密码钥匙密码应用接口规范》相关代码,并新增完成标准中至少一项功能。使用Markdown记录详细记录实践过程,每完成一项功能或者一个函数git commit 一次。(15分)
- 3. 在 Ubuntu或openEuler中(推荐 openEuler)中编译运行附件中《GMT 0018 密码设备应用接口规范》相关代码,并新增完成标准中至少一项功能。(15分)
- 4. 实验记录中提交 gitee 课程项目链接,提交本次实验相关 git log运行结果。
- 5. 提交要求:
- 提交实践过程Markdown和转化的PDF文件
- 代码,文档托管到gitee或github等
- 记录实验过程中遇到的问题,解决过程,反思等内容,用于后面实验报告
- 实验过程文档GitHub链接

完成过程

裸卡 0018 代码测试

• 查看说明

```
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf# git pull
Already up to date.
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf# tree
  HS besti linux SDK 20200924
    — config
        ├─ config.sh
        └─ unconfig.sh
      readMe.txt
      - so
         - arm
            ├─ libhs_guomi_vpn.so
            └─ test
          example
            Makefile
              - sdf.h
           L— test.c
          include
            └── sdf.h
            — libhs_guomi_vpn.so
           L__ test
          - x86 64
            — libhs_guomi_vpn.so
            └── test
  config
```

```
— config.sh
    └─ unconfig.sh
  example-x86-64.zip
  - examples-arm.zip
  readMe.txt
  - rochs0018电路图.pdf
9 directories, 19 files
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf# cat readMe.txt
1. 先运行config中的config.sh
cd config
chmod +x *.sh
sudo ./config.sh
2. 根据自己的平台情况解压exaple
unzip example-x86-64.zip
cd example
make
sudo ./test
```

• 先运行config中的config.sh

```
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf# cd config
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf/config# chmod +x *.sh
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf/config# sudo ./config.sh
Service udev restarted!
run finished!
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf/config# cd ..
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf# unzip example-x86-64.zip
Archive: example-x86-64.zip
creating: examples/
inflating: examples/sm4.o
inflating: examples/test.o
inflating: examples/sm4.c
inflating: examples/Makefile
inflating: examples/test.c
inflating: examples/test
inflating: examples/libhsctu_guomi_vpn.so
inflating: examples/sm4.h
inflating: examples/sdf.h
```

• 解压运行出现报错

```
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf# cd examples
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf/examples# rm test
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf/examples# make
g++ sm4.o test.o ./libhsctu_guomi_vpn.so -lpthread -o test
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/rochs0018sdf/examples# sudo ./test
```

```
iterator ----- erorr
open devces fail rv = 0x01000004
```

- 由此需要解决WSL无法连接USB的问题。具体过程参考最后的解决问题板块。
- 最终输出结果

```
open device success!
open session success!
pOutRand:
3128121f e765993e b7b6169b a0447cf6
SDF_GenerateRandom success!
SDF_ImportRootKeyAndDeviceSN success
SN:hs 0000000000014208
CosVer: 4.2.08
ImportKeyPair success
EccBackUpKeyPair success
ExportKeyPair success
SGD SM3Hash success
SM2EncDec success
SM2SignVer success
SGD SM1 ECB Encrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1664913 us
SGD SM1 ECB Encrypt average speed: 19220223 bps
SGD_SM1_ECB Decrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1651084 us
SGD_SM1_ECB Decrypt average speed: 19381206 bps
SM1_ENC_DEC_ECB success.
SGD_SM1_CBC Encrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1711877 us
SGD_SM1_CBC Encrypt average speed: 18692931 bps
SGD_SM1_CBC Decrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1692697 us
SGD_SM1_CBC Decrypt average speed: 18904741 bps
SM1_ENC_DEC_CBC success.
SGD SM1 OFB Encrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1448136 us
SGD SM1 OFB Encrypt average speed: 22097372 bps
SGD SM1 OFB Decrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1446069 us
SGD SM1 OFB Decrypt average speed: 22128957 bps
SM1 ENC DEC OFB success.
SGD_SM4_ECB Encrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1794267 us
SGD_SM4_ECB Encrypt average speed: 17834580 bps
SGD_SM4_ECB Decrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1797626 us
SGD_SM4_ECB Decrypt average speed: 17801255 bps
SM4_ENC_DEC_ECB success.
SGD SM4 CBC Encrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1872762 us
SGD_SM4_CBC Encrypt average speed: 17087061 bps
SGD_SM4_CBC Decrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1865848 us
SGD SM4 CBC Decrypt average speed: 17150378 bps
SM4 ENC DEC CBC success.
SGD SM4 OFB Encrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1478838 us
SGD_SM4_OFB Encrypt average speed: 21638610 bps
SGD SM4 OFB Decrypt datasize: 4000000 Bytes used time: 1465698 us
SGD_SM4_OFB Decrypt average speed: 21832601 bps
SM4_ENC_DEC_OFB success.
SGD_IPSEC_SM1 Encrypt datasize: 4024000 Bytes used time: 2126279 us
```

```
SGD_IPSEC_SM1 Encrypt average speed: 15140063 bps
SGD_IPSEC_SM1 Decrypt datasize: 4024000 Bytes used time: 2128484 us
SGD_IPSEC_SM1 Decrypt average speed: 15124379 bps
SM1_ENC_DEC_IPSEC success.
SGD_IPSEC_SM4 Encrypt datasize: 4024 Bytes used time: 2334 us
SGD_IPSEC_SM4 Encrypt average speed: 13792630 bps
SGD_IPSEC_SM4 Decrypt datasize: 4024 Bytes used time: 2192 us
SGD_IPSEC_SM4 Decrypt average speed: 14686131 bps
SM4_ENC_DEC_IPSEC success.
```

• 借助AI阅读理解代码

龙脉 0016 代码测试

- 前期准备
 - 。 插入龙脉芯片,参考之前的步骤将USB连接到WSL中
 - 。 解压老师仓库中的longmaiskf0016-stu.zip压缩包
 - 在samples/skf/linux_mac文件夹中新建lib/linux文件夹,在linux文件夹下把longmaiskf0016stu\skf\linux\x64文件夹拷贝过来
 - 。 之后开始make示例
 - 。 阅读readme.txt文件中的信息, 我们可以了解各个示例的作用

- encryptdemo运行(报错且未解决)
 - 将makefile_linux文件重命名为makefile文件
 - 。 修改makefile文件的LINKFLAGS中的x86改为x64
 - 先执行make clean命令, 再执行make命令

```
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/longmaiskf0016-
stu/samples/skf/linux_mac/encrypt# make clean
rm -f encryptTest
rm -f *.o encryptTest
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/longmaiskf0016-
stu/samples/skf/linux_mac/encrypt# make
rm -f encryptTest
g++ -o encryptTest main.o ../lib/linux/x64/libgm3000.1.0.so
```

- o 执行sudo ./encryptTest命令,发现什么输出都没有
- 。 阅读main.cpp代码,发现如果正常运行应该有运行成功的提示信息
- 。 修改main.cpp代码,添加更多的提示信息,重新编译运行,出现报错:

```
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/longmaiskf0016-
stu/samples/skf/linux_mac/encrypt# sudo ./encryptTest
Starting to enumerate devices...
Device enumeration successful.
Trying to connect to the device...
Error: Function call failed at line 47, error code: 167772166
```

- 结果分析:设备枚举成功,但设备在连接阶段出现通信错误,错误码:167772166
- 。 询问AI: 无合适的解决方法
- 解决问题的尝试:
 - 方向一:尝试去官网找技术文档看看这个错误码是什么原因,但根本没有技术文档或其他帮助文档......
 - 基本上都需要与工作人员联系。放弃这个方向。
 - 方向二:
 - 考虑到虚拟机可以正常运行,同时其与USB连接方式一般是基于虚拟 USB 控制器的直接连接;而WSL是通过网络(USB/IP协议)进行连接。
 - 但是, WSL可以识别这个USB, 1susb命令可以发现这个USB的信息。该USB应该支持 USB/IP协议。
 - WSL与USB通信原理
 - 方向三:内核问题: 其与5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2内核不兼容。无法验证 思路正确性。
 - 方向四:系统位数问题。尝试修改makefile文件并导入32位的动态库来编译32位程序。但最终结果没有变化。

```
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/longmaiskf0016-
stu/samples/skf/linux_mac/encrypt# make
g++ -m32 -c -o main.o main.cpp
rm -f encryptTest
g++ -m32 -o encryptTest main.o ../lib/linux/x86/libgm3000.1.0.so
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/longmaiskf0016-
stu/samples/skf/linux_mac/encrypt# ls
encryptTest main.cpp main.o makefile makefile_mac
root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/longmaiskf0016-
stu/samples/skf/linux_mac/encrypt# ./encryptTest
Starting to enumerate devices...
Device enumeration successful.
Trying to connect to the device...
Error: Function call failed at line 47, error code: 167772166
```

- 。 综上, 没有解决连接失败的问题
- 同理,其他demo也无法运行

git相关

• 由于本次实验只是编译运行老师发的代码,所以没有单独新建一个仓库,因此没有远程仓库与git记录

问题记录与解决过程

问题一: 解决WSL无法连接USB

核心参考文章

- 连接 USB 设备
- WSL2连接USB设备 (以USRP B210为例)

具体步骤

- 先决条件
 - 。 运行 Windows 11 (内部版本 22000 或更高版本)
 - 需要具有 x64 处理器的计算机。 (x86 和 Arm64 目前不支持 usbipd win) 。
 - · WSL 已安装并使用最新版本进行设置。
 - Linux 发行版已安装并设置为 WSL 2
- 打开终端管理员,运行下面的命令安装 USBIPD

```
winget install --interactive --exact dorssel.usbipd-win
```

- 。 也可以参考连接 USB 设备文章中的其他安装方法
- 附加USB设备
 - 。 通过以管理员模式打开 PowerShell 并输入以下命令,列出所有连接到 Windows 的 USB 设备。

```
usbipd list
```

```
PS C:\Users\xlm20> usbipd list
Connected:
BUSID VID:PID
                    DEVICE
                                                                                          STATE
       096e:0321 USB 大容量存储设备
10a5:a920 FPC Fingerprint Reader (Disum)
2-1
                                                                                          Shared
2-2
                                                                                          Not shared
       13d3:5523 2K Camera, IR Camera
8087:0026 英特尔(R) 无线 Bluetooth(R)
                                                                                          Not shared
2-10
                                                                                          Not shared
Persisted:
GUID
                                           DEVICE
beaa4ec8-1cf0-428b-a301-f415c65eba1b G102 LIGHTSYNC, USB 输入设备,虚拟 HID 框架(VHFCSHIN 设备uerO219
```

在附加 USB 设备之前,必须使用命令 usbipd bind 来共享设备,从而允许它附加到 WSL。 这需要管理员权限。 选择要在 WSL 中使用的设备总线 ID,然后运行以下命令。 运行命令后,请再次使用命令 usbipd list 验证设备是否已共享。

usbipd bind --busid 2-1

- 这里首先要判断 你要共享的USB是哪个设备总线ID。我这里的是2-1,对应096e:0321 USB 大容量存储设备
- 如何判断成功共享:再次运行usbipd list命令。注意最左侧STATE是不是Shared,如果是,说明共享成功

```
PS C:\Users\xlm20> usbipd list
Connected:
BUSID VID:PID DEVICE STATE
2-1 096e:0321 USB 大容量存储设备 CSDN 知知eet 0219
```

- 继续执行下面的命令usbipd attach --wsl --busid 2-1
 - 这里的2-1要换成自己的设备总线ID

PS C:\Users\xlm20> usbipd attach --wsl --busid 2-1 usbipd: info: Using WSL distributions 'Ubuntu' to attach; the device will be available in all WSL 2 distributions usbipd: info: Using IP address 172.27.64.1 to reach the host.

- 在Ubuntu中运行lsusb命令
 - 没有这个命令就去问AI怎么安装......
 - 出现下图中间那个说明连接成功

```
root@Youer:~/shiyan/test/new_code/HS_besti_linux_SDK_20200924/so/example# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 096e:0321 Feitian Technologies, Inc. USB TOKEN 3000GM
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub CSDN @Youer0219
```

- 根据你的应用程序,你可能需要配置 udev 规则以允许非根用户访问设备。(我直接是root用户,没有经过这一步骤)
- 请最好不要关闭WSL命令提示符
- 同时,请注意,只要 USB 设备连接到 WSL,Windows 将无法使用它。所以如果你在 Windows下找不到这个U盘的提示,也可以间接说明你连接成功
- 结果验证
 - 只要出现下面两行说明连接是没有问题的,如果连接失败就是代码的问题

```
open device success!
open session success!
```

- 代码问题解决方法:检查你的芯片,如果是EU的芯片就需要用老师最新发的那个安装包
- 。 成功的结果参考实际过程中的输出

问题二: 如何使用老师最新发的代码

- 将老师发的压缩包拷贝到Windows桌面,解压。
- 进入解压后的文件夹,将唯一的文件重命名,加上.zip后缀
- 再次解压,得到最终可用的代码文件夹
- 之后复制到WSL或需要的地方即可

问题三: 龙脉设备运行demo时出现设备枚举成功, 但在连接阶段出现通信错误的报错 (未解决)

报错信息:

root@Youer:~/bestidiocs2024/ch06/longmaiskf0016stu/samples/skf/linux_mac/encrypt# sudo ./encryptTest
Starting to enumerate devices...
Device enumeration successful.
Trying to connect to the device...
Error: Function call failed at line 47, error code: 167772166

- 这个问题的解决思路在实践过程中已有充分讲述。目前并未解决该问题。
- 后续如有解决,在此进行论述。