
Android--自定义View

资料

https://hencoder.com/tag/hui-zhi/

扔物线自定义view绘制

推荐书籍



为什么要学自定义view?

在我看来,现有android提供的控件满足不了某些用户提的需求,所以我们才要根据需求来绘制 view控件

画图

首先我们画一个图至少需要两个工具: 纸和笔, 而在android中绘制自定义view则需要canvas和paint。

paint

Paint类用于定义绘图时的参数,主要包含颜色、文本、图形样式、位图模式、滤镜等几个方面。 通过控制这些参数,我们就可以控制Paint的样式,绘制不同风格的文本、图片等

https://blog.csdn.net/itrenj/article/details/53596378

```
paint类拥有风格和颜色信息如何绘制几何学,文本和位图。
Paint 代表了Canvas上的画笔、画刷、颜料等等;
Paint类常用方法:
setARGB(int a, int r, int g, int b) // 设置 Paint对象颜色,参数一为alpha透明值
setAlpha(int a) // 设置alpha不透明度,范围为0~255
setAntiAlias(boolean aa) // 是否抗锯齿
setColor(int color) // 设置颜色,这里Android内部定义的有Color类包含了一些常见颜色定义
setTextScaleX(float scaleX) // 设置文本缩放倍数,1.0f为原始
setTextSize(float textSize) // 设置字体大小
setUnderlineText(booleanunderlineText) // 设置下划线
```

canvas

这个类相当于一个画布, 你可以在里面画很多东西;

- drawRect(RectF rect, Paint paint) //绘制区域,参数一为RectF一个区域
- drawPath(Path path, Paint paint) //绘制一个路径,参数一为Path路径对象
- drawLine(float startX, float startY, float stopX, float stopY, Paintpaint) //画线,参数一起始点的x轴位置,参数二起始点的y轴位置,参数三终点的x轴水平位置,参数四y轴垂直位置,最后一个参数为Paint 画刷对象。
- drawPoint(float x, float y, Paint paint) //画点,参数一水平x轴,参数二垂直y轴,第三个参数为Paint对象。
- drawText(String text, float x, floaty, Paint paint) //渲染文本, Canvas类除了上面的还可以描绘文字,参数一是String类型的文本,参数二x轴,参数三y轴,参数四是Paint对象。
- drawOval(RectF oval, Paint paint)//画椭圆,参数一是扫描区域,参数二为paint对象;
- drawCircle(float cx, float cy, float radius,Paint paint)// 绘制圆,参数一是中心点的x轴,参数二是中心点的y轴,参数三是半径,参数四是paint对象;
- drawArc(RectF oval, float startAngle, float sweepAngle, boolean useCenter, Paint paint)// 画弧,参数一是RectF对象,一个矩形区域椭圆形的界限用于定义在形状、大小、电弧,参数二是起始角(度)在电弧的开始,

参数三扫描角(度)开始顺时针测量的,参数四是如果这是真的话,包括椭圆中心的电弧,并关闭它,如果它是假这将是一个弧线,参数五是Paint对象;

画图的步骤


在手机上画一个矩形

- 1.先建立一个坐标系
- 2.测量你画的矩形的长和宽
- 3.确定矩形的摆放的位置
- 4.绘制

Android的坐标体系


android坐标系,

以屏幕上的左上角为原点,向右为X轴,向下为y轴,如下图:



视图坐标系

视图坐标系也叫view坐标系,如下图所示:



红点为触摸点


一个view控件怎么去获取自身的高度和宽度呢:

width=getRight()-getleft()

height=getBottom()-getTop()


这里view源码中提供的getwidth()和getHeight()获取view宽高是相同的;

Android的View体系




Android的ViewTree

View 是 Android 中所有控件的基类,ViewGroup 也是继承自 View。ViewGroup 是 View 的组合,可以包含 ViewGroup 也可以包含 View,以此类推,组成一个 View 树



在每个view中,都会有 onMeasure,onLayout,onDraw等方法,在view中实现这些方法并通过层层的调用,就能够进行绘制。



- 1. 从Activity的启动流程可以得到Activity创建Window (抽象类) 的过程,PhoneWindow则是window的实现类
- 2. 创建PhoneWindow -> 创建WindowManager (onCreate()) -->setContentView()
- 3. 然后PhoneWindow创建decorView -> 在利用**windowManager中的addview()**把DecorView 显示到屏幕上.

windowManger中的addview()这一步是在ActivityThread的handleResumeActivity方法中被执行方法

4. 回调onResume方法的时候,DecorView还没有被添加到屏幕,所以当onResume被回调,指的是屏幕即将到显示,而不是已经显示,经过一系列操作,接着decorview添加到viewrootimpl中,进行decorview与viewrootimpl的绑定。在此之后可以通过viewRootImpl进行view的测量、布局、绘制,然后才显示。

windowmanger: WindowManager是一个接口,是用来管理窗口的。被WindowManagerImpl实现,而WindowManagerImpl实现WindowManager接口主要是通过WindowManagerGlobal,WindowManagerGlobal是在WindowManagerImpl中被初始化的:


viewrootImpl: 负责管理Activity的view,主要处理view的测量,布局,绘制等事务,即measure,layout和traversal。

ActivityThread: Android应用的主线程 (UI线程)

DecorView

DecorView是一个应用窗口的根容器,它本质上是一个FrameLayout。DecorView有唯一一个子View,它是一个垂直LinearLayout,包含两个子元素,一个是TitleView(ActionBar的容器),另一个是ContentView(窗口内容的容器)。

```
public void handleResumeActivity(IBinder token, boolean finalStateRequest,
boolean isForward,String reason) {
   // 调用Activity的onResume方法
   final ActivityClientRecord r = performResumeActivity(token,
finalStateRequest, reason);
   // 让decorView显示到屏幕上
   if (r.activity.mvisibleFromClient) {
       r.activity.makeVisible();
   }
   void makeVisible() {
   if (!mWindowAdded) {
       ViewManager wm = getWindowManager();
       wm.addView(mDecor, getWindow().getAttributes());
       mWindowAdded = true;
   }
   mDecor.setVisibility(View.VISIBLE);
}
```



requestlayout: 请求布局, 重新绘制

scheduleTraverSals: 发送绘制消息

doTraversals: 执行绘制

```
scheduleConsumeBatchedInput();
            }
            notifyRendererOfFramePending();
        }
    }
final class TraversalRunnable implements Runnable {
        @override
        public void run() {
            doTraversal();
        }
}
void doTraversal() {
        if (mTraversalScheduled) {
            mTraversalScheduled = false;
            mHandler.getLooper().removeSyncBarrier(mTraversalBarrier);
            if (mProfile) {
                Debug.startMethodTracing("ViewAncestor");
            }
            Trace.traceBegin(Trace.TRACE_TAG_VIEW, "performTraversals");
            try {
                performTraversals();
            } finally {
                Trace.traceEnd(Trace.TRACE_TAG_VIEW);
            }
            if (mProfile) {
                Debug.stopMethodTracing();
                mProfile = false;
            }
        }
```


可以看到,最终**performTraversals()**方法触发了View的绘制。该方法内部,依次调用了performMeasure(),performLayout(),performDraw(),将View的measure,layout,draw过程,从顶层View分发了下去。

额外补充LayoutParams——代码动态布局

LayoutParams继承于Android.View.ViewGroup.LayoutParams相当于一个Layout的信息包,它封装了Layout的位置、高、宽等信息。假设在屏幕上一块区域是由一个Layout占领的,如果将一个View添加到一个Layout中,最好告诉Layout用户期望的布局方式,也就是将一个认可的layoutParams传递进去。

子view给父view传递一个意图。

正式进入view绘制的三个阶段



view的主要绘制流程为:

measure(): 根据父view传递的measurespec进行计算大小

layout():根据measure子view所得到的布局大小和布局参数,将子view进行合适的位置摆放。

draw(): 绘制view

Measure()

父容器调用子View的measure方法把上一步获得的MeasureSpec信息传递过去,子View的measure方法调用View#onMeasure(),onMeasure调用setMeasuredDimension()设置自身大小。

measure()-->onMeasure()-->setMeasuredDimension()

```
protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
    //setMeasureDimentsion作用就是将测量好的宽跟高进行存储
    //getDefaultSize()的作用
    //Android会将View想要的尺寸以及其父控件对其尺寸限制信息measureSpec传递给
getDefaultSize方法,该方法要根据这些综合信息计算最终的量算的尺寸。
       setMeasuredDimension(getDefaultSize(getSuggestedMinimumWidth(),
widthMeasureSpec),
              getDefaultSize(getSuggestedMinimumHeight(), heightMeasureSpec));
}
//返回建议view设置的最小宽度
// mMinwidth 对应与android:minwidth 这个属性所指定的值,这个属性如果不指定,
// 那么mMinWidth 则默认为0
//可以看到mBackground == null 为没有设置背景,那么返回mMinWidth ,也就是
android:minWidth 这个属性所指定的值,这个值可以是0;如果View 设置了背景,则返回mMinWidth
与背景的最小宽度这两者的最大值。
//getSuggestedMinimumWidth() 的返回值就是View 在UNSPECIFIED 情况下的测量宽
protected int getSuggestedMinimumWidth() {
       return (mBackground == null) ? mMinWidth : max(mMinWidth,
mBackground.getMinimumWidth());
   }
```

view

如果是view则通过xml获得宽高measureSpec,然后setMeasuredDimension(int, int),设置一个布局大小的建议值,还不是最终值。

如果是viewgroup则先getChildCount()获得子view的数量,然后用getChildAt(int),调用子view的measure()(这里会调用子view的onMeasure方法),然后累加(或者取最大)子view的宽高,算出最终的自己的大小,然后setMeasuredDimension(int, int),为后续onLayout提供意见

```
// 遍历测量 ViewGroup 中所有的 View
 protected void measureChildren(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
   final int size = mChildrenCount;
   final View[] children = mChildren;
   for (int i = 0; i < size; ++i) {
       final View child = children[i];
       if ((child.mviewFlags & VISIBILITY_MASK) != GONE) {
           measureChild(child, widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
   }
 }
 // 测量某个指定的 View
 protected void measureChild(View child, int parentWidthMeasureSpec,
           int parentHeightMeasureSpec) {
   final LayoutParams lp = child.getLayoutParams();
   final int childWidthMeasureSpec =
getChildMeasureSpec(parentWidthMeasureSpec,
               mPaddingLeft + mPaddingRight, lp.width);
   final int childHeightMeasureSpec =
getChildMeasureSpec(parentHeightMeasureSpec,
               mPaddingTop + mPaddingBottom, lp.height);
   child.measure(childwidthMeasureSpec, childHeightMeasureSpec);
 }
```

measureSpeac

来自博客的解释是:

MeasureSpec 封装了从父View 传递给到子View的布局需求。每个MeasureSpec代表宽度或高度的要求。每个MeasureSpec都包含了size(父view需要告诉子View要量算的尺寸的上限)和mode(父view 的模式)

MeasureSpec是一个32位二进制的整数型,前两位是mode后30位是size

为什么要用measureSpeac?

这里设计到android手机适配的问题,安装android系统的手机尺寸版本有很多,通过父view提供子view的尺寸限制大小和父view的模式设置子view的measuresepc就避免了将控件尺寸写死,达到适配更多手机。

measurespeac的三种模式:

- EXACTLY: 父容器已经测量出子View的大小。对应是 View 的LayoutParams的match_parent 或者精确数值。
- AT_MOST: 父容器已经限制子view的大小,View 最终大小不可超过这个值。对应是 View 的 LayoutParams的wrap_content

• UNSPECIFIED: 父容器不对View有任何限制,要多大给多大,这种情况一般用于系统内部,表示一种测量的状态。

```
protected void measureChildWithMargins(View child,
       int parentWidthMeasureSpec, int widthUsed,
       int parentHeightMeasureSpec, int heightUsed) {
   //获取子View的LayoutParam
    final MarginLayoutParams lp = (MarginLayoutParams) child.getLayoutParams();
   //通过父View的MeasureSpec和子View的margin, 父View的padding计算,算出子View的
MeasureSpec
    final int childWidthMeasureSpec =
getChildMeasureSpec(parentWidthMeasureSpec,
           mPaddingLeft + mPaddingRight + lp.leftMargin + lp.rightMargin
                   + widthUsed, lp.width);
    final int childHeightMeasureSpec =
getChildMeasureSpec(parentHeightMeasureSpec,
           mPaddingTop + mPaddingBottom + lp.topMargin + lp.bottomMargin
                   + heightUsed, lp.height);
   //通过计算出来的MeasureSpec, 让子View自己测量。
   child.measure(childWidthMeasureSpec, childHeightMeasureSpec);
}
public static int getChildMeasureSpec(int spec, int padding, int childDimension)
    int specMode = MeasureSpec.getMode(spec);
    int specSize = MeasureSpec.getSize(spec);
    //计算子View的大小
   int size = Math.max(0, specSize - padding);
   int resultSize = 0;
   int resultMode = 0;
   switch (specMode) {
    // 父View是EXACTLY的
    case MeasureSpec.EXACTLY:
       //子View的width或height是个精确值,则size为精确值,mode为 EXACTLY
       if (childDimension >= 0) {
           resultSize = childDimension;
            resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
       //子View的width或height是MATCH_PARENT,则size为父视图大小,mode为 EXACTLY
       } else if (childDimension == LayoutParams.MATCH_PARENT) {
           resultSize = size;
            resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
       //子View的width或height是WRAP_CONTENT,则size为父视图大小, mode为 AT_MOST
       } else if (childDimension == LayoutParams.WRAP_CONTENT) {
           resultSize = size;
           resultMode = MeasureSpec.AT_MOST;
       }
       break;
    // 2、父View是AT_MOST的
```

```
case MeasureSpec.AT_MOST:
       //子View的width或height是个精确值,则size为精确值,mode为 EXACTLY
       if (childDimension >= 0) {
           // Child wants a specific size... so be it
           resultSize = childDimension;
           resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
       //子View的width或height是MATCH_PARENT,则size为父视图大小,mode为 AT_MOST
       } else if (childDimension == LayoutParams.MATCH_PARENT) {
           resultSize = size;
           resultMode = MeasureSpec.AT_MOST;
       //子View的width或height是MATCH_PARENT,则size为父视图大小, mode为 AT_MOST
       } else if (childDimension == LayoutParams.WRAP_CONTENT) {
           resultSize = size;
           resultMode = MeasureSpec.AT_MOST;
       }
       break;
   // 父View是UNSPECIFIED的
   case MeasureSpec.UNSPECIFIED:
            //子View的width或height是个精确值,则size为精确值,mode为 EXACTLY
       if (childDimension >= 0) {
           resultSize = childDimension;
           resultMode = MeasureSpec.EXACTLY;
       } else if (childDimension == LayoutParams.MATCH_PARENT) {
           //因父布局没有对子View做出限制,当子View为MATCH_PARENT时则大小为0
           resultSize = View.sUseZeroUnspecifiedMeasureSpec ? 0 : size;
           resultMode = MeasureSpec.UNSPECIFIED;
       } else if (childDimension == LayoutParams.WRAP_CONTENT) {
           //因父布局没有对子View做出限制,当子View为WRAP_CONTENT时则大小为0
           resultSize = View.sUseZeroUnspecifiedMeasureSpec ? 0 : size;
           resultMode = MeasureSpec.UNSPECIFIED;
       }
       break;
   return MeasureSpec.makeMeasureSpec(resultSize, resultMode);
}
```


layout()

由于measure()我们已经测量出view的大小了,然后就要进行view位置的排版布局。

layout()之前,会有一个判断动画的过程,毕竟如果view在执行动画的操作,是不能够进行定位具体位置的。

在view中是layout()空方法的,不需要实现

在viewgroup中是必须实现的,对子view进行排版布局,当然如果子view很多,还是和上面的viewgroup的measure()一样先得到子view的数量,在进行排版布局。



draw()

- 1.绘制背景
- 2.绘制自身内容 (onDraw)
- 3.遍历子View,调用其draw方法把绘制过程分发下去(dispatchDraw)
- 4.绘制装饰 (onDrawForeground)

Android屏幕的刷新机制

由于人眼与大脑之间的协作一般情况无法感知超过60FPS的画面更新。如果所看到画面的帧率高于 12帧的时候,就会认为是连贯的,达到24帧便是流畅的体验,这也就是胶片电影的播放速度(24FPS)

Android 正常情况下屏幕刷新频率也是60FPS,也就是每秒更新60次,16.67ms

所以在Android中,当我们谈到 **布局优化**、**卡顿优化** 时,通常都知道 需要减少布局层级、减少主线程耗时操作,这样可以减少**丢帧**。如果丢帧比较严重,那么界面可能会有明显的卡顿感。

如果界面一直保持没有改变,那么屏幕的刷新又是怎么样的呢?

我们常说的Android每隔16.6 ms刷新一次屏幕其实是指底层会以这个固定频率来切换每一帧的画面,而这个每一帧的画面数据就是我们app在接收到屏幕刷新信号之后去执行遍历绘制View 树工作所计算出来的屏幕数据。而 app 并不是每隔16.6ms 的屏幕刷新信号都可以接收到,只有当 app向底层注册订阅一个屏幕刷新信号之后,才能接收到下一个屏幕刷新信号到来的通知。

而只有当某个View发起了刷新请求时,app才会去向底层注册订阅一个屏幕刷新信号。

也就是说,只有当界面有刷新的需要时,我们app才会在订阅一个屏幕刷新信号来时,遍历绘制View树来重新计算屏幕数据,在屏幕刷新信号来时,才会更新屏幕信息。如果界面没有刷新的需要,一直保持不变时,我们app就不会去接收每隔16.6ms的屏幕刷新信号事件了,但底层仍然会以这个固定频率来切换每一帧的画面,只是后面这些帧的画面都是相同的而已。

Android动画 (简单的提一下)

视图动画: 补间动画 (可以写在xml文件中, 也可以代码里), 逐帧动画

属性动画: valueAnimator,objectAnimator

视图动画与属性动画的区别:

视图动画只是对view进行了简单的平移,拉伸,旋转,调透明度等操作。视图动画利用动画改变了view的位置和大小,但view真正的属性没有改变,这就会导致许多问题,视图动画过后我们再去操作view则得不到响应。而属性动画是对view的属性进行操作,从根本上改变了view的属性,并且属性动画还支持监听动画过程,在动画过程中自己操作控件进行改变。

补间动画分为四种形式

- alpha (淡入淡出)
- translate (位移)
- scale (缩放大小)
- rotate (旋转)

补间动画的属性值

xml属性	java方法	解释
android:detachWallpaper	setDetachWallpaper(boolean)	是否在壁纸上运行
android:duration	setDuration(long)	动画持续时间, 毫秒为单位
android:fillAfter	setFillAfter(boolean)	控件动画结束时是否保持动画 最后的状态
android:fillBefore	setFillBefore(boolean)	控件动画结束时是否还原到开 始动画前的状态
android:fillEnabled	setFillEnabled(boolean)	与android:fillBefore效果相同
android:interpolator	setInterpolator(Interpolator)	设定插值器(指定的动画效 果,譬如回弹等)
android:repeatCount	setRepeatCount(int)	重复次数
android:repeatMode	setRepeatMode(int)	重复类型有两个值,reverse表示倒序回放,restart表示从头播放
android:startOffset	setStartOffset(long)	调用start函数之后等待开始运 行的时间,单位为毫秒
android:zAdjustment	setZAdjustment(int)	表示被设置动画的内容运行时 在Z轴上的位置 (top/bottom/normal),默 认为normal

属性动画常见的属性值

- Duration: 动画的持续时间;
- TimeInterpolation: 定义动画变化速率的接口,所有插值器都必须实现此接口,如线性、非 线性插值器;
- TypeEvaluator: 用于定义属性值计算方式的接口,有int、float、color类型,根据属性的起始、结束值和插值一起计算出当前时间的属性值;
- Animation sets: 动画集合,即可以同时对一个对象应用多个动画,这些动画可以同时播放也可以对不同动画设置不同的延迟;
- Frame refreash delay:多少时间刷新一次,即每隔多少时间计算一次属性值,默认为10ms,最终刷新时间还受系统进程调度与硬件的影响;
- Repeat Country and behavoir: 重复次数与方式,如播放3次、5次、无限循环,可以让此动画一直重复,或播放完时向反向播放;